SIEMENS

COB1 (BS2000) COBOL-Compiler

Benutzerhandbuch

Nachtrag August 1986 (Softwareprodukt COB1 V2.3A)

Bestell-Nr. U254-J2-Z55-3 Printed in the Federal Republic of Germany 1730 AG 7864. (2170) Bestellnummer: U254-J2-Z55-3

COBOL-Compiler

Benutzerhandbuch

Nechtrag August 1926 (Softwareprodukt COB1 V2.3A)

Bestellnummer

HE SEEL AS A DOS AD 250 B.

WHEN THE FE THE REPUBLIC OF NOT HERY

THE REPUBLIC OF NOT HERY

COB1 (BS2000) COBOL-Compiler Benutzerhandbuch

Ausgabe November 1984 (Softwareprodukt COB1 V2.2A)
Nachtrag September 1985 (Softwareprodukt COB1 V2.2B)
Nachtrag August 1986 (Softwareprodukt COB1 V2.3A)

Bestell-Nr. U254-J-Z55-1 Printed in the Federal Republic of Germany 2220 AG 11846. (2770)

Bestell-Nr. U254-J1-Z55-2 Printed in the Federal Republic of Germany 1120 AG 9855. (1400)

Bestell-Nr. U254-J2-Z55-3 Printed in the Federal Republic of Germany 1730 AG 7864. (2170)

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung ihres Inhalts unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Im Laufe der Entwicklung des Produktes können aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen Leistungsmerkmale hinzugefügt bzw. geändert werden oder entfallen. Entsprechendes gilt für andere Angaben in dieser Druckschrift.

Siemens Aktiengesellschaft

Vorwort

Dieses Handbuch leitet den Leser an, wie er COBOL-Programme

- im BS2000 erstellt,
- mit dem COB1-Compiler übersetzt,
- mit weiteren Betriebssystemkomponenten verwaltet und bindet
- und Test- und Produktionsläufe durchführt.

Die Kapitel 1 bis 5 beschreiben diesen Weg.

Das Kapitel 6 gibt Programmierhinweise zur

- Testunterstützung durch COBOL-Sprachelemente,
- Erstellung von wiederverwendbaren Moduln (reentrant Code),
- Unterprogrammtechnik,
- Arbeit mit Systemdateien durch COBOL-Anweisungen,
- Dateibearbeitung,
- Anwendung von Sortier- und Mischfunktionen und
- Unterstützung bei der Ausgabe von Fixpunkten sowie der Wiederanlaufbehandlung.

Der Anhang enthält

- die Meldungen des COB1-Systems,
- die Beschreibung des Aufbaus des COB1-Systems und der erzeugten Objektmodule und
- die Beschreibung der Anwendung der COBOL-DML-Sprachelemente.

Der Leser benötigt Kenntnisse der Programmiersprache COBOL. Der Sprachumfang ist im Manual "COB1 Beschreibung" [1] dargestellt.

Auf Druckschriften zu Betriebskomponenten, die für die Entwicklung und den Ablauf eines COBOL-Programms zur Anwendung kommen, wird im Text durch Kurztitel bzw. Nummern in eckigen Klammern hingewiesen. Die vollständigen Titel sind im Literaturverzeichnis aufgeführt.

Programm- und Ablaufbeispiele sind grau unterlegt, darin enthaltene Dialogeingaben rot hervorgehoben.

Die Neuerungen gegenüber dem Vorgängermanual sind im Änderungsprotokoll 1 zusammengefaßt.

Mit Wünschen und Vorschlägen und Ihrer Kritik können Sie zur Verbesserung unserer Manuale beitragen. Bitte benutzen Sie dazu die rosa Formblätter am Ende des Manuals.

Manualredaktion D ST PM 2 Otto-Hahn-Ring 6, 8000 München 83 Charles Handbur Lileitet distriction was whose COBOL Programmo

- , Harrista DUDNE'S and
- sheradu religinoù 1805 mao till
- labing thur fellewise remember on the stay red find an effect time
 - and the rub of the know which I brid steet our se-

pelvines all hedior based and hence I and

to assavementation of soin hiero. Here

- Testantegalosend out N.COBARS negatements.
- Entellandwa's wilderverwardbaren Madeln (resitten) Code)
 - Sandos in paregraph of
 - neuno acoma al OSOS notes a desente a Samuel A.
 - orn Call Loadson All
 - bru nanouhiridashAbrib singé nayaning pymA
- guillare did mali anabel Wiede avor in a unitari a solve e der Wieder unter bei der Wieder unter bei der Bereitung

The time grieds \ negl

- masters that the people of the late of the
- ale Beschust mag t'es Authous une COBT. Systems und der strotten Oujekthonaule aut
- Der Leuter benotigte Kehntmeer det Progremmierspracke COBOL Der Sonrehmfäng ist im krandet COBI deschrait und jild mugestoffi.
- Aut Druss stijliteg zu Selaid. In mediamor die ist die Emwiekung und den Ablauf eines "Die C. Broudigme zur Alexandern immen venden Text stoch kerstitelbay. Numinern in Jelaen tidenmen nit gewoen. Die Volkständigen Erel stockt. Desertavel zelaknis surge-
- Hayremy und Able toelegale sext distributed to an orthelland Distributed for
- eta Nauerengen gagen itrak dam Vorde galanspuel sindum Andorungsmotowolf Fizikanmangriakk
- nin Wignerben and verschliegen and three Kritiskonnes Sie zur Verbesserung unsmet Manosle beitreige Bins bestieben beitre beitre wir beitreigen ein ende des Mamuels

Manual Page 12 Amountage Por 2:

Änderungsprotokoll 1

Änderung des Manuals, Stand Januar 1984 (Softwareprodukt COB1 V2.1) durch die Neuausgabe vom November 1984 (Version 2.2A)

Die Quellcodeeingabe aus LMS-Programmbibliotheken und die Bindemodulsicherung in LMS-Programmbibliotheken wird unterstützt.

Das Lesen von Quellcode aus LMS-Programmbibliotheken kann hierarchisch aus 5 Bibliotheken erfolgen. Dafür stehen 4 zusätzliche LINK-Namen (COBLIB1 bis COBLIB4) zur Verfügung.

Der neue Zusatz WITH NO LOCK zur READ- und START-Anweisung für indizierte und relative Dateien ermöglicht es, nach OPEN I-O und FILE-Parameter SHARUPD = yes einen Satz zu lesen, ohne den Block, in dem er steht, für andere Anwender zu sperren.

COB1 V2.2A bedient neue COBRUN-Operanden.

- LINK
 Bei Angabe dieses Operanden wird der Linkname für im Programm verwendete Dateien aus der ASSIGN-Klausel und nicht aus dem Dateinamen der SELECT-Klausel entnommen.
- MODULE Der erzeugte Bindemodul wird in die angegebene LMS-Programmbibliothek eingetragen.
- NODDLIST In der Quellcodeliste wird das SUBSCHEMA für den Datenbank-Anschluß unterdrückt.

Die COBRUN-Operanden ANSICOB, COPY und COBNAM werden nicht mehr unterstützt.

Die folgende Tabelle gibt die Seiten an, die Änderungen enthalten.

Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fallen
1-19	Beschreibung der LMS-Bibliothekstypen	×		
1-19	Zuweisen von LMS-Programmbibliotheken	9.	×	
2-11	COPY-Anweisung mit Zusatz SUPPRESS	×	7 24 9	
2-14	COBRUN MODULE=bibliotheksname	×	#4 B	
2-17	Ausgabe von Bindemoduln		×	
2-18	COBRUN MODULE=bibliotheksname	×		
2-19	Fußnote zu COBRUN MODULE	×		
2-19	COBRUN MODULE	×		
2-19	COBRUN COBNAM			×
2-25	Steueranweisungsliste	×		
2-27	Bibliotheksliste	×		
2-30	Bibliotheksliste	×		

Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fallen
2-42	Internal Symbol Dictionary		×	
2-44	Internal Symbol Dictionary		×	
2-47	Internal Symbol Dictionary	-griuna	×	
2-49	Internal Symbol Dictionary	A DEC ME	×	
2-55	LINK-name ERRLINK	1091 मार	×	F-78
2-57	COBRUN ANSICOB, COBNAM, COPY			×
2-59	COBRUN MODULE-Hinweis	×	910	
2-62	COBRUN ANSICOB, COBNAM, COPY	by negati	BEGS.	×
2-63	COBRUN LINK, MODULE, NODDLIST	×	MARINE TO	
4-3/4	TIME-Operand	10 S. S. S. S.	-6Q	×
5-7	COBRUN LINK	nergieries.	×	
5-14	Tabelle bereinigt	FACISITY	×	
5-23ff	Zugriff auf Übersetzer und Betriebssystemin- formationen	×		
6-26	APPLY WRITE ONLY Klausel	a.itigo!	43	×
6-30	Beispiel zu SPECIAL-NAMES	×	12.74	
6-35	COBRUN COBNAM			×
6-37	Tabelle um Angabe WITH NO LOCK erweitert	×		
6-38	Aufbau einer relativen Datei	a dignung)e	×	
6-40	COBRUN COBNAM			×
6-41	FILE STATUS 94	18	×	
6-44	Tabelle um Angabe WITH NO LOCK erweitert	×	1	
6-49ff	START oder READ mit Zusatz WITH NO LOCK	×		
6-54	Beispiel zu USE AFTER STANDARD ERROR	×	10 L	
Anhang	Der Abschnitt Meldungen wurde überarbeitet			

Änderungsprotokoll 2

Änderung des Manuals, Stand November 1984 (Softwareprodukt COB1 V2.2A) durch den Nachtrag vom September 1985 (COB1 V2.2B)

Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fällt
1-12 bis 1-18	COBLUR (COBOL-Bibliotheken)		54 G	×
2-5	Eingabe aus Bibliotheken	78	×	
2-8	COBLUR DIGMUDITARING FIRST US IN SECOND MATERIALS	4	FA	×
2-9	Beispiel 14	10.46	×	
2-10	COBRUN SRCELEM	×		
2-13	COBRUN SEMCHK, SRCELEM	×		
2-14	COBRUN LOW#UP, SSEQ#GEN	×	ala e	Total Service
2-16	Beispiel 17		×	
2-21	Beispiel 20, Text	H	×	
2-22	Tabelle		×	
2-25	Listenbeispiel		×	
2-57	Parameter-Übersicht		×	
2-59	PARAM CARD/DISC			×
2-62	END-Anweisung		×	
2-63	COBRUN LOW # UP	×		
2-64	COBRUN SEMCHK, SRCELEM, SSEQ#GEN	×		
5-10	EXEC-Operanden		×	
5-24	Geräte-Typ-Tabelle		×	
6-15	Beenden von Programm-Unterbrechungen			×
6-15	Aufbau des Sicherstellungsbereiches		×	
6-16	Beenden von Programm-Unterbrechungen	×		
6-15	RETURN-CODE	×		
6-26	OPEN-Modus-Wirkung	×		
6-26ff.	Neuordnung der Seiten	1	×	

Seite	Stichwort	ne	u	geän- dert	ent- fällt
6-27f.	Sequentielle Dateiorganisation	in Car	900 G 6	×	
6-31	FILE STATUS-Wert 39			×	
6-35	COBRUN COBNAM	18		1.68	×
6-41	FILE STATUS-Wert 39			×	
6-48	FILE STATUS-Wert 39			×	
6-58	SORTOUTnn				×
A-1	Allgemeine Angaben zu Fehlermeldungen	10	×	0-10-1	
A-1c	COBRUN SSEQ # GEN		×	6 1	
A-4	FM9023	ja.	×	07 - Q 13	
A-5	FM9026	29	×		1.4./83
A-6	FM9040, FM9044	00	×	17 - 5 - 1	
A-11	FM9072A	58	×	2-16	
A-14	FM9096		×	NO.	
A-20	ITCOCALO	BT		28	×

Änderungsprotokoll 3

Änderung des Vorgänger-Manuals, Stand September 1985 (COB1, V.2.2B), durch den Nachtrag vom August 1986 (COB1 V2.3A)

COB1 V2.3A enthält gegenüber der Vorgänger-Version die folgenden wesentlichen Änderungen:

- Anschluß an die Dialogtesthilfe AID
- Neue Fehlerklasse "Hinweise"
- INITIALIZE-Anweisung
- Funktionserweiterungen für Jobvariablen
- Bedienung mehrerer SYSLST-Dateien


Die folgende Tabelle gibt nur Seiten an, die fachliche Änderungen enthalten.


Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fallen
1-3	Beispiel 1: COBOL-Quellprogramm		x	
1-5	Beispiel 2: Eingabe eines COBOL-Programmes im Kartenformat			x
1-7—1-10	Eingabe und Änderung von COBOL-Programmen mit EDOR			×
2-14f	COBRUN SYMTEST	x		
2-16	COBRUN ERRPRn		x	
2-25-2-56	Übersetzerlisten	-41	×	
2-31f	Fußnoten zum OBJECT-Listing		-	×
2-56	Fehlerklasse I (Hinweismeldungen)	×		
2-57	COBRUN SYMTEST	x		
2-58	Beendigungsverhalten des COB1 (Tabelle mit den Return-Codes für Jobvariablen)	x		
2-60	Hinweis zu PARAM SYMDIC=YES	×		
2-62	COBRUN ERRPRn		×	
2-64f	COBRUN SYMTEST	×		
4-3	Operanden des EXEC Kommandos		×	
4-4	Operanden des LOAD-Kommandos		×	
4-6	SYMTEST-Operand in der PROGRAM-Anweisung	x		


Seite	Stichwort	neu	geän- dert	ent- fallen
5-1-5-3	SYSLSTnn-Unterstützung	х		
5-8	Beendigungsverhalten eines COBOL-Programmes (Tabelle mit den internen Return-Codes und den zugeordneten "90/91-er" Meldungen)	×		
5-9	Operanden des EXEC-Kommandos		×	
5-11—5-15b	Dialogtesthilfe AID	×		
5-11-5-15	Dialogtesthilfe IDA			х
6-4	Beschreibung der ON-Anweisung			x
6-6	Beschreibung der *DEBUG-Anweisung			x
6-26a— 6-26b	Übertragungsarten für Daten in/aus Dateien	x		
6-28	Hinweis zum FILE-Kommando (für RECFORM = U)	x		
6-32-6-36	Beschreibung der direkten Dateiorganisation			х
6-48	FILE STATUS-Wert 94 (Beschreibung)		х	
A-2	FM 9001		х	
A-5	FM 9030	x		
A-6	FM 9031, FM 9032, FM 9033	х		
A-7	FM 9040 (Beschreibung), FM 9047		х	
A-15	FM 9105	×		
A-19—A-21	Moduln des Laufzeitsystems		x	


Struktur der Manuale für

- -BS2000
- -TRANSDATA
- ProgrammiersystemeDatenbanken









Inhalt

1	Bereitstellung des Quellprogramms	1-1
1.1	Einführung	1-1
1.1.1	Metasprache	1-1
1.1.2	Eingabemöglichkeiten für COBOL-Programme	1-1
1.2	Dateien	1-4
1.2.1	Übersicht über die Bereitstellung in Dateien	1-4
1.2.2	Eingabe in Dateien	1-4
1.2.3	Änderungen in Dateien	1-8
1.4	COBOL-Programme in LMS-Bibliotheken	1-19
1.4.1	Bibliotheksformate	1-19
1.4.1.1	Programmbibliotheken	1-19
1.4.1.2	Quellprogrammbibliotheken	1-19
1.4.1.3	Bindemodulbibliotheken	1-19
1.4.2	Zuweisen von LMS-Bibliotheken	1-19
1.4.3	Eingabe in LMS-Bibliotheken	1-20
1.4.4	Änderung in LMS-Bibliotheken	1-21
	The state of the s	
2	Handhabung des COB1-Übersetzers	2-1
2.1	Einführung	2-1
2.2	Eingabe	2-2
2.2.1	Übersicht über Eingabemöglichkeiten	2-2
2.2.2	Betriebsmittelzuweisung für die Eingabe	- 2-3
2.2.2.1	Eingabe über SYSDTA	2-4
2.2.2.2	Eingabe aus Bibliotheken	2-5
2.2.3	Eingabe von vollständigen Quellprogrammen	2-5
2.2.4	Eingabe von Quellprogrammteilen	2-10
2.2.5	Eingabe von Steueranweisungen (COBRUN-Operanden)	2-13
2.3	Ausgabe	2-17
2.3.1	Übersicht über Ausgabemöglichkeiten	2-17
2.3.2	Betriebsmittelzuweisung für die Ausgabe	2-18
2.3.3	Ausgabe von Bindemoduln (Objektmoduln)	2-22
2.3.4	Ausgabe von Listen	2-23
2.3.4.1	Steueranweisungsliste	2-25 2-26
2.3.4.2	Quellprogrammliste	2-26
2.3.4.3	Objektprogrammliste	2-50
2.3.4.4	Fehlermeldungsliste	2-55
2.3.4.5		
2.4	Ablauf	2-57 2-57
2.4.1	Übersicht über Steuerungsmöglichkeiten	2-57
2.4.2	PARAMETER-Kommando	2-59
143	LUDRUN-ANWEISUNG	4-04

	3	Sicherstellung von Bindemoduln	3-1
	4	Erzeugung ablauffähiger Programme	4-1
	4.1	Einführung	4-1
	4.2	Dynamisches Binden (DLL)	4-3
	4.3	Statisches Binden (TSOSLNK)	4-6
	5	Handhabung ablauffähiger Programme	- 4
	5.1		5-1
B-F	5.1.1	Zuweisung von Betriebsmitteln	5-1
B-1	5.1.2	Übersicht , , , , , asietas di anultarettara di arbarado ringiarado	5-1
B-1	5.1.3	Bearbeitung von Systemdateien , , , , , , aciese o Dateien	5-1
	5.2	Programmaufruf und Programmbeendigung	5-5 5-8
B1.0 -	5.3	Programmaufruf und Programmbeendigung Dialogtesthilfe AID	5-8 5-11
27.7	5.3.1	Einführung Bibliotneksformate	5-11
ET-T	5.3.2	Voraussetzungen für das symbolische Testen	5-12
HTO I	5.3.3	Dialogtesthilfe AID Einführung Voraussetzungen für das symbolische Testen Symbolisches Testen mit AID Prozofesbalter und Benutzerschalte.	5-13
HA.F.	5.4	Prozesscriater and benutzerschaiten land. B. J. M. Roy negsput S	5-16
151	5.5	1.4.3 Eingabe in LMS-Bibliotheken. neldeirsvdoL nov gnubnewreV	5-19
	5.6	Zugriff auf Übersetzer- und Betriebssysteminformationen	5-21
2.1	6	Programmierhinweise	6-1
1.0	6.1	Programmierbare Testhilfen	6-1
	6.1.1	Testhilfezeilen Einführung	6-1
2.2	6.1.2 6.1.3	EXHIBIT-Anweisung	6-2
55		TRACE-Anweisung narical noile of media and a radia radia and a control of the	6-5
6-3	6.2 6.2.1	2.2.2 Betriebsmittelzuweisung fur ammargor9 aradztunadhahland 2.2.2 Engabe uber SYSDTA	6-7
34	6.2.2	2.2.2 Emgabe aus Bibliotnekon gnurationale	6-7 6-7
8.5	6.2.3	2.2.3 Emgabe von vollstandigen Quellprogrammen :: abo3 bared	6-10
2.10	6.2.4	Mehrfachbenutzbarkeit des Ablaufzeitsystems 2.2.4 Phonocologie des Ablaufzeits	6-12
	6.3	Programmverknüpfungen	6-13
77-2	6.3.1	Programmverknüpfung COBOL-COBOL	6-13
2-17	6.3.2	Programmverknüpfung COBOL-ASSEMBLER (ASSEMBLER-COBOL)	6-16
2222	6.4	Ein-Ausgabe von Daten über Systemdateien	6-21
	6.5	Dateibeardeltase Qusgebe.von Listen gnutiedraedietad	6-23
7-12	6.5.1	AllgemeinesStaueranweisungsliete	6-23
	6.5.2	Dateiorganisationsformen, Zugriffsarten, Dateieröffnung,	
2.50	6.5.3	Übertragung der Daten	6-23
2-65	6.5.4	2.3.4.5 Fehlermeidungsliste	6-27
10.5	6.5.5	Indizierte Dateiorganisation	6-37 6-44
2.07	6.5.6	Simultanverarbeitung für Dateien mit indizierter oder relativer Organisation	6-49
10.5	6.5.6.1	Indizierte Dateien	6-49
10.5	6.5.6.2	Relative Dateien 2.4.3COBRUM Anwestern	6-55
	6.6	Sortieren und Mischen	6-57
	6.7	Fixpunktausgabe und Wiederanlauf	6-60
	6.7.1 6.7.2	Allgemeines	6-60
	6.7.2	Fixpunktausgabe	6-60

Anhang 1	Meldungen des COB1-Systems	A-1
Anhang 2	Aufbau des COB1-Systems	A-16
Anhang 3	Beschreibung des Objektmodulformats	A-22
Anhang 4	Datenbankbedienung	A-26
Literatur		
Stichwörter		



Bereitstellung des Quellprogramms

Handhabung des COB1-Übersetzers

Sicherstellung von Bindemoduln

Erzeugung ablauffähiger Programme

Handhabung ablauffähiger Programme

Programmierhinweise

Anhang

Literatur

Stichwörter

1

2


3

4

5

6

A



1 Bereitstellung des Quellprogramms

1.1 Einführung

1.1.1 Metasprache für die BS2000-Anwendung

In diesem Benutzerhandbuch werden für die BS2000-Anwendung folgende metasprachliche Konventionen verwendet:

PARAM	Großbuchstaben bezeichnen Schlüsselwörter, die in dieser Form eingegeben werden müssen.
name	Kleinbuchstaben bezeichnen Variablen, die bei der Eingabe durch aktuelle Werte ersetzt werden müssen.
YES NO	Standardwerte sind unterstrichen. Sie werden vom Betriebssystem immer dann eingesetzt, wenn der Benutzer keine Angaben macht.
YES NO	Aus mehreren Möglichkeiten in einer geschweiften Klammer muß der Benutzer eine Angabe auswählen. Ist es ein Standardwert, so darf dieser weggelassen werden (kann aber auch angegeben werden).
YES NO	Ein senkrechter Strich trennt verschiedene Angaben. Der Benutzer muß eine Angabe auswählen.
[]	Eckige Klammern schließen Wahlangaben ein, die der Benutzer auch weg- lassen darf.
()	Runde Klammern müssen mit angegeben werden.
3 AV	Dieses Zeichen deutet an, daß mindestens ein Zwischenraum syntaktisch notwendig ist.
	Drei Punkte bedeuten, daß die vor dem Komma stehende Einheit mehr- mals hintereinander wiederholt werden kann.

Sonderzeichen sind ohne Veränderung zu übernehmen.

Hinweis: Für COBOL-Formatangaben gelten die üblichen COBOL-Konventionen (vgl. Manual "COB1 Beschreibung" [1]).

1.1.2 Eingabemöglichkeiten für COBOL-Programme

Das vorliegende Kapitel vermittelt eine Übersicht über die Eingabemöglichkeiten eines COBOL-Quellprogramms in das Betriebssystem BS2000.

Nach seiner Codierung muß man ein COBOL-Programm für die Übersetzung bereitstellen. Bevor es jedoch der COB1-Übersetzer verarbeiten kann, muß sich der Benutzer entscheiden, auf welchem Weg er das Quellprogramm eingeben will:

- über Floppy Disk oder
- über Lochkarten oder
- im Dialogbetrieb an einer Datenstation.

Zusätzlich hat der Benutzer festzulegen, ob die Eingabe direkt in den COB1-Übersetzer erfolgen oder ob das Quellprogramm auf Magnetplatte zwischengespeichert, d.h. indirekt eingegeben werden soll (siehe Bild 1-1).




Bild 1-1

Direkte und indirekte Eingabe eines COBOL-Quellprogramms

In den Fällen ⓐ ⓐ wird das Quellprogramm zunächst auf Magnetplatte zwischengespeichert (siehe Kapitel 1.2 und 1.3), d. h. indirekt in den COB1-Übersetzer eingegeben. Bei ⓑ ③ erfolgt die Eingabe direkt in den COB1-Übersetzer (siehe Kapitel 2.2).

Bei indirekter Eingabe des Quellprogramms steht das Programm für weitere Übersetzungsläufe auch nach der ersten Übersetzung bereit. Änderungen kann man mit Hilfe von Dienstprogrammen (z. B. mit einem Dateiaufbereiter) im Dialog mühelos durchführen.

Thema der nachfolgenden Abschnitte ist die Bereitstellung des Quellprogramms auf Magnetplatten. Daten auf Magnetplatten sind im BS2000 stets in sogenannten **Dateien** [4] organisiert und unter den Namen dieser Dateien abrufbar. Man unterscheidet je nach ihrer inneren Struktur zwei Dateitypen:

- In einer einfachen Datei kann genau ein vollständiges Quellprogramm als Eingabe für den COB1-Übersetzer bereitstehen. Diesen Dateityp bezeichnet man auch als Quellprogramm-Datei.
- In einer PLAM-Bibliothek oder einer LMS-Quellprogrammbibliothek k\u00fcnnen dagegen mehrere Quellprogramme oder auch Quellprogrammteile zur Eingabe in COB1 gespeichert werden.

Beispiel 1: Codiertes COBOL-Quellprogramm

Das folgende, einfache COBOL-Quellprogramm soll in den folgenden Abschnitten in einer Datei bzw. einer PLAM-Bibliothek oder LMS-Quellprogrammbibliothek zur Übersetzung bereitgestellt werden.

Die Bedeutung der einzelnen COBOL-Anweisungen geht aus der COB1-Beschreibung [1] hervor.

On Ablachama	To the same of the	Blatt [
COBOL-Ablocuschema	Bearbeiter	
ż	Text Fext F	Kennung 71 72 73 74 75 76 77
PROGRAM-ID. FIL	74.	-
-	N.S. G.I.B.T. Z.U. E.I.N.E.R. E.I.N.Z.U.G.E.B.E.N.D.E.N.	1
0,4,0* ZIA.H.L. DIA.S.	14.SE.I INM.A.L.E'I. N.SA'U.S	1
0.5.0		<u> </u>
0,6,0 E.N.V.I R.O.N.ME.N.T. , DII.V.I. S. I'O.N	10.N.o.	Ŧ
946		E
DATA DIVISION.		1
WORKING-ISTORAGE.	S,EiC,T,I,O,NI,,,,,,,,	-
THE STATE	P1 C 99	3
7.7 ERGEBNIS	2,29,	-1
***		-
04 ERGEBINISTAB	100	
10-	18,5, 1,0 TIMES, PI,C, 999.	1
*		-
1, 6, 0 P.R.O.C E.D.U.R.E. D.I. VII, S.I. O.NI.		1
A,N,F,A,N,G,		1
D.I.S.PIL.A.Y. "IZWE.I	STELLIGE, ZAWL, EINGEBEIN, (ENDE, BEIL, P):	1
1,9,0 TERM! NIAL	1/4	1
2,0,0 F. A.C.C.EIP,T. Z.A.H.L. F.R.O.M.	KOM, TEIRMINAL.	-
-		1
2, 2, 0	EINGA BE MUSS NUMERISCH SEIN" UPON TERMINAL	1
2, 3, 0 4 3 , GO, TO, 'A,N,F,A,N'G.	16	-
HYZ I I	10,P. R.U.N.	1
PER	IN VARIY! N.G. I. FROM 1 BY 1 BINTIL II > 10.	4
6.0 TO A]
R.E.C.HIN,E.N.		1
I PLY I B	I.N.G. E.R.G.E.B.N.I.S. E.	-
	= #	

1.2 Dateien

1.2.1 Übersicht über die Bereitstellung in Dateien

Abschnitt 1.2 zeigt, wie ein codiertes COBOL-Quellprogramm in eine Datei, die später der COB1-Übersetzer lesen soll, gebracht und dort geändert wird.

1.2.2 Eingabe in Dateien

Der COB1-Übersetzer kann sowohl die Zugriffsmethode SAM als auch ISAM benutzen, um ein Quellprogramm einzulesen. Zur Eingabe des Quellprogramms in Dateien dieser Typen stellt das BS2000 folgende Mittel zur Verfügung:

- das Kommando DATA [2] für Daten, die auf Floppy Disk gespeichert sind oder auf Lochkarten stehen. Das Kommando ist nur im Stapelbetrieb anwendbar.
- den Dateiaufbereiter EDT [5]; er ist dialogorientiert, aber auch im Stapelbetrieb anwendbar.

Liegt das Quellprogramm bereits auf Magnetplatte oder Magnetband gespeichert vor und soll es in eine bestimmte Datei übernommen werden, so bietet das BS2000 weitere Möglichkeiten:

Häufig genügt das COPY-Kommando [2] zum Kopieren von Dateien. Die Übernahme läßt sich aber auch mit Hilfe des Dateiaufbereiters EDT durchführen. Daneben gibt es Umsetzroutinen [3], die vor allem für Datenstrukturen eine Bedeutung haben, die vom Standardfäll abweichen (z. B. Satzlängen größer als 256 Zeichen). Wegen der einfachen Struktur von Quelldaten wird hier auf diese Sonderfälle nicht näher eingegangen.

Das BS2000-Kommando DATA [2] zeigt an, daß ihm Datensätze im Kartenformat folgen, aus denen eine SAM- oder wahlweise eine ISAM-Datei auf gemeinschaftlichen Datenträgern erzeugt werden soll. Jedem Datensatz auf Floppy Disk bzw. Lochkarte entspricht dabei ein Datensatz in der erzeugten Datei.

Eine DATA-Datei legt das System während des Einspulvorgangs (SPOOL IN) an. Deshalb kann der Benutzer das Kommando nur in einspulenden Stapelprozessen und nicht in Dialogoder ENTER-Prozessen verwenden.

Format des DATA-Kommandos

Operation	Operanden	
DATA	dateiname [,[{SAM ISAM ISA	3

Die Angaben NORMAL bzw. MAXIMUM legen den Umfang der Speicherplatzzuweisung für die Datei "dateiname" mit 3 bzw. 12 PAM-Seiten fest.

Das erste DATA-Kommando eines Stapelauftrags muß unmittelbar dem LOGON-Kommando folgen. Die einzugebenden Daten werden durch das END-Kommando [2] abgeschlossen.

Für die Eingabe von weniger umfangreichen Quellprogrammen, Quellprogrammteilen und für Änderungen in bereits vorhandenen Quellprogrammen ist der Dialogbetrieb besonders geeignet.

Der **Dateiaufbereiter EDT** [5] bearbeitet SAM- und ISAM-Dateien, deren Sätze höchstens 256 Zeichen lang sind. Die ISAM-Datensätze müssen am Satzanfang einen numerischen Schlüssel besitzen, der bis zu 12 Zeichen lang sein darf. Der Benutzer kann mit dem EDT im Dialog- oder Stapelbetrieb arbeiten.

Beispiel 3: Eingabe eines COBOL-Quellprogramms mit dem EDT

(Das Protokoll wurde mit einer Schreibstation 8103 erstellt.)

```
/EXEC $EDT
                                                                            1
% P500 LOADING
*** EDITOR LOADED (VER11), BEGIN TYPE IN:
                                                                            (2)
         @TABS::$:8,12CHECK 72
 1.
         $IDENTIFICATION DIVISION.
         $PROGRAM-ID. EINXEINS.
 2.
                                                                             (3)
 3.
            IDENTIFICATION DIVISION.
 1.0000
            PROGRAM-ID. EINXEINS.
 2.0000
         $ENVIRONMENT DIVISION.
 3.
         $DATA DIVISION.
  4
         $WORKING-STORAGE SECTION.
  5.
         $77$ZAHL PIC 99.
  6.
  7.
         $77$ERGEBNIS-PIC ZZ9.
  8.
         $77$1 PIC 99.
  9.
         $PROCEDURE DIVISION.
         $ANFANG.
 1 Ø.
         $$DISPLAY "ZWEISTELLIGE ZAHL EINGEGEBEN (ENDE BEI Ø):" UPON
11.
         TERMINAL.
CHECK LINE LENGTH
                                                                             (4)
         @P11 1-72
12.
            DISPLAY "ZWEISTELLIGE ZAHL EINGEBEN (ENDE BEI Ø):" UPON TERMI
 11.0000
         @ON 11: 72-72 FIND 'I' DELETE SUFFIX
                                                                             (5)
 12.
 12.
            -NAL.
         $$ACCEPT ZAHL FROM TERMINAL.
 13.
         $$IF ZAHL NOT NUMERIC
 14.
         $$DISPLAY "EINGABE ZAHL MUß NUMERISCH SEIN" UPON TERMINAL
 15.
         $$GO TO ANFANG.
 16.
          $$IF ZAHL = ZERO STOP RUN.
 17.
          $$PERFORM RECHNEN VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > 10.
 18.
 19.
         $$GO TO ANFANG.
         $RECHNEN.
 20.
 21.
         $$MULTIPLY I BY ZAHL GIVING ERGEBNIS.
         $$DISPLAY I " * " ZAHL " = " ERGEBNIS UPON TERMINAL.
 22.
                                                                             (6)
 23.
         @P&N
        IDENTIFICATION DIVISION.
        PROGRAM-ID. EINXEINS.
        ENVIRONMENT DIVISION.
        DATA DIVISION.
        WORKING-STORAGE SECTION.
        RECHNEN.
             MULTIPLY I BY ZAHL GIVING ERGEBNIS.
             DISPLAY I" * " ZAHL " = " ERGEBNIS UPON TERMINAL.
                                                                             (7)
          @WRITE 'QUELL.EDT'
 23.
                                                                             (8)
 23.
          @HALT
```

Dateien

- ① Aufruf des Programms EDT.
- ② Die Anweisung @TABS... vereinbart \$ als Tabulatorzeichen, das auf die Spalten 8 und 12 ausrichten soll. Außerdem soll der EDT melden, wenn die eingegebene Zeichenfolge länger als 72 Zeichen ist.
- ③ Nachdem die ersten beiden Datensätze des Quellprogramms in den EDT-Speicherbereich eingegeben wurden, kann man sie mit der Anweisung @P ausgeben lassen, um die Funktion des Tabulators zu überprüfen. Die Ausgabe zeigt auch die Zeilenzahlen der Sätze, die sie im EDT-Speicherbereich erhalten.
- 4 Diese EDT-Meldung weist darauf hin, daß die Eingabe länger als 72 Zeichen ist.
- ⑤ Auf Zeile 11 sollen, falls in Spalte 72 der Buchstabe I steht, die nachfolgenden Zeilen gelöscht werden (Beispiele für weitere Korrekturen in 1.2.3).
- 6 Alle Sätze im EDT-Speicherbereich sind ohne ihre Zeilenzahlen auszugeben.
- ⑦ Diese @WRITE-Anweisung schreibt den Inhalt des EDT-Speicherbereichs in eine SAM-Datei namens QUELL.EDT.
- 8 Ende des Programms EDT.

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

1.2.3 Änderungen in Dateien

Aus unterschiedlichen Gründen kann man Quelldaten in einer Datei ändern wollen, zum Beispiel wegen


- Tippfehlern;
- formalen Fehlern, die der Übersetzer meldet;
- logischen Fehlern, die bei einem Testlauf des ablauffähigen Programms festgestellt werden.

Im folgenden wird gezeigt, wie sich derartige ÄnderungenimDialog mit Hilfe von EDT durchführen lassen.

Beispiel 5: Änderungen eines fehlerhaften Programms mit EDT

Das Protokoll wurde an einer Schreibstation 8103 erstellt und in der Datei QUELL.BEISPIEL.1 abgespeichert.

EDT LOADING RAM EDT/12.1 STARTED @ READ 'QUELL.BEISPIEL.1'	①
@ PRINT 1-12	2
ID DIVISION. PROGRAM-ID, BEISPIEL. ENVIRONMENT DIVISION. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL. SELECT SORTDAT ASSIGN TO DISC. SELECT PRINTDAT ASSIGN TO SYSLST RESERVE NO. SELECT SAMDAT ASSIGN TO DA-590-S-SYS010. FILE SECTION. SD SORTDAT	
	3
	4
@ ON 2 CHANGE ',' TO'.'	⑤
PROGRAM-ID. BEISPIEL	•
@ PRINT 1-12 N	7
ID DIVISION. PROGRAM-ID. BEISPIEL. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL. SELECT SORTDAT ASSIGN TO DISC. SELECT PRINTDAT ASSIGN TO SYSLST RESERVE NO. SELECT SAMDAT ASSIGN TO DA-590-S-SYS010. DATA DIVISION. FILE SECTION. SD SORTDAT	
	LOADING RAM EDT/12.1 STARTED @ READ 'QUELL.BEISPIEL.1' @ PRINT 1-12 ID DIVISION. PROGRAM-ID, BEISPIEL. ENVIRONMENT DIVISION. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL. SELECT SORTDAT ASSIGN TO DISC. SELECT PRINTDAT ASSIGN TO DA-590-S-SYS010. FILE SECTION. SD SORTDAT RECORDING F @ DELETE 3 @ TABS::[: 8,12 @ SET 9.5 :[DATA DIVISION. @ CHECK ON @ ON 2 CHANGE ',' TO'.' PROGRAM-ID. BEISPIEL @ PRINT 1-12 N ID DIVISION. PROGRAM-ID. BEISPIEL. ENVIRONMENT DIVISION. INPUT-OUTPUT SECTION. FILE-CONTROL. SELECT SORTDAT ASSIGN TO DISC. SELECT PRINTDAT ASSIGN TO DISC. SELECT PRINTDAT ASSIGN TO DA-590-S-SYS010. DATA DIVISION. FILE-CONTROL. SELECT SAMDAT ASSIGN TO DA-590-S-SYS010. DATA DIVISION. FILE SECTION.



- ① Die Datei QUELL.BEISPIEL.1 wird in den EDT-Speicherbereich gelesen.
- ② Die S\u00e4tze 1 bis 12 werden mit EDT-Satznummern aus dem EDT-Speicherbereich auf die Datenstation ausgegeben.
- ③ Satz 3 wird gelöscht.
- 4 Der Tabulator wird mit der @TABS-Anweisung gesetzt. Er wirkt bei der nachfolgenden Eingabe (@SET) eines neuen Satzes, der die EDT-Satznummer 9.5 erhält.
- ⑤ Damit wird erreicht, daß im folgenden veränderte Datensätze auf der Datenstation protokolliert werden.
- ⑥ In Satz 2 wird das erste Komma (,) in einen Punkt (.) geändert. Da der CHECK-Modus eingeschaltet wurde, protokolliert der EDT diese Änderungen automatisch.
- Zur Kontrolle werden die Sätze 1 bis 12 erneut ausgegeben, diesmal ohne die EDT-Satznummern.
- ® Der Inhalt des EDT-Speicherbereichs soll in die Datei QUELL.BEISPIEL.1 zurückgeschrieben werden. Daraufhin meldet der EDT, daß diese Datei bereits im Katalog eingetragen ist und fragt, ob ihr Inhalt überschrieben werden soll. Die Antwort Y hat dies zur Folge.
- (9) Der EDT wird beendet und in den Systemmodus übergegangen.

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

1.4 COBOL-Programme in LMS-Bibliotheken

Das Bibliotheksprogramm LMS [21] erstellt und verwaltet Bibliotheken und bearbeitet Bibliothekselemente auf Magnetplatte und Magnetband.

LMS kann auch mit COBLUR erstellte Bibliotheken lesen, ändern jedoch nicht (siehe "Umstellung von . . . COBLUR auf LMS" in [21]).

1.4.1 Bibliotheksformate

Von den Bibliotheken, die LMS bearbeiten kann (genaue Beschreibung siehe unter "Bibliotheksformate" und "Elemente" in [21]), sind die folgenden für COBOL-Programme von Bedeutung:

Programmbibliotheken zum Speichern von Quellprogrammen, Moduln, Listen, Prozeduren usw.

Zugriffsmethode: PLAM

- Quellprogrammbibliotheken zum Speichern von Quellprogrammen, Quellprogrammteilen, Listen, Prozeduren
 Zugriffsmethode: ISAM
- Bindemodulbibliotheken zum Speichern von Bindemoduln Zugriffsmethode: PAM.

1.4.1.1 Programmbibliotheken (PLAM-Bibliotheken)

Programmbibliotheken sind PAM-Dateien, die mit der Bibliothekszugriffsmethode PLAM bearbeitet werden. Sie bieten gegenüber anderen Bibliotheksformaten u.a. folgende Vorteile:

- Alle Bibliothekselementtypen k\u00f6nnen in einer Bibliothek abgelegt werden.
- Es dürfen gleichnamige Elemente existieren, die sich nur durch die Typ- oder Versionsbezeichnung unterscheiden müssen.

1.4.1.2 Quellprogrammbibliotheken

Quellprogrammbibliotheken sind ISAM-Dateien (KEYPOS=5, KEYLEN=8), die nur den Bibliothekselementtyp S enthalten können. In ihnen können sowohl vollständige Quellprogramme als auch Quellprogrammteile (COPY-Elemente) gespeichert werden.

1.4.1.3 Bindemodulbibliotheken

Bindemodulbibliotheken sind PAM-Dateien. Sie nehmen die vom Sprachübersetzer erzeugten Bindemoduln als Bibliothekselement mit dem Typ R auf (siehe "Sicherstellung von Bindemoduln").

1.4.2 Zuweisen von LMS-Bibliotheken

Die Zuweisung von LMS-Bibliotheken (siehe auch "Zuweisen von Bibliotheken" in [21]), die als Eingabe- und/oder Ausgabebibliothek für ein Bibliothekselement dienen sollen oder in denen ein Element bearbeitet werden soll, erfolgt mit der LIB-Anweisung (siehe diese in [21]). Diese bestimmt u. a., ob es sich um eine neu einzurichtende oder eine bereits vorhandene Bibliothek handelt und welches Bibliotheksformat sie haben soll oder hat.

Soll die zu bearbeitende Bibliothek in LMS-Anweisungen über die Bibliothekskurzbezeichnung oder den Dateikettungsnamen angesprochen werden, muß vor dem LMS-Aufruf oder spätestens vor der ersten LMS-Anweisung ein /FILE-Kommando gegeben werden.

LMS-Bibliotheken

Format des /FILE-Kommandos:

/FILE DIDIIOTHEKSNAME	LINK = LIBlib
bibliotheksname	Name der LMS-Bibliothek
dateikettungsname	Name, mit dem die Bibliothek in LMS-Anweisungen angesprocher werden kann (wird in die Prozeßdateitabelle (TET) eingetragen)

Dateikettungsname mit Bibliothekskurzbezeichnung

LIB fester Bestandteil

lib Kurzbezeichnung der Bibliothek; Ganzzahl, die immer dreistellig anzugeben ist

Soll in der LMS-Anweisung die Bibliothekskurzbezeichnung verwendet werden, ist als Dateikettungsname LIBlib zu verwenden. Die Kurzbezeichnung ist in runde Klammern zu setzen; führende Nullen dürfen weggelassen werden.

1.4.3 Eingabe in LMS-Bibliotheken

LIBlib

In LMS-Bibliotheken können Quellprogramme eingegeben werden

- aus Dateien
- aus einer Bibliothek
- über die Systemdatei SYSDTA bzw. SYSIPT, d.h. von einer Datenstation oder einer temporären SPOOLIN-Datei.

Eingabebibliotheken müssen vor dem LMS-Aufruf durch ein /FILE-Kommando zugewiesen werden, wenn sie über den Dateikettungsnamen oder die Kurzbezeichnung angesprochen werden sollen. Die Datenstation bzw. die temporäre SPOOLIN-Datei muß über das SYSFILE-Kommando zugewiesen werden.

Hinweis: Soll ein COBOL-Quellprogramm mit LMS aus einer katalogisierten ISAM-Datei in eine PLAM-Bibliothek aufgenommen werden, so darf dabei nicht der Verarbeitungsoperand PAR KEY = YES wirksamsein. Andernfalls kann COB1 dieses Quellprogrammelement nicht bearbeiten.

Beispiel 9a: Übernahme einer katalogisierten Datei in eine LMS-Bibliothek

/FILE LMS. SOURCE, LINK=LIBOO1	1
/EXEC \$LMS	2
\$LIB LID=(001), STATE=NEW, USAGE=OUT	3
\$ADDS COB.PROG>COBELEM1	4
\$END	5

- ① Die Bibliothek LMS.SOURCE wird zugewiesen und mit dem Dateikettungsnamen LIB001 verknüpft.
- 2 Aufruf von LMS
- ③ LMS.SOURCE mit der Kurzbezeichnung 1 (LID=001) wird als neueinzurichtende (STATE=NEW) Ausgabebibliothek (USAGE=OUT) erklärt. Da der Operand FORMAT nicht angegeben ist, wird sie standardmäßig als Programmbibliothek (Typ PL) eingerichtet.
- 4 Die katalogisierte Datei COB.PROG wird als Element vom Typ S unter dem Namen COBELEM1 in die LMS-Bibliothek aufgenommen.
- ⑤ Beendigung des Programms LMS, Schließung aller geöffneten Bibliotheken und Dateien.

Beispiel 9b: Übernahme eines COBLUR-Elementes in eine LMS-Bibliothek

/FILE COBLUR. PR, LINK=LIB012	① ⁴
/FILE LMS. SOURCE, LINK=LIB013	2
/EXEC \$LMS	3
\$LIB LID=(13), USAGE=OUT, FORMAT=PL, STATE=OLD	<u>(4)</u>
\$LIB LID=(12), USAGE=IN	5
\$DUPS COBLUREL(12)>LMSELE4	6
\$END	(A)

- ① Die COBLUR-Bibliothek COBLUR.PR wird zugewiesen und mit dem Dateikettungsnamen LIB012 verknüpft.
- ② Die LMS-Bibliothek LMS.SOURCE wird zugewiesen und mit dem Dateikettungsnamen LIB013 verknüpft.
- 3 Aufruf von LMS
- 4 LMS.SOURCE mit der Kurzbezeichnung 13 (LID=(13)), die bereits existiert (STATE= OLD) als Programmbibliothek (FORMAT=PL), wird als Ausgabebibliothek erklärt (USAGE=OUT).
- (5) COBLUR.PR mit der Kurzbezeichnung 12 (LID=(12)), die bereits existiert, wird als Eingabebibliothek erklärt (USAGE=IN).
- ⑥ Das COBLUR-Element COBLUREL aus der Bibliothek COBLUR.PR(12) wird dupliziert und unter dem neuen Namen LMSELE4 in LMS.SOURCE eingetragen. Enthält die COBLUR-Bibliothek in mehreren Bibliotheksabschnitten Elemente gleichen Namens, so wird nur das zuerst gefundene Element übernommen.
- 7 Beendigung des Programms LMS und Schließen aller geöffneten Bibliotheken.

Kopieren von vollständigen Bibliotheken ist mit COPS \pm durchzuführen, sofern nicht mehrere Elemente gleichen Namens vorhanden sind (siehe LMS Beschreibung [21], Anhang).

Sind in einer COBLUR-Bibliothek in verschiedenen Bibliotheksabschnitten Elemente gleichen Namens, die mit COPS ** kopiert werden sollen, so empfiehlt sich:

PAR OVERWRITE = NO (Standard)

Dadurch wird nur das zuerst gefundene Element mit dem jeweiligen Namen übernommen.

PAR OVERWRITE = YES

Dadurch wird das zuletzt gefundene Element übernommen.

Nachdem ein Element kopiert wurde, muß es in der COBLUR-Bibliothek gelöscht werden, damit das nächste Element gleichen Namens durch

DUPS elementnamealt > elementnameneu

umbenannt und in die LMS-Bibliothek übernommen werden kann.

1.4.4 Änderungen in LMS-Bibliotheken

Mit Hilfe eines Editors (EDT, EDOR) kann ein Quellprogramm in einer LMS-Bibliothek geändert werden; nötig ist die LMS-Anweisung EDTS bzw. EDRS. — Die Anweisung CORS verändert ohne Editor-Aufruf. Nötig sind dann ergänzende Anweisungen, z. B. *INSERT (Einfügen), *DELETE (Löschen), *REPLACE (Ersetzen).

2 Handhabung des COB1-Übersetzers

2.1 Einführung

In Kapitel 1 wird gezeigt, wie der Benutzer sein COBOL-Quellprogramm in einer Datei bzw. einer COBOL-Bibliothek bereitstellen kann. Anschließend daran muß das Quellprogramm in eine Anweisungsfolge umgesetzt werden, die der Rechner verarbeiten kann. Diese Umwandlung eines COBOL-Quellprogramms in Maschinenbefehle läßt sich im BS2000 in zwei Schritten erreichen:

- Übersetzen: Der COB1-Übersetzer erzeugt als Vorstufe des ablauffähigen Programms einen Objektmodul — und zwar einen sogenannten Bindemodul — und Protokolle. Der Benutzer steuert
 - Eingabe
 - Ausgabe
 - Ablauf

des COB1-Übersetzers. Dies wird im Kapitel 2 beschrieben.

 Binden: Der Bindemodul bzw. mehrere unabhängig voneinander erzeugte Bindemoduln wird bzw. werden zusammen mit Ablaufzeitsystem-Moduln zusammengefügt (= gebunden). Es entsteht ein sogenannter Lademodul; siehe Kapitel 4.

Das Ergebnis von Übersetzungs- und Binderlauf, das gebundene Programm (Lademodul), ist dann auf der Datenverarbeitungsanlage ablauffähig, d. h. die Folge seiner Maschinenbefehle wird vom Rechner ausgeführt.




Bild 2-1

Der Weg zum ablauffähigen Programm

2.2 Eingabe

2.2.1 Übersicht über Eingabemöglichkeiten

Eingaben in den COB1-Übersetzer können folgende Quelldaten sein:

- Quellprogramm: Dies ist die einfachste Eingabemöglichkeit.
- Quellprogrammteile: Sie können zusätzlich in ein Quellprogramm eingebaut werden.
- Steueranweisungen: Sie steuern Übersetzungsablauf und Übersetzerausgabe.

Die Quelldaten können über unterschiedliche physikalische Datenträger den Übersetzer erreichen, nämlich Datenstation, Floppy Disk, Lochkarten, Magnetplatten, Magnetbänder. Logisch gesehen vereinheitlicht sich jedoch das Bild auf zwei Eingabemedien:

Eingabedaten	Eingabe ist möglich von SYSDTA aus einer COBOL-		Beispiel in Abschnitt
		Bibliothek	
vollständiges Quellprogramm	X	X	2.2.3
Quellprogramm- teile	-	Χ.	2.2.4
Steueranwei- sungen	· ., X	the way the to the comment of the co	2.2.5

Der Übersetzer erwartet seine Eingabedaten zunächst stets von der System-Eingabedatei SYSDTA. Aus dieser "Quelleingabe" kann sich ergeben, daß zusätzlich Quelldaten aus einer COBOL-Bibliothek einzulesen sind, ein Vorgang, den man als **Sekundäreingabe** bezeichnet.

Bild 2-2 gibt eine Übersicht über die Eingabemöglichkeiten in den COB1-Übersetzer.

Zusätzlich zu der Unterscheidung von Eingaben aus SYSDTA oder aus einer COBOL-Bibliothek lassen sich die Eingabeformen in den Übersetzer auch in direkte und indirekte Eingabe aufgliedern (siehe Kapitel 1).




Bild 2-2

Eingabeweg für den COB1-Übersetzer

Die Zuweisung der Betriebsmittel erfolgt durch die angegebenen BS2000-Kommandos.

2.2.2 Betriebsmittelzuweisung für die Eingabe

Datenstation, Lochkartenleser, Plattendateien zählen für den COB1-Übersetzer zu den Betriebsmitteln der Eingabe (siehe Abbildung 2-2). Der Benutzer hat die Auswahl der jeweils erforderlichen Betriebsmittel vor dem Aufruf des Übersetzers zu treffen, und zwar

- für die Eingabe von SYSDTA mit dem SYSFILE-Kommando,
- für die Eingabe aus einer COBOL-Bibliothek mit dem FILE-Kommando des BS2000.

2.2.2.1 Eingabe über SYSDTA

Standardmäßig ist der Eingabe-Systemdatei SYSDTA im Dialogbetrieb die Datenstation, im Stapelbetrieb die SPOOLIN- bzw. ENTER-Datei [2] des Prozesses zugewiesen. Sollen die Eingabedaten für die Übersetzung aus diesen Eingabequellen kommen, so ist kein Kommando erforderlich. Andernfalls hat der Benutzer die Möglichkeit, die Systemdatei SYSDTA mit Hilfe des SYSFILE-Kommandos einer Datei, einer Prozedurdatei, einem Lochkartenleser oder einem Element in einer Quellprogramm-Bibliothek zuzuweisen. Das Format für den betreffenden Teil des SYSFILE-Kommandos lautet:

Operation	Operand		
SYSFILE	SYSDTA =	dateiname biblname (elementname) (SYSCMD) (mn) (CARD) (PRIMARY)	

dateiname	Name einer katalogisierten Datei
biblname	Name einer LMS-Quellprogrammbibliothek
(elementname)	Name eines Elementes der LMS-Quellprogrammbibliothek (max. 8 Zeichen)
(SYSCMD)	schaltet die Systemdateien SYSDTA und SYSCMD zusammen, so daß aus der SYSCMD-Datei nicht nur BS2000-Kommandos, sondern auch Daten kommen können. Bei Prozeßbeginn sind beide standardmäßig insofern zusammengeschaltet, als sie beide standardmäßig im Dialogbetrieb der Datenstation, im Stapelbetrieb der SPOOLIN-Datei zugewiesen sind. Diese Zuordnung wird als Primärzuweisung bezeichnet.
(mn)	Kartenleser bzw. Disketten-Gerät mit einem 2 Byte langen mnemotechnischen Gerätenamen.
(CARD)	Zuordnung eines Kartenlesers und Aufforderung an den Operateur, einen Kartenstapel in den Kartenleser einzulegen.
(PRIMARY)	Zurückzuweisung von SYSDTA auf die Primärzuweisung (siehe SYSCMD).

Beispiele für die Eingabe von SYSDTA in den COB1-Übersetzer siehe in den Abschnitten 2.2.3 bis 2.2.5.

2.2.2.2 Eingabe aus Bibliotheken

Der COB1-Übersetzer kann vollständige Quellprogramme oder Quellprogrammteile aus einer Bibliothek lesen. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Bibliothek oder gegebenenfalls die Bibliotheken zuzuweisen.

- Einlesen ganzer Quellprogramme
 SYSDTA-Zuweisung
 FILE bibliothekname, LINK = SRCLIB
 in Verbindung mit
 COBRUN SRCELEM = elementname
 SYSDTA-Umweisung über die Cobrun-Anweisung END
- Einlesen von Quellprogrammteilen
 FILE-Zuweisung über Standard-LINK-Namen
 COBLIB und
 COBLIB1 COBLIB4 (COPY-Hierarchie)
 FILE-Zuweisung über den LINK-Namen aus der COPY-Anweisung

2.2.3 Eingabe von vollständigen Quellprogrammen

Vollständige Quellprogramme können eingegeben werden (siehe auch Bild 2-2)

- aus der SPOOLIN-Datei (nur Stapelbetrieb)
- vom Lochkartenleser
- von der Datenstation (nur Dialogbetrieb)
- aus einer Quellprogrammdatei
- aus einer Bibliothek

Zu den einzelnen Eingabeformen siehe die folgenden Beispiele.

Beispiel 10: Direkte Eingabe eines Quellprogramms über die SPOOLIN-Datei

Die Folge der benötigten Kommandos sowie das Quellprogramm können

- sich auf Lochkarten befinden*)
- auf Floppy Disk gespeichert sein*)
- in einer Datei stehen, die mit einem ENTER-Kommando [2] aufgerufen werden muß (ENTER-Datei).

^{*)} Das System übernimmt den gesamten Inhalt der Lochkarten bzw. der Daten auf Floppy Disk in eine SPOOLIN-Datei namens S.INtsn. Außerdem wird der künftige Stapelprozeß in die Auftragswarteschlange eingetragen.

Übersetzer-Eingabe

Jeder Zeile entspricht eine Lochkarte bzw. ein Datensatz.

/LOGON /EXEC \$COB1	1
Quellprogramm	3
/LOGOFF	(4)

- ① Das LOGON-Kommando identifiziert den Benutzer gegenüber dem System. Zwischen LOGON- und EXECUTE-Kommando können weitere Kommandos erforderlich sein, wie zum Beispiel das PARAMETER-Kommando zur Steuerung des COB1-Übersetzers.
- ② Das EXECUTE-Kommando l\u00e4dt und startet den COB1-\u00dcbersetzer. Das Zeichen \u00e4 vor dem Namen des \u00dcbersetzers veranla\u00e4t das System, den \u00dcbersetzer unter der Kennung des Systems, TSOS, zu suchen.
- ③ Das Quellprogramm abgeschlossen mit /★ folgt dem EXEC-Kommando und reicht bis zum nächsten Kommando, das mit einem Schrägstrich in Spalte 1 beginnt.
- 4 LOGOFF beendet den Prozeß. Vor diesem Kommando können beliebige weitere Kommandos stehen, beispielsweise kann ein Binderlauf erfolgen.

Beispiel 11: Direkte Eingabe eines Quellprogramms im Dialog (über Lochkartenleser)


Ausschnitt aus einem Dialogprozeß:

/TYPE BITTE LK FUER MEIER IN LK-LESER	1
/SYSFILE SYSDTA=(CARD)	2
/EXEC \$COB1	3
/SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)	4

- ① Das TYPE-Kommando meldet dem Operateur, welche Lochkarten im lokalen Lochkartenleser verarbeitet werden sollen.
- ② Die Systemdatei SYSDTA ist im Dialogbetrieb standardmäßig der Datenstation zugeordnet. Da das Quellprogramm sich nun im Kartenleser befindet, wird SYSDTA auf dieses Gerät gelegt.
- ③ Der Übersetzer wird aufgerufen und liest das Quellprogramm von SYSDTA, d. h. dem Lochkartenleser.
- ④ Die Systemdatei SYSDTA wird wieder der Datenstation zugeordnet und damit der Kartenleser freigegeben.

Beispiel 12: Direkte Eingabe eines Quellprogramms im Dialog (über Datenstation)

Ausschnitt aus einem Dialogprozeß:



- ① Der COB1-Übersetzer wird aufgerufen und erwartet die Eingabe von der Systemdatei SYSDTA, in diesem Fall also der Datenstation.
- ② Den Stern (★) gibt der Übersetzer als Aufforderung zur Eingabe des Quellprogramms aus.
- ③ /* beendet die Eingabe.

Diese Eingabeform hat wenig praktische Bedeutung, da nach der Übertragung einer Eingabe Fehler nicht mehr korrigiert werden können.

Beispiel 13: Indirekte Eingabe aus einer Quellprogramm-Datei

(Die Kommandofolge gilt für Dialog- und Stapelbetrieb, das Beispiel zeigt den Ausschnitt eines Dialogs.)




- ① Der Systemdatei SYSDTA wird die Datei QUELL.EINXEINS zugewiesen, in der sich das Quellprogramm befindet, das übersetzt werden soll.
- ② Der COB1-Übersetzer wird geladen und gestartet. Er verarbeitet die Daten, die von SYSDTA kommen.
- 3 Die Systemdatei SYSDTA wird für nachfolgende Aufgaben wieder der Datenstation zugewiesen.

Diese Eingabeform für ein COBOL-Quellprogramm wird am häufigsten verwendet.

Übersetzer-Eingabe


Beispiel 14: Indirekte Eingabe aus einer Quellprogramm-Datei



- ① Der anschließend aufgerufene Übersetzer soll mit COBRUN-Operanden gesteuert werden.
- ② Die Eingabe von COBRUN-Operanden ist beendet und der Übersetzer soll den zu bearbeitenden Quellcode über SYSDTA aus der BS2000-Datei QUELLCODE1 lesen.
- ③ Nach Verarbeitung der Datei QUELLCODE1 hat der COB1-Übersetzer SYSDTA wieder auf PRIMARY zurückgesetzt. Das n\u00e4chste BS2000-Kommando wird bearbeitet.
 - PARAM CODE=1 legt fest, daß der nächste Übersetzer keine Übersetzer-Steueranweisungen bearbeiten soll.
- 4 Die Systemdatei SYSDTA wird der Datei QUELLCODE2 zugewiesen.
- ⑤ Der COB1-Übersetzer wird aufgerufen und bearbeitet den Inhalt der Datei QUELLCODE2 mit Standardübersetzungs-Parametern.

Beispiel 14a: COBOL-Programm aus einer LMS-Quellprogramm-Bibliothek übersetzen

Unter dem Elementnamen ELECOB ist in der LMS-Quellprogramm-Bibliothek LMS.SOURCE das Programm mit dem PROGRAM-ID-Namen BEISP3 abgelegt. Zur Einleitung der Übersetzung sind folgende Kommandos bzw. Anweisungen nötig:



Erläuterung:

- ① Die Systemdatei SYSDTA wird der Quellprogrammbibliothek LMS.SOURCE zugewiesen und darin dem Element mit Namen ELECOB.
- ② Aufruf des COB1-Übersetzers. Er greift direkt auf die zugewiesene Datei zu.
- 3 SYSDTA erhält wieder die Primärzuweisung.

Übersetzer-Eingabe

Beispiel 14b: Indirekte Eingabe aus einer LMS-Programmbibliothek

Unter dem Elementnamen BIBELEM1 ist in der Programmbibliothek PLAMBIB1 das Quellprogramm mit dem PROGRAM-ID-Namen BEISP4 abgelegt. Zur Einleitung des Übersetzungslaufs sind folgende Kommandos bzw. Anweisungen nötig:

STATE OF THE STATE	
/FILE PLAMBIB1, LINK=SRCLIB	1
/PARAM CODE=2	2
/EXEC \$COB1	
*COBRUN SRCELEM=BIBELEM1	3
*END	4

Erläuterung:

- ① Die Programmbibliothek mit dem Namen PLAMBIB1 wird zugewiesen und mit dem Standardlinknamen SRCLIB verknüpft.
- 2 Es sollen COBRUN-Steueranweisungen gelesen werden.
- ③ Das zu übersetzende COBOL-Programm steht unter dem Elementnamen BIBELEM1 in der mit FILE-Kommando zugewiesenen LMS-Programmbibliothek.
- 4 Die Eingabe von COBRUN-Anweisungen ist abgeschlossen. COB1 beginnt mit der Bearbeitung des Quellcodes.

2.2.4 Eingabe von Quellprogrammteilen

Quellprogrammteile (COPY-Elemente) können getrennt vom Quellprogramm, in dem sie Verwendung finden, in Bibliotheken gespeichert werden. Dies empfiehlt sich vor allem, wenn identische Teile in verschiedenen Quellprogrammen vorkommen. (Kapitel 1 erklärt, wie der Benutzer solche Daten in eine Bibliothek mit Hilfe des Dienstprogrammes LMS eingeben kann.)

Im Quellprogramm selbst steht stellvertretend für diese Programmteile eine COPY-Anweisung. COPY-Anweisungen dürfen an beliebiger Stelle im Quellprogramm stehen.

Vor dem Aufruf des Übersetzers muß die Bibliothek, in der sich die Quellprogrammteile befinden, mit einem FILE-Kommando zugewiesen und mit dem Dateikettungsnamen (LINK-Namen) verknüpft werden. Beim Erkennen der COPY-Anweisung im zu übersetzenden Quellprogramm fügt der Übersetzer dann aus der zugewiesenen Bibliothek das Element ein, dessen Name in der COPY-Anweisung angegeben wird. Der COPY-Elementtext wird dabei so übersetzt, als wäre er im Quellprogramm selbst geschrieben worden.

Quellcode kann in einer LMS-Bibliothek im Bibliotheksteil "Quellprogramm-Bibliothek" oder "Programmbibliothek" stehen. Im Teil "Programmbibliothek" muß das Quellcode-Element mit dem Typ S eingetragen sein.

Die COPY-Anweisung (siehe auch Manual "COB1 Beschreibung" [1]) im COBOL-Quellprogramm hat folgendes Format:

wort-2 $\underline{\text{COPY}}$ textname [$\left\{\frac{\text{OF}}{\text{IN}}\right\}$ bibliotheksname] [$\underline{\text{SUPPRESS}}$] REPLACING wort-1 BY literal-1 [wort-3 BY literal-2 bezeichner

textname (früher "elementname")

1 bis 30 Zeichen lang, bestehend aus Buchstaben, Ziffern und Bindestrich. Die ersten 8 Zeichen müssen eindeutig sein und den Konventionen des jeweiligen Bibliothekssystems entsprechen. Das erste Zeichen muß ein Buchstabe sein. Als letztes oder achtes Zeichen ist der Bindestrich unzulässig. Zwischenraum und Punkt dürfen nicht verwendet werden.

bibliotheksname 1 bis 30 Zeichen lang, bestehend aus Buchstaben und Ziffern. Die ersten 8 Zeichen müssen ein gültiger Linkname sein. Dieser Name muß auch im FILE-Kommando vor dem Aufruf des COB1-Übersetzers als LINK-Name angegeben werden:

/FILE dateiname,LINK = bibliotheksname

(wobei "dateiname" diejenige Datei bezeichnet, in welcher der zu kopierende Text steht).

Stehen in einem Quellprogramm mehrere COPY-Anweisungen, so sind unterschiedliche Bibliotheksnamen zulässig. Entsprechend sind mehrere FILE-Kommandos abzusetzen.

Fehlt die Angabe von bibliotheksname, so arbeitet COB1 mit Standard-Linknamen, für die vor Aufruf des COB1-Übersetzers die erforderlichen Bibliotheksdateien mit einem FILE-Kommando zugewiesen worden sein müssen.

Steht das zu kopierende Bibliothekselement in einer bestimmten LMS-Quellprogramm- oder LMS-Programm-Bibliothek kann diese über den Link-Namen COBLIB zugewiesen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, vor Beginn der Übersetzung über die Standard-Linknamen COBLIB, COBLIB1 - COBLIB4 bis zu 5 LMS-Programm-Bibliotheken (PLAM-Bibliotheken) zuzuweisen. Diese durchsucht COB1 hierarchisch von COBLIB über COBLIB1 bis COBLIB4, bis das zu kopierende Element gefunden wurde.

SUPPRESS

Dieser Zusatz bewirkt, daß die Protokollierung des COPY-Elements in der Quellprogrammliste unterdrückt wird. Die Angabe erübrigt sich, wenn eine COBRUN-Anweisung mit dem Operanden NOCOPY gegeben wurde.

REPLACING

Dieser Zusatz bewirkt, daß im kopierten Bibliothekstext jedes im Original-Bibliothekstext enthaltene "wort-1" durch das ersetzt wird, was hinter BY angegeben ist. Der Originaltext in der Bibliothek bleibt unverändert.

wort-1/2/3/4 literal-1/2 bezeichner-1/2

Jedes beliebige COBOL-Wort, jeder Datenname, Prozedurname, Bedingungsname, Merkname oder Dateiname, jede Zeichenfolge ist zulässig.

Übersetzer-Eingabe


Regeln:

- Die Syntax des Textes wird vom Übersetzer im Rahmen des gesamten Quellprogramms geprüft.
- In der Quellprogrammliste ist der Bibliothekstext <u>nach</u> der zugehörigen COPY-Anweisung aufgelistet, gekennzeichnet durch

ein "C" vor der Nummer jeder Quellprogrammzeile.

Die Auflistung der COPY-Elemente in der Quellprogrammliste kann durch den Zusatz SUPPRESS in der COPY-Anweisung oder durch den Operanden NOCOPY in einer COBRUN-Anweisung unterdrückt werden.

Beispiel 15: Eingabe von Quellprogrammteilen



Erläuterung:

- ① SYSDTA wird der Eingabedatei QUELL.BEISPIEL.1 zugewiesen. Von dort erhält der Übersetzer ein Quellprogramm, in dem 2 Programmteile durch COPY-Anweisungen ersetzt sind.
- ② Das FILE-Kommando weist die Bibliothek BIB.1 zu und verknüpft sie mit dem Standard-Linknamen COBLIB.
- ③ Das zweite FILE-Kommando weist die Bibliothek BIB.2 zu und verknüpft sie mit dem Linknamen BIBLIO2 (= bibliotheksname in ⑤).
- 4 Der Text mit dem Namen XYZ wird aus der Bibliothek BIB.1 in das Quellprogramm kopiert. (Siehe ②.)

Handelt es sich bei BIB.1 um eine LMS-Programmbibliothek, wird das Element mit dem Namen XYZ, dem Elementtyp S und der alphanumerisch größten Version kopiert. Wird der Text in der Bibliothek mit dem Standard-Linknamen COBLIB nicht gefunden, so werden auch die Bibliotheken mit den Standard-Linknamen COBLIB1 bis COBLIB4 danach durchsucht, sofern sie mit FILE-Kommandos zugewiesen wurden (COPY-Suchhierarchie).

⑤ Der Text mit dem Namen ABC wird aus der Bibliothek mit dem Dateinamen BIB.2 und dem Linknamen BIBLIO2 in das Quellprogramm kopiert. (Siehe ③.)

2.2.5 Eingabe von Steueranweisungen

Ablauf und Ausgabe des COB1-Übersetzers steuert der Benutzer durch

- PARAMETER-Kommando
- COBRUN-Anweisungen.

Das PARAMETER-Kommando gilt für einen ganzen Prozeß. Seine ausführliche Beschreibung steht im Abschnitt 2.4.2.

Dagegen gelten COBRUN-Anweisungen nur für die Übersetzung in der sie gegeben werden. Sie werden im folgenden beschrieben. (Siehe auch Abschnitt 2.4.3)

Format einer COBRUN-Anweisung:

COBRUN Operand 1 [,Operand 2]...

Zum Beispiel:

COBRUN DIAGTEXT = GERMAN, ERRLST

COBRUN LOW # UP, TRUNCATE = NO

Damit der COB1-Übersetzer COBRUN-Anweisungen anfordert, muß der Benutzer vor dem Aufruf des COB1 das Kommando

/PARAM CODE=2

geben. Nach Aufruf des COB1-Übersetzers gibt man dann COBRUN-Anweisungen über die Systemdatei SYSDTA ein. Je nach der Zuweisung von SYSDTA können diese Anweisungen entweder direkt am Datensichtgerät oder aus einer Datei eingegeben werden.

Zu beachten ist:

- Die COBRUN-Anweisungen müssen mit der END-Anweisung abgeschlossen werden.
- folgende Reihenfolge ist einzuhalten: COBRUN-Anweisungen END-Anweisung Quellprogramm
- Kommen COBRUN-Anweisungen und Quelldaten von verschiedenen Eingabequellen, so muß SYSDTA nach den COBRUN-Anweisungen umgewiesen werden, indem man in der END-Anweisung den Namen der Datei oder der Bibliothek und des Elements angibt, aus der weitere Quelldaten gelesen werden sollen. Am Ende der Übersetzung setzt COB1 SYSDTA wieder auf (SYSCMD) zurück.

Format der END-Anweisung:

END [{dateiname | biblname(elementname)}]

Die folgende Übersicht beschreibt in Kurzform die Aufgaben der verschiedenen COBRUN-Operanden. Ihre ausführliche Beschreibung ist in Abschnitt 2.4.3 zu finden.

COBRUN-Operanden steuern den Ablauf der Übersetzung:

QUOTE1	veranlaßt, daß ein Apostroph (') im Quellprogramm als Anführungszeiche (") interpretiert wird (siehe /PARAM-Schlüsselwort CODE=3).	
SEMCHK	legt fest, daß das Quellprogramm nur syntaktisch und semantisch überprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.	
SYNCHK	bewirkt den Abbruch des Übersetzungsvorgangs, nachdem das Quellpro- gramm ausschließlich auf syntaktische Fehler geprüft worden ist.	
SRCELEM = elementname	nennt den Elementnamen, unter dem in einer LMS-Programmbibliothek das zu übersetzende COBOL-Quellprogramm abgespeichert ist. Diese Bibliothek muß mit FILE-Kommando über den LINK-Namen SRCLIB zugewiesen sein.	

Übersetzer-Eingabe

COBRUN-Operanden beeinflussen die Form des übersetzten Programms (Bindemodul):

$ACTKEY = \left\{ \frac{TTTR}{TTTT} \right\}$	legt den Wertebereich für den ACTUAL KEY fest. (Betrifft nur die direkte Dateiorganisation)
LINK	bewirkt, daß der LINK-Name für Dateien aus dem Herstellerwort der ASSIGN-Klausel (siehe diese in [1]) statt aus dem Dateinamen der SELECT-Klausel entnommen wird.
LOW#UP	bewirkt bei Ausführung einer ACCEPT-Anweisung, daß eingegebene Klein buchstaben in Großbuchstaben umgesetzt werden.
NESTPF	Der Übersetzer generiert Befehlsfolgen für PERFORM-Anweisungen, die au einen gemeinsamen EXIT führen. Achtung: Der Operand erzeugt eine umfangreichere Programmsteuerung. Dies kann zu Einbußen bei Laufzeit und zu längeren Objekten führen. Beispiel:
	PERFORM A THRU C. ①
	A. (4) 44
	PERFORM B THRU C. (2)
	:
	В.
	C.
	EXIT. ← Dieser EXIT ist für ① und ② gemeinsam.
PARAM8	hat zur Folge, daß nach einer MOVE-Anweisung auf numerische Felder aus Leerstellen die Ziffer Null erzeugt wird.
RANGECHECK = CONTINUE TERM NO	Zur Programmlaufzeit kann die Einhaltung von Tabellengrenzen beim Ansprechen von Tabellenelementen überprüft werden.
	CONTINUE: Nur Meldung des eigentlich unzulässigen Zugriffs.
,	TERM: Meldung der versuchten Indexgrenzenverletzung und Programmabbruch.
	NO: Keine Überprüfung (Standard).
SSEQ#GEN	die Meldungen 90xx und 91xx werden ergänzt mit der von COB1 vergebenen Quellprogramm-Zeilennummer der Anweisung, bei deren Ausführung die Meldung ausgegeben wurde.
$SYMTEST = \left\{ \frac{ALL}{MAP} \right\}$	legt die Art der Informationen fest, die der Übersetzer für die Dialogtesthilfe AID bereitstellt. Diese Informationen werden dem Bindemodul übergeben. Sie lassen sich in zwei Teile gliedern, — eine "List for Symbolic Debugging" (LSD), in der die innerhalb des Moduls definierten symbolischen Namen verzeichnet sind und — ein "External Symbol Dictionary" (ESD), welches die Externbezüge des Moduls registriert.
	(Zum Format dieser Informationen siehe [23].)
	ALL: Dieser Wert muß gesetzt werden, wenn das Programm mit der Dialogtesthilfe AID symbolisch überwacht werden soll. Der Übersetzer erzeugt dann sowohl LSD- als auch ESD-Informationen, so daß beim Testen mit AID symbolische Namen aus dem Quellprogramm (wie in [25] beschrieben) verwendet werden können. Hinweise: 1. Durch COBRUN SYMTEST=ALL wird ein evtl. bestehendes PARAM SYMDIC=YES außer Kraft gesetzt, d.h. ISD-Informationen werden nicht erzeugt. 2. Bei segmentierten Programmen ist die Erzeugung von
	LSD-Informationen (und damit symbolisches Testen mit AID) nur dann möglich, wenn der Bindemodul mit COBRUN MODULE = bibliotheksname in eine PLAM-Bibliothek ausgegeben wird.

TCBENTRY = name	 MAP: Der Übersetzer erzeugt lediglich ESD-Testhilfeinformationen vom Typ Übersetzungseinheit. Dabei wird dem Objektmodul (bei segmentierten Programmen: allen Moduln) ein symbolischer Name zugeordnet, der aus den ersten 8 Zeichen des Namens im PROGRAM-ID-Paragraphen besteht. Beim Testen mit AID kann dieser Name zur Qualifikation des Quellprogrammes verwendet werden. Eine darüber hinausgehende Programmüberwachung auf symbolischer Ebene mit AID ist nicht möglich. NO: Dieser Wert ist nur zu setzen, wenn das Binder-/Ladersystem Objektmoduln mit ESD-Einträgen vom Typ Übersetzungseinheit nicht verarbeiten kann. Der Übersetzer gibt dann weder LSD- noch ESD-Testhilfeinformationen an den Bindemodul weiter. Symbolisches Testen mit AID ist nicht möglich. Standardwert ist SYMTEST = MAP. Name der Verbindungstabelle zu UTM (vgl. [10], [14]), die COB1 erzeugt. Diese Tabelle enthält Zeiger zu internen, vom Übersetzer erzeugten Arbeits-
	bereichen, die bei Wiederdurchlauf eines UTM-Teilprogramms von UTM erneut initialisiert werden müssen. "name" kennzeichnet den Anfang dieser Zeiger-Tabellen.
$TRUNCATE = \begin{cases} \frac{YES}{ALL} \\ NO \end{cases}$	legt fest, wie sich die in der PICTURE-Klausel angegebene Dezimalstellen anzahl bei Datenfeldern auswirkt, für die USAGE IS COMPUTATIONAL vereinbart wurde:
	YES: Bei der Übertragung eines numerischen Literals in ein binäres Datenfeld wird nur die Anzahl Dezimalstellen berücksichtigt, die in der PICTURE-Klausel angegeben wurde. Überschüssige Dezimalziffern werden ggf. abgeschnitten. Beispiel: 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL. MOVE 1234 TO EMPF. Inhalt von EMPF: 234
	ALL: Über die bei TRUNCATE = YES angegebenen Fälle hinaus wird auch bei allen MOVE-Anweisungen in binäre Felder nur die Anzahl Dezimal stellen berücksichtigt, die in der PICTURE-Klausel vereinbart wurde. Überschüssige Dezimalziffern werden ggf. abgeschnitten.
	NO: Bei der Übertragung eines numerischen Literals in ein binäres Daten feld wird die Anzahl Binärstellen berücksichtigt, die für das Empfangs feld über die PICTURE-Klausel reserviert wurde. Es werden nur dann Binärstellen des Literals abgeschnitten, wenn ihre Anzahl die tatsächliche Länge des Empfangsfeldes übersteigt. Beispiele: 1. 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL. MOVE 1234 TO EMPF. Inhalt von EMPF: 1234 2. 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL VALUE IS 65536. Inhalt von EMPF: 0
	Standardwert ist TRUNCATE = YES.

COBRUN-Operanden steuern die Listen- oder Modulausgabe des COB1-Übersetzers:

ERRLST	erlaubt die Unterdrückung von Objektprogramm-, Adreß- und Querverweis- listen bei Fehlern mit SEVERITY CODE größer oder gleich 2.
LINEnn	legt für die Listenausgabe die maximale Zeilenanzahl nn pro Seite fest (Standard: nn = 64).
MAPALL	veranlaßt die Ausgabe einer doppelten Adreßliste, die einmal aufsteigend nach Quellprogrammfolgenummern (Standard) und einmal alphabetisch nach Datennamen sortiert ist.
MAPSRT	bewirkt die Ausgabe einer Adreßliste, die nur nach Datennamen sortiert ist.
MODULE = bibliotheks-name	steuert die Ausgabe eines Objektmoduls in eine LMS-Programmbibliothek. bibliotheksname = Dateiname einer PLAM-Bibliothek. (Dieser Operand ist wirkungslos, falls gleichzeitig /PARAM CARD=NO, /PARAM DISC=NO oder COBRUN SYNCHK gilt.)

Übersetzer-Eingabe

NOCOPY THE RESERVE	unterdrückt die Protokollierung aller COPY-Elemente. Sollen nur einzelne Elemente nicht protokolliert werden, so ist nicht dieser Operand, sondern in der betreffenden COPY-Anweisung der Zusatz SUPPRESS anzugeben.
NODDLIST No. 176	Unterdrückt die Protokollierung der SUB-SCHEMA SECTION des Quellprogramms in der Quellprogrammliste.
WRLST	bewirkt die Ausgabe der Listen in die Systemdatei SYSLST.
COBRUN-Operanden	steuern die vom COB1-Übersetzer erzeugten Meldungen:
$\begin{aligned} & \text{DIAGTEXT} \\ &= \left\{ \frac{\text{ENGLISH}}{\text{GERMAN}} \right\} \end{aligned}$	erlaubt die Wahl zwischen englischen und deutschen Fehlermeldungstexten.
ERDICT	veranlaßt die Ausgabe einer Liste sämtlicher Fehlermeldungen des COB1- Übersetzers.
ERRPRn	unterdrückt Fehlermeldungen für Fehler mit einem SEVERITY CODE kleiner als n. Für n können folgende Werte angegeben werden:
410	 n=I Alle Fehler der Fehlerklassen I, 0, 1, 2, 3 werden protokolliert. n=0 Alle Fehler der Fehlerklassen 0, 1, 2, 3 werden protokolliert. n=1 Alle Fehler der Fehlerklassen 1, 2, 3 werden protokolliert. n=2 Alle Fehler der Fehlerklassen 2, 3 werden protokolliert. n=3 Alle Fehler der Fehlerklassen 3 werden protokolliert.
	Fehlt dieser Operand, wird n = I angenommen.
	Hinweis: Unterdrückte Fehlermeldungen werden mitgezählt. In der Fehlerliste wird die Meldung > PRINTING SUPPRESSED < ausgegeben.
SEQERR	veranlaßt, daß eine Fehlermeldung in die Fehlerliste ausgegeben wird, sobald Quellprogrammsätze nicht in aufsteigender Reihenfolge vorgefunden werden.

Beispiel 17: Eingabe von COBRUN-Anweisungen

/ PARAM CODE=2	1
/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)	
/ EXEC \$COB1	
% P500 PROGRAM COB1, VERSION 22B OF 85-03-08 LOADED.	
* COBRUN DIAGTEXT=GERMAN	2
9099 COBRUN DIAGTEXT=GERMAN	
* END QUELL. EINXEINS	3
9099 END QUELL. EINXEINS	
9017 BEGINN DER UEBERSETZUNG, VERSION VO2. 2B	
9097 DIE UEBERSETZUNG WURDE OHNE FEHLER BEENDET	
9004 DIE UEBERSETZUNG VON EINXEINS BENOETIGTE 00, 55 CPU SEKUNDEN	
/ PARAM CODE=1	4

- ① Die Vereinbarung CODE=2 legt fest, daß der COB1-Übersetzer COBRUN-Anweisungen verarbeiten soll.
- ② Aus der Systemdatei SYSDTA (hier: Datenstation) erwartet der COB1-Übersetzer die erste COBRUN-Anweisung.
- ③ Die Eingabe von COBRUN-Anweisungen wird abgeschlossen und der Systemdatei SYSDTA die Quellprogramm-Datei QUELL.EINXEINS zugewiesen, deren Übersetzung damit eingeleitet wird.
- ④ Der CODE-Wert wird auf Standardwert zurückgesetzt, so daß bei evtl. folgenden Übersetzungen keine COBRUN-Anweisungen mehr erwartet werden.

2.3 Ausgabe

2.3.1 Übersicht über Ausgabemöglichkeiten

Der COB1-Übersetzer kann während seines Ablaufs folgende Ausgaben erzeugen:

- Bindemoduln, d.h. die Übersetzung des Quellprogrammes in Maschinensprache (Objektprogramm). Wahlweise wird dem Bindemodul ein Internadreßbuch (ISD, Internal Symbol Dictionary) bzw. eine "List for Symbolic Debugging" (LSD) angefügt. Dadurch kann der Benutzer zur Programmablaufzeit die Dialogtesthilfe IDA (Interactive Debugging Aid) bzw. AID (Advanced Interactive Debugger, siehe 5.3 und [25]) mit den symbolischen Adressen des Quellprogrammes einsetzen.
- Listen, die das eingegebene Quellprogramm und das erzeugte Objektprogramm protokollieren, sowie Listen der im Programm verwendeten Adressen und Querverweise. Außerdem wird eine Liste aller während der Übersetzung im Quellprogramm festgestellten Fehler erzeugt:

Steueranweisungsliste (COBRUN/PARAM LISTING)

Quellprogrammliste (SOURCE LISTING)

Objektprogrammliste (OBJECT PROGRAM LISTING)

Adreßliste Querverweisliste

(LOCATOR/MAP LISTING)

Fehlermeldeliste

(DIAGNOSTIC LISTING)

Meldungen über den Ablauf der Übersetzung; sie gehen nach SYSOUT. Anhang 1 enthält die Liste der vom Übersetzer ausgegebenen "90/91er-Meldungen".

Bindemoduln werden standardmäßig in die temporäre Bindemoduldatei * des laufenden Prozesses gebracht. Ist COBRUN MODULE = bibliotheksname angegeben, erfolgt die Ausgabe der Bindemoduln in eine Programmbibliothek (LMS [21]). Die Sicherstellung der Bindemoduln wird in Kapitel 3 behandelt.

Bei Fehlermeldungen und Listen kann der Benutzer zwischen der Ausgabe in temporäre und katalogisierte Dateien wählen. Die temporären Dateien gibt das System automatisch auf den Drucker aus, wobei der Benutzer (mit dem COBRUN-Operanden WRLST) noch entscheiden kann, ob die Ausgabe bereits während des Übersetzerlaufs oder erst bei Prozeßende (LOGOFF-Bearbeitung) eingeleitet werden soll. In beiden Fällen werden die temporären Dateien nach erfolgter Ausgabe automatisch gelöscht. Im Gegensatz dazu kann der Benutzer die Informationen in den katalogisierten Dateien zu einem beliebigen Zeitpunkt mit Hilfe des PRINT-Kommandos [2] ausgeben lassen.




Bild 2-5

Ausgabe von Bindemoduln und Listen

2.3.2 Betriebsmittelzuweisung für die Ausgabe

Zu den Betriebsmitteln für die Ausgaben des COB1-Übersetzers zählen katalogisierte Dateien und temporäre Dateien. Bei Fehlermeldungen und Listen kann der Benutzer den Zeitpunkt der Ausgabe bestimmen und die Betriebsmittel auswählen. Der COB1-Übersetzer macht standardmäßig Vorgaben, die der Benutzer abändern kann, und zwar mit folgenden BS2000-Kommandos und COB1-Steueranweisungen:

- PARAMETER-Kommando,
- FILE-Kommando,
- COBRUN-Anweisung mit Operand MODULE = bibliotheksname
- COBRUN-Anweisung mit Operand WRLST,
- SYSFILE-Kommando mit Operand SYSLST.

Mit dem PARAMETER-Kommando kann der Benutzer entscheiden, in welchen Dateityp bzw. ob überhaupt ausgegeben werden soll. Das Format dieses Kommandos lautet:

/PARAM[ETER] schlüsselwort1 = wert1[,schlüsselwort2 = wert2]...

Abschnitt 2.4.2 enthält die ausführliche Beschreibung sämtlicher Schlüsselwörter des PARAM-Kommandos, die folgende Übersicht zeigt nur diejenigen Schlüsselwörter, die Betriebsmittel für die Ausgabe zuweisen. Standardwerte sind unterstrichen; sie gelten, wenn der Benutzer keine Angaben macht.

Schlüsselwörter des PARAMETER-Kommandos für die Zuweisung der Betriebsmittel:

Name der	Ausgabe in	Ausgabe in	Unterdrückung	
Ausgabe	temporäre Datei	katalogisierte Datei	der Ausgabe	Unterdrückung bei Fehlern mit SEVERITY CODE≥
Fehler- meldungen (DIAGNOSTIC LISTING/FILE)	DIAG = <u>YES</u>	ERRFIL = YES Dateiname: ERRFIL.COB1. progname	DIAG = NO und ERRFIL = <u>NO</u>	-
Quellpro- grammliste (SOURCE LISTING)	LIST = YES	SAVLST = SOURCE oder SAVLST = ALL Dateiname: SRCLST.COB1. progname	LIST = \underline{NO} und SAVLST = \underline{NO}	-
Objektpro- grammliste (OBJECT PROGRAM LISTING)	OBJLST = YES	SAVLST = OBJECT oder SAVLST = ALL Dateiname: OBJLST.COB1. progname	$ OBJLST = \underline{NO} \text{ und} SAVLST = \underline{NO} $	ERRLST = NO*)
Adreßliste (LOCATOR/ MAP LISTING)	MAP = <u>YES</u>	SAVLST = LOCMAP oder SAVLST = ALL Dateiname: LOCLST.COB1. progname	MAP = NO und SAVLST = <u>NO</u>	ERRLST = NO*)
Querver- weisliste (LOCATOR/ MAP LISTING)	XREF = YES	SAVLST = LOCMAP oder SAVLST = ALL mit XREF = YES Dateiname: LOCLST.COB1. progname	XREF = <u>NO</u> und SAVLST = <u>NO</u>	ERRLST = NO*)


^{*)} Gleiche Wirkung hat der COBRUN-Operand ERRLST.

Standardmäßig vorgegeben sind also folgende Funktionen:

- 1. die Ausgabe des Objektprogramms in die temporäre Bindemoduldatei "* des Prozesses,
- 2. die Ausgabe der Fehlermeldungsliste auf den Drucker,
- 3. die Ausgabe der Adreßliste auf den Drucker.

Sie sind in einem Prozeß so lange gültig, bis der Benutzer sie durch ein oder mehrere PARA-METER-Kommandos abändert. Ein PARAM-Kommando beeinflußt dabei nur die Schlüsselwörter, die in ihm explizit angegeben werden, d.h. es setzt die übrigen Schlüsselwörter nicht auf ihre Standardwerte zurück. Dies kann der Benutzer in einer Prozedurdatei durch das STEP-Kommando [2] erreichen.

Beispiel 18: Verwendung des PARAMETER-Kommandos bei der Steuerung der Übersetzer-Ausgabe



- ① Das PARAMETER-Kommando bestimmt, daß eine Fehlerdatei (ERRFIL) erzeugt wird. Außerdem erzeugt der Übersetzer eine Quellprogramm- und eine Objektprogrammliste.
- ② Der COB1-Übersetzer meldet die Erzeugung der Fehlerdatei ERRFIL.COB1.EINXEINS (EINXEINS ist der Programmname).
- 3 Das System meldet, daß ein von der Übersetzung unabhängiger Prozeß mit der Prozeßfolgenummer (TSN) 3575 zum Ausdrucken der Listen initialisiert wurde.

Dateinamen und Dateieigenschaften für die katalogisierten Ausgabedateien des COB1-Übersetzers sind standardmäßig vorgegeben. Der Benutzer kann aber mit Hilfe des FILE-Kommandos diese Vorgaben abändern, zum Beispiel Dateinamen eigener Wahl vergeben. Dazu muß er vor dem Aufruf des Übersetzers die gewünschten Eigenschaften in einem FILE-Kommando mit den entsprechenden Dateikettungsnamen (LINK-Namen) verknüpfen, die der COB1-Übersetzer verwendet:

/FILE dateiname, LINK = dateikettungsname,...

Name der Ausgabedatei	Dateikettungsname des COB1-Übersetzers
Datei mit Quellprogrammliste	SRCLINK
Datei mit Qbjektprogrammliste	OBJLINK
Datei mit Adreßliste	LOCLINK
Fehlerdatei	ERRLINK

Beispiel 19: Verwendung eines Dateikettungsnamens

```
/ PARAM ERRFIL=YES

/ FILE FEHLER,LINK=ERRLINK

/ SYSFILE SYSDTA=QUELL.EINXEINS.FEHLER

/ EXEC $RZ4.COB1.130

% P500 LOADING

9017 COMPILATION INITIATED; VERSION IS COB1.30

9045 ERRFIL FILE FEHLER CREATED AND CLOSED

9001 EINXEINS TOTAL FLAGS:00004 / SO= 0000 / S1= 0003 / S2= 0001

9004 COMPILATION OF EINXEINS USED 04,49 CPU SECONDS

% $B01 PRINT 00009 ACCEPTED: TSN=3658


/ RELEASE ERRLINK

4
```

- ① Die vom Übersetzer zu erzeugende Fehlerdatei bekommt den Namen FEHLER anstelle des Standardnamens ERRFIL.COB1.programmname.
- ② Die Fehlerinformation wurde in die Datei FEHLER ausgegeben.
- 3 Der Übersetzer fand vier Fehler: drei in der Fehlerklasse 1 und einen in der Fehlerklasse 2.
- Die Datei FEHLER soll beim nächsten Übersetzungslauf nicht mehr verwendet werden; ihre Verkettung mit dem Dateikettungsnamen ERRLINK wird deshalb hier gelöscht.

Durch eine COBRUN-Anweisung mit dem Operanden WRLST kann der Benutzer erreichen, daß die Listen in die Systemdatei SYSLST ausgegeben werden: Sämtliche Listen, deren Ausgabe standardmäßig bereits während des Übersetzungslaufes eingeleitet wird, werden also erst nach Prozeßende ausgespult. Das hat den Vorteil, daß der Benutzer noch während des Prozeßlaufs mit dem SYSFILE-Kommando [2] die Ausgabe auf SYSLST steuern kann.

Beispiel 20: Listenausgabe in eine katalogisierte Datei



- ① Für die nachfolgenden Übersetzungen wird vereinbart, daß der COB1-Übersetzer COBRUN-Anweisungen aus der Systemdatei SYSDTA einliest (CODE=2) und eine Objekt- und eine Quellprogrammliste ausgibt (OBJLST=YES, LIST=YES).
- 2) Für die Datei PROTOKOLL weist das FILE-Kommando Speicherplatz zu.
- ③ Das SYSFILE-Kommando erklärt die Datei PROTOKOLL zur System-Ausgabedatei SYSLST.
- 4 Dem COB1-Übersetzer wird mitgeteilt, daß er die Listen nach SYSLST ausgeben soll. Wegen der zuvor getroffenen Vereinbarung ist SYSLST hier die Datei PROTOKOLL.
- Schließen der Datei PROTOKOLL. Diese katalogisierte Datei kann nun z. B. mit dem Kommando /PRINT PROTOKOLL, SPACE = E ausgedruckt werden.

Die Systemdatei SYSLST weist nun auf die temporäre (EAM-)Ausgabedatei des Prozesses, die bei Prozeßende automatisch ausgegeben wird.

2.3.3 Ausgabe von Bindemoduln

Der COB1-Übersetzer überträgt die eingegebenen Quelldaten in Maschinensprache und erzeugt auf diese Weise ein sogenanntes Objektprogramm, das aus einem oder mehreren Bindemoduln besteht. Der Benutzer kann veranlassen, daß dem Objektprogramm ein Internadreßbuch (ISD, Internal Symbolic Dictionary) oder ein symbolisches Adreßbuch (LSD, List for Symbolic Debugging) zugeordnet wird, das die symbolischen Adressen des Quellprogramms speichert.

Der COB1-Übersetzer gibt Bindemoduln standardmäßig in die temporäre EAM-Bindemoduldatei "*" des laufenden Prozesses aus, die auch von anderen Übersetzern (z.B. ASSEMB, FOR1) für diesen Zweck verwendet wird. Die Bindemoduln werden dort additiv, d.h. ohne Bezug zueinander, abgespeichert.

Die EAM-Bindemoduldatei "* gehört zu dem Prozeß, in dem die Übersetzung stattfindet. Sie wird beim ersten Übersetzungslauf für diesen Prozeß angelegt und bei Prozeßende (LOGOFF-Bearbeitung) automatisch gelöscht. Soll das Ergebnis der Übersetzung also weiter verwendet werden, so ist der Benutzer dafür verantwortlich, daß der Inhalt der *-Datei sichergestellt bzw. weiterverarbeitet wird. Die verschiedenen Möglichkeiten, die ihm dabei offen stehen, sind in Kapitel 3 und 4 aufgeführt.

Werden die übersetzten Bindemoduln in der X-Datei nicht mehr benötigt, zum Beispiel, weil sie fehlerhaft sind, so empfiehlt es sich, die X-Datei spätestens vor dem nächsten Übersetzungslauf mit dem Kommando

/ERASE *

zu löschen. Dadurch wird vermieden, daß die fehlerhaften Bindemoduln den weiteren Verarbeitungsablauf stören.

Der Benutzer kann die Ausgabe von Objektmoduln und Internadreßbuch mit bestimmten Schlüsselwörtern des PARAMETER-Kommandos und mit Operanden der COBRUN-Steueranweisung beeinflussen:

COBRUN bibliothek	MODULE =	bewirkt Ausgabe eines Objektprogramms in eine Programmbibliothek (LMS).				
COBRUN	SEMCHK	legt fest, daß das Quellprogramm nur syntaktisch und semantisch überprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.				
COBRUN	SYNCHK	legt fest, daß das Quellprogramm nur syntaktisch überprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.				
/PARAM	SYMDIC=YES, DEBUG=YES	bewirkt die Erzeugung des Internadreßbuchs, die Symbole der COBOL-Verben werden mit Hilfe der Folgenummern des Quellprogramms gebildet.				
/PARAM	SYMDIC=YES, DEBUG=NO	bewirkt die Erzeugung des Internadreßbuchs, die Symbole der COBOL-Verben werden mit Hilfe der vom Übersetzer erzeugten Nummern gebildet.				
COBRUN	ACTKEY, LINK, LOW#UP, NESTPF, PARAM8, RANGECHECK, TCBENTRY, SYMTEST	betreffen die Eigenschaften der von COB1 erzeugten Objektmoduln.				

Eine ausführliche Beschreibung ist in den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3 zu finden.

Die Struktur eines Objektprogramms geht aus der vom COB1-Übersetzer ausgegebenen Objektprogrammliste hervor und wird im Anhang 3 dargestellt.

2.3.4 Ausgabe von Listen

Folgende Arten von Listen können vom COB1-Übersetzer erzeugt werden:

- Steueranweisungsliste
- Quellprogrammliste (mit Bibliotheksliste)
- Obiektprogrammliste
- Adreßliste/Querverweisliste
- Fehlermeldungsliste.

Durch Angaben im PARAMETER-Kommando kann die Ausgabe einzelner Listen angefordert oder unterdrückt werden.

Außerdem kann der Benutzer durch Angabe von COBRUN-Anweisungen das Listenbild beeinflussen.

In diesem Abschnitt werden die möglichen Listen detailliert anhand eines Programmbeispiels beschrieben.

Auf jeder Seite der vom COB1-Übersetzer erzeugten Listen erscheint eine Überschriftzeile, die folgende Informationen enthält:

- Name und Versionsnummer des Übersetzers
- ® Kennzeichnung des ANS-Standards¹)
- © PROGRAM-ID-Name²)
- D Listenart
- Uhrzeit der Übersetzung
- ⑤ Datum der Übersetzung
- @ Seitennummer

Nach jeder Überschriftzeile werden von COB1 zwei Leerzeilen erzeugt.

Mit dem PARAMETER-Kommando oder der COBRUN-Steueranweisung steuert der Benutzer die Ausgabe von Listen. Die folgende Übersicht zeigt die verschiedenen Möglichkeiten. Eine ausführliche Beschreibung der aufgeführten Schlüsselwörter des PARAM-Kommandos bzw. der COBRUN-Operanden befindet sich in den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3.

¹⁾ COBOL74 entspricht ANS74

²) erscheint nicht auf der zweiten Seite der Liste, da dort der PROGRAM-ID-Paragraph selbst steht

Übersetzer-Ausgabe / Listen

Tabelle: Ausgabe von Listen

Listentitel	Beschreibung ()	Schlüsselwör PARAM-Kon bewirken Aus auf Drucker	nmandos	Operanden der COBRUN- Anweisung steuern Ausgabe*)		
COBRUN/PARAM LISTING	Steueranweisungsliste 2.3.4.1			2		
SOURCE LISTING	Quellprogrammliste Bibliotheksliste 2.3.4.2	LIST=YES	SAVLST= SOURCE oder SAVLST= ALL	NOCOPY unterdrückt die Protokollierung der COPY-Elemente, siehe auch SUPPRESS-Zu- satz in COPY-Anwei- sung NODDLIST unterdrückt die Protokollierung der SUB-SCHEMA SECTION des Quellprogramms		
OBJECT PROGRAMM LISTING	Externadreßbuch Tabellen- und Speicherbereiche Objektprogrammliste Internadreßbuch 2.3.4.3	OBJLST= YES	SAVLST= OBJECT oder SAVLST= ALL	ERRLST unterdrückt die Ausgabe bei Fehlern mit SEVERITY CODE≥2		
LOCATOR/MAP LISTING	Adreßliste der DATA DIVISION und PROCEDURE DIVISION 2.3.4.4	MAP=YES	SAVLST= LOCMAP oder SAVLST= ALL	MAPSRT sortiert nach Namen MAPALL sortiert nach Namen und Folgenummer ERRLST unterdrückt		
	Querverweisliste 2.3.4.4	XREF = YES	SAVLST= LOCMAP oder SAVLST= ALL mit XREF=YES	die Ausgabe bei Fehlern mit SEVERITY CODE ≥2		
DIAGNOSTIC LISTING	Fehlermeldungsliste 2.3.4.5	DIAG=YES	ERRFIL= YES	ERRPRn unterdrückt die Ausgabe von Fehlermeldungen für Fehler mit SEVERITY CODE < n		

^{*)} WRLST und LINEnn gelten für alle Listen.

2.3.4.1 Steueranweisungsliste

Hier protokolliert der COB1-Übersetzer

- (a) die Umgebung des Übersetzungsprozesses,
- 6 die ausgewählten COBRUN/PARAM-Funktionen,
- © die durch Standardbelegung in Kraft befindlichen COBRUN/PARAM-Funktionen zum Zeitpunkt der Übersetzung und
- Informationen für Wartungs- und Diagnosezwecke.

A	®	©	(E)	(Ē)	©
3 COB1 VO2.3A	COBOL-74 COMPILATION	COBRUN/PARAM LISTING	15:31:09	86-05-27	PAGE 0001
@ ENVIRONMENT					

PROCESSOR 7-571 OPERATING SYSTEM BS2000 V8.0 COMPILER COBOL-74

(b) OPTIONS IN EFFECT

DIAGTEXT=GERMAN
DIAG=YES
ERRLST=NO
LIST=YES
MAP=YES
MODULE=PLAM-LIB
OBJLST=YES
SYMDIC=YES
WRLST
XREF=YES

C OPTIONS BY DEFAULT

ACTKEY=TTTR ERRPRI LINE64 QUOTE=" RANGECHECK=NO SAVLST=NO TRUNCATE=YES SYMTEST=MAP

REV# = A (FOR INTERNAL USE)

2.3.4.2 Quellprogrammliste

Die von COB1 erzeugte Quellprogrammliste protokolliert

- alle eingegebenen Quellprogrammsätze einschließlich der durch eine COPY-Anweisung hineinkopierten Quellprogrammteile.
- alle zur Auflösung vorhandener COPY's benötigten Bibliotheken.

Durch den COBRUN-Operanden LINEnn kann der Seitenwechsel für die Übersetzungslisten beeinflußt werden. COB1 erzeugt standardmäßig nach 64 Zeilen einen Seitenwechsel. Der mit nn angegebene Wert legt die neue maximale Zeilenanzahl je Seite fest.

Eine weitere Möglichkeit, das Listenbild zu beeinflussen, stellt eine Quellprogrammanweisung mit dem Zeichen "/" in Spalte 7 dar ②. Eine solche Anweisung kann in jeder beliebigen Zeile des Quellprogramms auftreten und bewirkt ebenfalls einen Seitenvorschub.

Durch folgende COBRUN-Operanden kann die Protokollierung spezieller Quellcodeteile unterdrückt werden.

- COBRUN NOCOPY
 - Die durch COPY-Anweisungen eingefügten Quellcodeteile werden nicht protokolliert. (Daneben kann in der einzelnen COPY-Anweisung durch den Zusatz SUPPRESS festgelegt werden, daß nur der Quellcode, der durch diese Anweisung eingefügt wird, nicht in die Quellprogrammliste aufgenommen wird (siehe Abschnitt 2.2.4).)
- COBRUN NODDLIST
 Die SUB-SCHEMA SECTION wird nicht protokolliert (siehe Anhang 4).

Zu Beginn jeder Seite einer Quellprogrammliste wird nach der Überschrift eine Zeile erzeugt, die Spaltenmarkierungen ① enthält. Diese Markierungen entsprechen dem COBOL-Format und erleichtern es dem Benutzer, Mißachtung des von COBOL geforderten Spaltenformats zu erkennen.

Jede Zeile einer Quellprogrammliste ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

Anzeigenfeld

(Spalte 1) ③ informiert den Benutzer über Fehler innerhalb der benutzereigenen Numerierung der Eingabesätze (Anzeige S) und über Verstöße gegen die maximale Zeilenlänge von 80 Zeichen (Anzeige T). Außerdem werden in ihm Sätze gekennzeichnet, die aus einer COPY-Bibliothek kopiert wurden (Anzeige C) oder die zur SUB-SCHEMA-SECTION gehören (Anzeige D).

Folgenummernfeld

(Spalte 2-6) (4) enthält eine von COB1 vergebene, maximal 5-stellige Nummer, die zur Kennzeichnung des eingegebenen Quellprogrammsatzes dient. Diese Nummer dient zur eindeutigen Identifizierung der Quellcodezeilen. Sie findet sich in allen von COB1 erzeugten Listen als Querverweisnummer wieder und wird zur Verknüpfung mit etwaigen Fehlermeldungen verwendet. Der maximale Wert beträgt 32767. Überschreitet ein Quellprogramm diese Zahl, wird wieder von 0 an numeriert.

Quellprogrammbereich (Spalte 11—90) enthält den vom Benutzer eingegebenen Satz. Dabei ist zu beachten, daß nur abdruckbare Zeichen dargestellt werden.


Als letzte Seite der Quellprogrammliste wird eine Bibliotheksliste ausgegeben. Ihr sind die Quellen zu entnehmen, aus denen das in dieser Übersetzung bearbeitete COBOL-Programm entstand. In der ersten Zeile steht, daß Source über SYSDTA eingelesen wurde. Weitere, je COPY-Anweisung angelegte Zeilen enthalten folgende Informationen.

- Folgenummer 4 der COPY-Anweisung
- **(b)** Linkname aus der COPY-Anweisung
- © Dateiname, unter dem die Bibliothek im BS2000-Dateikatalog eingetragen ist
- @ Bibliothekstyp (LMS, PLAM)
- Elementname
- ① Datum und
- Wersions-Nummer, mit der das Bibliothekselement in der Bibliothek eingetragen ist. Datum und Versions-Nummer sind nicht immer vorhanden.

A	®	0		(E)	(F)	©
₩ CØB1 VO2.3A	COBOL-74 COMPILATION	SOURCE LISTING		15:31:09	86-05-27	PAGE 0002
\$ COB1 VO2.3A		SOURCE LISTING	V 0001000 0002000 0004000 00070000 00070000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000 0007000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	86-05-27	PAGE 0002
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS MODE IS DYNAMIC RECORD KEY IS E-NUMMER. * SELECT BESTAND ASSIGN TO ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS MODE IS DYNAMIC RECORD KEY IS B-NUMMER.	O DA-590-I-SYSO10 O UR-PRINTERDOD-S-SYSO20.	0012000 0013000 0014000 0015000 0017000 0018000 0019000 0020000 0021000 0023000			



Übersetzer-Ausgabe / Listen









Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

2.3.4.3 Objektprogrammliste

Die Objektprogrammliste wird nur auf Anforderung durch den Benutzer ausgegeben. Sie muß mit dem Kommando

/PARAM OBJLST=YES

vor dem Aufruf des COB1-Übersetzers angefordert werden.

Das Listenbild der Objektprogrammliste kann vom Benutzer durch den COBRUN-Operanden LINExx beeinflußt werden.

Die Objektprogrammliste enthält Informationen über die erzeugten Datenbereiche, Kontrollblöcke und Maschinenbefehle. Außerdem werden die Namen der vom COB1-Übersetzer ausgewählten Ablaufzeitmoduln, die Namen der Einsprungpunkte und aufgerufenen Unterprogramme aufgelistet. Die Anordnung der einzelnen Teile der Objektprogrammliste entspricht der Speicherstruktur, die das Maschinenprogramm belegt.

Die Objektprogrammliste läßt sich in vier wesentliche Abschnitte gliedern:

Abschnitt 1 der Liste informiert den Benutzer über die verwendeten externen Namen, die vom COB1-Übersetzer standardmäßig generierten Unterprogramme sowie über notwendige Tabellen und Speicherbereiche. Außerdem enthält dieser Abschnitt die Steuerblöcke, die zum Anschluß an Betriebssystemkomponenten wie DVS und UDS notwendig sind.

Abschnitt 2 der Liste enthält eine symbolische Darstellung der Konstanten und Arbeitsbereiche aus dem Datenteil des Programms. Außerdem werden alle standardmäßig generierten Konstanten und die Literale des Prozedurteils aufgeführt.

Abschnitt 3 enthält eine symbolische Darstellung aller vom COB1-Übersetzer erzeugten Maschinenbefehle. Zusätzlich werden Hinweise auf Paragraphen und Kapitelnamen, Quell-programmfolgenummern und die ursprüngliche Quellprogrammanweisung gegeben.

Abschnitt 4 wird nur erstellt, wenn die PARAM-Funktion SYMDIC=YES wirkt (siehe Abschnitt 2.4.2). Er enthält dann das interne symbolische Adreßbuch (ISD).

Übersetzer-Ausgabe / Listen

∰ CØB1

						EXTERNAL SYMBOL DICTIONARY
SYMBOL	TYPE	ID	REL. ADDR.	LENGTH HEX.	DEC.	REMARKS
STUDY	cu	0000				***** COMPILATION UNIT *****
STUDY		0001	000000	001345	0004933	**** CONTROL SECTIONS ****
ITCOPOVH ITCMSIN1 ITCMIIN1 ITCOSEGO	ER ER	0002 0003 0004 0005				***** SUBROUTINE ENTRY POINTS *****
ITCOENDO ITCMSOPO ITCMSWRO ITCMSCLO	ER ER ER	0006 0007 0008 0009				
ITCMIOPO ITCMIRDO ITCMIWRO ITCMICLO	ER ER	000C				
ITCOSMGO ITCOACAO ITCODSAO ITCXINTO	ER ER	000F				
STUDY30		0012				***** ENTRY-NAMES IN CALL-SOURCE-STATEMENTS OR SEGMENT-NAMES *****
STUDY50 STUDY80 STUDY30	V C E R	0013 0014 0015				
STUDY50 STUDY80		0016				

1 VO2.3A	сово	L-74 C	OMPILATION	STUDY	OBJECT PROGRAM LISTING 15:31:09	86-05-27	PAGE 0009	
					OBJECT PROGRAM TABLES CODE			
					and the second s			
		TYPE	OBJECT CODE					
	LUCIN	THOI	OBJECT CODE		REMARKS	GRAPHICS		
					***** INITIALIZATION CODING (PART 1) *****			
			05 FO					
	0000002		98 2D FOOA					
	00000A		47 FO FO3A 07 OO					
	000001	Den	07 00					
					**** COBOL REGISTER INITIAL VALUES ****			
	00000C							
			001130		ADDR CONST PROC. LITERALS			
			00001050		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 3			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 4 ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 5			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 6			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 7			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 8			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR 9			
			00000000		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR A			
			00000050		ADDR CONST ASSIGNED PERM REGR B			
			00001280		REGR C PERM ASSIGNED TO SR ITCOPOVH ADDR 1ST EXEC. SECTION/PARAGRAPH			-
	000000	D 0 11	00001200		ADDR 131 EXEC. SECTION/FARAGRAFH			
					***** INITIALIZATION CODING (PART 2) *****			
	00003C		45 EO COC8					
	000040		1F EE 04 E0					
	000042		58 FO BO78					
	000048							
	00004A		07 FD					
	00004C	DS						
					***** GO TO ROOT ROOT OR WITHIN SEGMENT **			
	000050	LH	48 FO E002		**** GO IO KOO! KOO! OK ATIHIN ZEGWEN! **	***		
	000054		58 FF B000					
	000058	BCR	07 FF					
					AAAAA ADMEDHAL TERMENATIEN AAAAA			
	00005A	BC	47 FO CODC		**** ABNORMAL TERMINATION ****			
					**** VERSION OF LC - INTERFACE ****			
	00005E	DC-X	0001					
					**** SPECIAL A-CONSTANTS ****			
	000060	DC-A	00000000		FCB TABLE ADDRESS			
			00000148		PERFORM EXIT BUCKET BASE ADDR			
			0000005A		TERMO ADDRESS			
			00000158		ENTER PARAMETER ADDRESS			
			00000158 00000004		SEGMENT PARAM BASE ADDR			
			00000000		SØRT/MERGE TABLE ADDRESS PØINTER CØBØL REGISTERS			
			0000128E		PROGRAM ID BLOCK ADDR			
	080000	DC-X	00000000					
	000084	DC-X	00000000					

**** BAC ADDR CONSTANTS ****

₩ COB1 VO2.3A COBOL-74 COMPILATION STUDY OBJECT PROGRAM LISTING 15:31:09 86-05-27 PAGE 0010 CRIECT PROGRAM TARLES CODE REL TYPE LOCTN INST OBJECT CODE GRAPHICS 000088 00008C 000090 nnnnnnn 000094 ***** OBJECT SUBR ADDR CONSTANTS *****
ITCOSEGO
ITCOSOPO
ITCMSOPO
ITCMSURO 000098 00009C 0000A0 00000000 00000000 0000A4 0000A8 00000000 DODDAC 00000000 ITCMIOPO 0000AC 0000B0 0000B4 0000BC 0000C0 0000C4 0000C8 0000CC ITCMIOPO ITCMIRDO ITCMIWRO ITCMICLO ITCOSMGO ITCOACAO 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ITCODSAG TTCXINTO **** SORT/MERGE PARAMETERS ADDRESS CONSTANTS **** 000004 000008 00000F10 00000ED8 DC-A DC-A **** DTF ADDR CONSTANTS **** D C - A
D C - A
D C - A
D C - A
D C - A
D C - A
D C - A
D C - A
D C - X 0000DC 000001F0 0000E0 0000E4 0000E8 0000EC 00000250 000006A0 00000700 00000B50 00000BD0 0000F4 0000F8 00000000 0000FC DC-A
000100 DC-A
000104 DC-A
000108 DC-X
000109 DC-X
000100 DC-X
000110 DC-X
0001110 DC-X
000111 DC-X
000114 DC-X
000118 DC-X
000119 DC-X
000119 DC-X
000110 DC-X
0001110 DC-X
000112 DC-X
000121 DC-X
000121 DC-X **** PROC. HEADER TAGS **** 00001280 00001280 00001280 0000128 81 000004 81 000018 82 000004 82 82 000074 82 0000A2 82 0000FA 82 15:31:09 86-05-27 PAGE 0011 ₩ COB1 VO2.3A COBOL-74 COMPILATION STUDY OBJECT PROGRAM LISTING OBJECT PROGRAM TABLES CODE REL TYPE LOCTN INST OBJECT CODE REMARKS GRAPHICS 000125 DC-X 0000118
000128 DC-X 83
000129 DC-X 000004
00012C DC-X 83
00012D DC-X 000058
000130 DC-X 83
000131 DC-X 000064
000134 DC-X 83
000135 DC-X 83
000139 DC-X 0000CA
000130 DC-X 83
000130 DC-X 83
000131 DC-X 0000CA
000140 DC-X 83
000141 DC-X 0000CA **** PERFORM EXIT BUCKETS **** 000148 DC-C 000150 DC-C **** V-TYPE ADDRS FOR EACH NON-PERMANENT SEGMENT ****

**** TEMPORARY SLICE ADDRESSES ****

00000000 00000000 00000000

000164 DS

Übersetzer-Ausgabe / Listen

∰ CØB1 V02.3A	сово	5L-74 C	OMPILATION STUDY	ØBJE	CT PROGRAM LIST	ING	15:31:09	86-05-27	PAGE 0012	2
				D A	TA DIVISION COD	E				
	REL LOCTN		ØBJECT CØDE	REMARKS				GRAPHICS		
	000168	DS		USE ERROR E	XIT STACK					
	000178	DC-X	00020074004C0050 000000A000000008 10050P0A00000000		************ F ION-PARAMETERS	ILE:- EING	ABE *****	******	***** ***	rŵ
	000190 000194 000198	DC-A	00000F18 00000FB8							
			0000000007c5c9b5 C7C1C2C540404040 4040404040404040 404040404040							
	0001EC 0001F0		00000178 0001008000000000 00000000000000	COBOL INTER	NAL FILE CÖNTRÖ	L BLÖCK				
	000234 000238		00001054							
	000248 000250			**** ISAM-F	CB ****					
	000628	DC-X	00020074004C0050 000000A000000008 10050D0A00000000		************ F ION-PARAMETERS	ILE:- BEST	AND ******	******	***** ****	*
	000640 000644 000648	DC-A								
			E3C1D5C440A0A0A0 404040A0A0A0A0A0A0 404040A0A0A0A							
	00069C 0006A0		00000628 000100600000000900 00000000000000000	COBOL INTER	NAL FILE CONTRO	L BLOCK				

15:31:09 86-05-27 PAGE 0013 STUDY *GBJECT PROGRAM LISTING* ₩ COB1 VO2.3A COBOL-74 COMPILATION DATA DIVISION CODE REL TYPE LOCTN CODE OBJECT CODE REMARKS GRAPHICS 00000000002000000 0006E4 DC-A 0006E8 DC-X 0006F8 000700 **** ISAM-FCB **** DDDAD8 DC-X 000AF0 DC-A 000AF4 DC-A 000AF8 DC-X 000B4C DC-A 000B50 DC-X COBOL INTERNAL FILE CONTROL BLOCK 000B94 DC-S 000B96 DC-X 000BA0 000BA4 000BDO DS 000EDO DC-X **** SAM-FCB **** FFFFFFFFFFFFF **** ************ CONTROL BLOCK FOR SORT/MERGE NO. 01 AT SEQ. NO. 00113 ***** DODEDS DC-A DODODEBS

∰ CØB1 V02.3A	сово	L-74 C	OMPILATION STUDY	OBJECT PROGRAM LISTING	15:31:09	86-05-27 PAGE 0014
				DATA DIVISION CODE		
	REL	TYPE				
	LOCTN	CODE	OBJECT CODE	REMARKS		GRAPHICS
	OOOEDC	DC-X	0000000000480034 00000000000000000 0000000000			
				**** INDEPENDENT DATA AREA ****		
	000F10	DS				
				**** FIXED DATA AREA ****		
	001050	DS				00000
	0010F8 0010FD	DC-C DS	FOFOFOFO			00000

Übersetzer-Ausgabe / Listen

COBOL-74 COMPILATION

₩ COB1 VO2.3A

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0015

₩ COB1 VO2.3A COBOL-74 COMPILATION STUDY OBJECT PROGRAM LISTING 15:31:09 86-05-27 PAGE 0016 PROCEDURE DIVISION CODE SOURCE REL TYPE EFF EFF SEQ.NO. LOCTN INST OBJECT CODE ADDR1 ADDR2 SOURCE REL TYPE EFF EFF SEQ.NO. LOCTN INST OBJECT CODE ADDR1 ADDR2 REMARKS REMARKS 001280 BAL 001284 DC-S 001286 L 00128A BAL 00066 45EDCDB2 000082 GO TO 000100

∰ COB1 VO2.3A COBOL-74 COMPILATION STUDY OBJECT PROGRAM LISTING 15:31:09 86-05-27 PAGE 00:17

PROGRAM IDENTIFICATION, COMPILE TIME INFORMATION, LIBRARY MODULE AND PROGRAM STORAGE SUMMARY

₩ COB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING 15:31:09 86-05-27 PAGE 0018

INTERNAL SYMBOL DICTIONARY

OBJECT PROGRAM LISTING

EINGABE EINGABE E-FIL1 BESTAND B-FIL1 B-CODE B-TIT VORSCH BES SORT-MODE-SIZE STUDYER

E-SATZ E-ANZAHL B-SATZ B-ANZAHL B-FIL3 AUSGABE AUSGABE
A-SATZ
FIL1
TIT
ANTWORT
SORT-FILE-SIZE
SORT-RETURN

E-NUMMER E-REST B-NUMMER B-FIL2 B-VER AUSG SORTARB FELD SORT-CORE-SIZE \$66GOT

15:31:09 86-05-27 PAGE 0019

SOURCE REL TYPE EFF EFF SEQ.NO. LOCTN INST OBJECT CODE ADDR1 ADDR2

REMARKS

PROCEDURE DIVISION CODE SOURCE REL TYPE EFF EFF SEQ.NO. LOCTN INST OBJECT CODE ADDR1 ADDR2 REMARKS **** EINLESEN 30 SECTION. **** 00067 000000 BCR 07F1 000002 DC-S 00B8 **** FRAGE 30 PARAGRAPH. **** 00069 000004 MVC 022330B5 00000A LA 411030B5 00000E 58F0B074 000012 BALR 05EF 000014 DC-X 04000024 D22330B520D0 001105 001200 411030B5 001105 58F0B074 0000C4 DISPLAY D20230A0C12E 0010F0 00012E
D21730B520F4 001105 001224
411030B5 001105
58F0B074 0000C4
1800
05EF
04000018
411030B5 001105
58F0B070 0000C0
1800
05EF
10000003
D20230A030B5 0010F0 001105
D50230A020F5 0010F0 001225
58D0209 0011C4
4770D05E 00005E
45E0C0B2 0000B2
000B
D20230A020FD 0010F0 00122D
4770D06E 0000B2
000B
D20230B200C0
D50230A020FD 0010F0 00122D
4770D06E 0000B2
000B
D22730B5210C 001105 00123C
411030B5 001105
S8F0B074 0000C4
005EF **** LESEN 30 PARAGRAPH. **** 000018 MVC 00001E MVC 000024 LA 000028 L 00002C LR 00002C BALR 000030 DC-X 000034 LA 00074 MOVE DISPLAY 00075 000034 000038 00003C 00003E 000040 ACCEPT 00076 000044 00004A 00077 00004A 000050 000054 000058 00005C GO TO 00078 000064 000064 000068 00006C 00006E 000074 000078 GO TO 00078 DISPLAY 00079 000070 1800 05EF 00007E 000080 000084 000088 05EF 04000028 47F0D018 45E0C0B2 00C0 58F0C10C 45EF0008 00081 000018 0000B2 000080 000100 00008E 000092 BAL

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

₩ COB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0020

PROGRAM IDENTIFICATION, COMPILE TIME INFORMATION, LIBRARY MODULE AND PROGRAM STORAGE SUMMARY

- ØN 86-05

∭ CØB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0021

INTERNAL SYMBOL DICTIONARY

EINLESEN \$74MOV \$76ACC \$78IF \$81GOT \$TUDY50

\$69DIS LESEN \$77IF \$78GOT \$81GOT2

FRAGE \$75DIS \$77GOT \$79DIS

COBI	/02.3A	COBO	L-74 COMPILAT:	LON	STUDY	00020	CT PROGR	MI LI	SILNG		15:31:09 86	03-21	PAGE 00	
						PROCE	EDURE DI	VISION	CODE					
	REL J. LOCTN	TYPE INST	OBJECT CODE	EFF. ADDR1	EFF ADDR2	REMARKS		GURCE SEQ.NO.	REL LOCTN	TYPE INST	GBJECT CODE	EFF ADDR1	EFF ADDR2	REMARK
	DESTAND		7761					20007	080000	DC-S	0007	000051		2512
****	BESTAND	50 SEC	TION. ****					00097	000082	L	9801B094 58F0B060	0000E4		READ
00083	000000		07F1						A80000	BALR	OSEF			
	000002	DC-S	0000						00008C	DC-S	8000			
****	AUFN 50	PARAGR	APH. ****				(00097	000090	CLC	D50020202134	001150	001264	READ
									000096	L	58002098	001108		
****	BESTEING	ABE 50	PARAGRAPH. *:	***				00097	00009A	BC BC	4770D0A2 47F0D0A2	0000A2		GØ TØ
00000	000001		00048004	000057		OPEN			. FO DAD	ACDADU	****			
00088	000004	L	9801B094 58F0B05C	0000E4		OPER	,		1 50 PAR	AGRAPH.				
		BALR					(00099			F234C2E03061		0010B1	COMPUT
00088	00000E	DC-S	0208 9801B08C	DODDDC		OPEN			0000A8	NI	960FC2E3 94FCC2E3	0002E3		
00000	000016	LM	58F0B05C	0000AC		OPEN			0000B0		F234C3603011		001061	
	000018	BALR	DSEF	DOUDAG					000086	ØI	960FC363	000363	001001	
	00001A	DC-S	0108						0000BA	NI	94FCC363	000363		
									OOOOBE	AP	FA33C2E0C360		000360	
****	BEST1 50	PARAG	RAPH. ****						0000C4	ZAP	F823C2B0C2E0	000280	0005E0	
									0000CA	OI	960FC2B2	000282		
00090	00001C	LM	9801B08C	0000DC		READ			DODDCE	UNPK	F3423061C2B0	001081	0002B0	
	000020	L	58F0B060	000080			(00100	000004	LM	9801B094	0000E4		REWRIT
	000024	BALR	05EF						000008	L	58F0B064	0000B4		
	000026	DC-S	0000						DOODDC	BALR	OSEF			
	000028	DC-S	8000						DOODDE	DC-S	0010			
00090	00002A	CLC	D50020202134	001150	001264	READ			0000E0	DC-S	0048			
	000030	L	58002098	001108					0000ES	DC-S	8000			
	000034		4770003C	00003C			(00100	0000E4	CLC	D50020202135		001265	REWRIT
00090	000038	BC	47F0D118	000118		GO TO			0000EA	L	58002098	001108		
00091	00003C	MVC	D24730583008		001058	MOVE			0000EE	BC	4770D0F6	0000F6		
00092	000042	LM	9801B08C	000000		DELETE			0000F2	BC	47FODOFA	0000FA		GO TO
	000046	L	58F0B064	0000B4			. (00101	0000F6	BC	47F0D01C	000010		GØ TØ
	00004A	BALR		000044										
	00004C	DC-S DC-S	4014	000014			,	*****	FEHLER 3	U PARA	GRAPH. ****			
	000050	DC-S	0000					10107	OOOOFA	MVC	D21730B52136	001105	001266	DISPLA
00093	000050		98018094	0000E4		WRITE		10 103	000100	LA	411030B5	001105	001200	DISPLA
00093	000056	L	58F0B064	0000B4		MKTIE			000104	L	58F0B074	0000C4		
	00005A	BALR		000004					000104	LR	1800	000004		
	00005C	DC-S	0000						00010A	BALR	OSEF			
	00005E	DC-S	0048						00010C	DC-X	04000018			
	000060	DC-S	8000				ſ	10104	000110	L	58002098	001108		GO TO
00093	000062		050020202135	001150	001265	WRITE	,	30104	000114	BC	47F0D01C	000010		00 10
55075	000068	BC	47700070	000070	-5,203				550114			200010		
00093	000060	BC	47F0D074	000074		GO TO		****	EBEST1 5	O PARA	GRAPH. ****			
00094	000070	ВС	47FODO1C	00001C		GO TO								
							(00106		LM	9801B08C	00000c		CLOSE
****	BESTPLUS	50 PA	RAGRAPH. ***	*					000110	BALR	58F0B068 05EF	0000B8		
00004	000071	1.04	0001000/	000054		CTART				DC-S				
00096	000074	L	9801B094 58F0B060	0000E4		START		00107	000122	LM	1000 9801B094	0000E4		CLOSE
	000076	BALR		000000			,	30107	000124	L	58F0B068	0000B8		CLUSE
			0008						000128	BALR	05EF	000000		

∰ cσB1 v	02.3A	сово	L-74 COMPILAT	ION	STUDY	OBJECT PRO	JGRAM LIS	TING		15:31:0	9 86	-05-27	PAGE 00	23
						PROCEDURE	DIVISION	CODE						
SOURCE SEQ.NO	REL LOCTN	TYPE INST	OBJECT CODE	EFF ADDR1	EFF ADDR2	REMARKS	SOURCE SEQ.NO.	REL	TYPE	ØВЈЕСТ	CODE	EFF ADDR1	EFF ADDR2	REMARKS
00108	00012E 000130 000134 000136	BAL DC-S L	1000 45E0C0B2 00D8 58F0C10C	000082 00010¢		Gơ Tơ								

₩ CØB1 V02.3A

COBOL-74 COMPILATION STUDY OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0024

PROGRAM IDENTIFICATION, COMPILE TIME INFORMATION, LIBRARY MODULE AND PROGRAM STORAGE SUMMARY

STUDY50 001 COMPILED BY COB1 VERSION 2.3A -REV# A

В - ON 86-05

₩ COB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0025

INTERNAL SYMBOL DICTIONARY

BESTAND
BESTEINGABE
\$90GOT
\$93WRI
\$96STA
\$97GOT
\$100REW
\$103DIS
\$106CLO
\$107GOT

\$880PE \$90REA \$91MOV \$93GOT BESTPLUS \$99COM \$100GOT FEHLER EBEST1

AUFN BEST1 \$92DEL \$94GOT \$97REA 1 \$101G0T \$104G0T \$107CL0

SOURCE													
						PROCEDI	RE DIVISION	A CQDE					
	REL	TYPE		EFF	EFF		SOURCE	REL	TYPE		EFF	EFF	
SEQ.NO	. LOCTN	INST	OBJECT CODE	ADDR1	ADDR2	REMARKS	SEQ.NO.	. LOCTN	INST	QBIECT CODE	ADDR1	ADDRZ	REMAR
****	SORTIERE	N 80 S	ECTION. ****					00006E	DC-S	0000 8000			
							00124	000072	CLC	050020202134	001150	001264	READ
00109	000000	BCR	07F1					000078	L	5800209C	001100		
	000002	DC-S	0008					00007C	BC	47700084	000084		
							00124	080000	BC	47FODOC4	0000C4		GO TO
****	BE 80 PA	RAGRAP	H. ****				00125	000084	L	5840B044	000094		MOVE
								880000	MVC	D20740403058		0010A8	
00111	000004	LM	9801B09C	ODODEC		OPEN		00008E	QI	96F04047	000047		
	000008	L	58F0B050	0000A0			00126	000092	MVC	D2194005306C			MOVE
	000000	BALR	05EF				00127	000098	MVC	D21940213086			MOVE
	00000E	DC-S	0304				00128	00009E	MVC	D2044000C12E			MOVE
	000010	DC-S	0003				00128	0000A4	MVC	D201401FC12E			MOVE
							00128	AACOOG	MVC	D204403BC12E	00003B	00012E	MOVE
****	SORTIER	80 PAR	AGRAPH. ****				00129	000080	LA	41000048			RELEA
								0000B4	STH	4000C38E	00038E		
00113		LA	41000001			SORT		0000B8	L	58F0B06C	0000BC		
	000016	L	58F0B06C	0000BC				0000BC	BAL	45E0F008			
	00001A	BALR	05EF				00130	000000	BC	47F0D064	000064		GO TO
0113	00001C	BALR	OSEC			SORT							
	00001E	DC-S	0000				****	ISEND 80	PARAG	RAPH. ****			
	000020	DC-S	0000										
00113	000055	L	58F0B06C	0000BC		SORT	00132	0000C4	BAL	45E0C062	000062		EXIT
	000026	BAL	45E0F004					000008	DC-S	0000			
00113	00002A	BALR	05EC			SORT							
	000050	DC-S	00E8				****	SAM-SAM	80 SEC	TION. ****			
	00005E	DC-S	0008										
00113	000030	L	58F0B06C	0000BC		SORT							
	000034	BAL	45E0F010				****	SAM 80 P	ARAGRA	PH. ****			
00116	000038	LM	98018094	0000E4		CLOSE							
	00003C	L	58F0B068	0000B8			00136		L	58F0B06C	0000BC		RETUR
	000040	BALR	05EF					0000CE	BAL	45EOFOOC			
	000042	DC-S	1000				00136	000005	CLI	9500201F	00114F		RETUR
00117	000044	LM	9801B09C	0000EC		CLOSE		000006	L	5800209C	001100		
	000048	L	58F0B058	8A0000				AGGGGG	ВС	4780D0E2	0000E2		
	00004C	BALR	OSEF					OOOODE	ВС	47F0D0E6	0000E6		
	00004E	DC-S	0300					0000E2	BC	47FODOEA	0000EA		
00118	000050	L	58F0B04C	00009C		STOP	00136	0000E6	BC	47F0D112	000112		GO TO
	000054	BAL	45E0F004				00137	OOODEA	L	5840B040	000090		MOVE
								OOOOEE	MVC	D2004000C12E		U0012E	M. W. 1
****	ISAM-SAM	80 SE	CTION. ****				00138	0000F4	L	5850B044	000094		MOVE
								0000F8	MVC	D24740015000		000000	
							00139	0000FE	LM	9801B09C	0000EC		WRITE
****	BEG 80 P	ARAGRA	PH. ****					000102	L	58F0B054	0000A4		
0422	000050	1.10	0004000/	000054		OPEN		000106	BALR DC-S	05EF 0404			
00122		LM ·	98018094	0000E4		UPEN		000108					
	00005C	L	58F0B05C	0000AC				00010A	DC-S DC-S	0049			
	000060	BALR	05EF				00140	00010E	BC-S	47FODOCA	0000CA		GO TO
	000062	DC-S	0201				00140	UUUTUE	50	47FUUUCK	OUUUCA		60 10
****	ISAM 80	PARAGR	APH. ****				****	SIEND 80	PARAG	RAPH. ****			
	000064	LM	98018094	0000E4		READ	00142	000112	BAL	45E0C062	000062		EXIT
00124			58F0B060	000000			00.75	000116	DC-S				
00124	000068	L											

SOURCE REL TYPE FFF EFF SOURCE REL TYPE SEQ.NO. LOCIN INST OBJECT CODE ADDR1 ADDR2 REMARKS

00011C BAL 45EF0008

S COB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0028

PROGRAM IDENTIFICATION, COMPILE TIME INFORMATION, LIBRARY MODULE AND PROGRAM STORAGE SUMMARY

STUDY80 001 COMPILED BY COB1 VERSION 2.3A -REV# A

В -27 AT 15:31:09F.....

S COB1 VO2.3A

COBOL-74 COMPILATION

STUDY

OBJECT PROGRAM LISTING

15:31:09 86-05-27 PAGE 0029

INTERNAL SYMBOL DICTIONARY

SØRTIEREN \$113SØR \$117CLØ ISAM-SAM ISAM \$126MØV \$129REL ISEND SAM \$138MØV \$142EXI

\$1110PE SORTIER \$118STO BEG \$124GOT \$127MOV \$130GOT \$136RET \$136GOT \$139WRI SIEND

BE \$116CLØ \$1220PE \$124REA \$125MØV \$128MØV \$132EXI SAM-SAM \$137MØV \$140GØT

PROGRAM (LESS LIBRARY MODULES) OCCUPIES 00005438 BYTES.

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

2.3.4.4 Adreßliste

Die von COB1 erzeugte Adreßliste gibt dem Anwender summarische Information über Adressen, Namen, zur Adressierung verwendete Register, Stufennummern und Datenformate für die Datendefinitionen aus dem Datenteil; außerdem werden die Namen, Adressen und Ansprechart der Prozedurnamen aus dem Prozedurteil aufgeführt. Die Auflistung der Information erfolgt im Standardfall in aufsteigender Reihenfolge der Quellprogrammfolgenummern.

Die Ausgabe der Adreßliste erfolgt standardmäßig und muß nicht vom Benutzer angefordert werden. Durch Angabe des Kommandos

/PARAM XREF=YES

vor dem Aufruf des COB1-Übersetzers wird die Ausgabe zusätzlicher Querverweisinformation in der Adreßliste angestoßen. Zu jedem Daten- bzw. Prozedurnamen werden alle Bezugnahmen auf andere Daten- bzw. Prozedurnamen aufgeführt.

Durch folgende COBRUN-Operanden kann das Listenbild der Adreßliste vom Benutzer beeinflußt werden:

COBRUN LINExx Dieser Operand legt die maximale Zeilenzahl (2∅≤nn≤99) pro

Seite der Übersetzungsprotokolle fest.

COBRUN MAPSRT bewirkt, daß die Adreßliste nach Datennamen und Prozedurnamen alphanumerisch aufsteigend sortiert ausgegeben wird.

Der erste Teil der Adreßliste enthält alle Datennamen aus der FILE SECTION, WORKING-STORAGE SECTION, LINKAGE SECTION, REPORT SECTION und der SUBSCHEMA SECTION (3). Getrennt durch entsprechende Überschriften enthält dieser Teil der Adreßliste für jedes Kapitel des Datenteils ähnlich aufgebaute Information.

Wie aus dem folgenden Beispiel einer Adreßliste zu entnehmen ist, wird zunächst jedes Kapitel durch die entsprechende Überschriftszeile gekennzeichnet.

Im Listenteil für die FILE SECTION folgt als nächstes eine Kurzbeschreibung des FD-Namens und die Adresse des zugehörigen Dateisteuerblocks @ . Die folgende Teilüberschrift ist für alle Kapitel identisch und teilt jede Zeile in folgende Bereiche ein:

SOURCE SEQ.NO. 69 gibt die Quellprogrammfolgenummer der Definition an

REL ADDR 69 gibt die relative Anfangsposition einer Datendefinition innerhalb einer 01-Stufe an.

REL ADDR (1) gibt die relative Anfangsadresse einer Datendefinition innerhalb des zugewiesenen Speicherbereichs an.

GEN REG
stellt die Nummer des zur Adressierung verwendeten Registers dar.

Dieses Feld bleibt leer, wenn zur Übersetzungszeit kein permanentes
Register zugewiesen werden kann.

LEVEL NO. 49 enthält die Stufennummer der Definition.

DATA NAME 69 enthält den vom Benutzer vergebenen Datennamen.

LENGTH IN BYTES (5) gibt die Länge des Bereiches, dem der Datenname zugeordnet wurde, in dezimaler (DEC) und in sedezimaler (HEX) Darstellung an.

OBJECT FORMAT @ gibt in symbolischer Form die Datenklasse an.

STATEMENTS

REFERENCED BY Dieses Feld erscheint nur, wenn durch /PARAM XREF=YES Querverweisinformation angefordert wurde. In aufsteigender Reihenfolge sind hier alle Quellprogrammfolgenummern der Anweisungen aufgeführt, die sich auf diese Datendefinition beziehen.

> Treten zu einem Datennamen mehr als 5 Querverweise auf, so wird eine Fortsetzungszeile gebildet.

Der zweite Teil der Adreßliste enthält alle Prozedur- und Kapitelnamen aus dem Prozedur-

Nach der Überschriftszeile PROCEDURE DIVISION teilt eine Teilüberschriftszeile die nachfolgende Information in folgende Felder ein:

SOURCE SEQ.NO. 59

gibt die Quellprogrammfolgenummer der Definition an.

REL ADDR 69

gibt die relative Adresse des Prozedurnamens innerhalb des zugewiesenen Speicherbereichs an.

PROCEDURE NAME 59

enthält den vom Benutzer vergebenen Prozedur- bzw. Kapitelnamen.

KINDS OF REFERENCE 1

gibt die Art der Bezugnahme auf einen

Prozedur- bzw. Kapitelnamen an. Dabei sind folgende Angaben möglich:

NOT REFERENCED - der Prozedurname wird von keiner Anweisung angesprochen.

ENTRY POINT - der Prozedurname wird von einer GO TO-Anweisung angesprochen.

ENTRY/EXIT POINT - der Prozedurname wird mit PERFORM angesprochen.

USE REFERENCE - der Prozedurname ist Name einer Prozedurvereinbarung.

REFERENCED BY SORT — der Prozedurname ist der Name einer Ein- oder Ausgabeprozedur für eine SORT-Anweisung.

REFERENCED BY STATEMENT 68

Dieses Feld erscheint nur, wenn durch /PARAM XREF = YES Querverweisinformation angefordert wurde. In aufsteigender Reihenfolge werden hier die Quellprogrammfolgenummern aller Anweisungen aufgeführt, die den Prozedurnamen ansprechen.

Treten für einen Prozedurnamen mehr als 6 Querverweise auf, so wird eine Fortsetzungszeile gebildet.

A		B)			©		0		Œ	(F)	©
∭ C C C B 1 V O 2	2.3A	COBOL-	74 CØ	MPILAT	ION	STUDY	LOCATO	R MAP LISTING		15:31:09	86-05-27	PAGE 0030
							DATA D	IVISION 43				
					FILE	NAME SERIAL NO. LHE DTF EXP.	(INPUT)	EINGABE 44 01 000250				
45 SOURCE SEQ.NO.	46 REL ADDR	1/d REL ADDR	48 GEN REG	LEVEL No.	© DATA	NAME		LENGTH IN BYTE DEC	S	© OBJECT FORMAT	63 REFERENCE BY STATEM	
00029				F D	EINGA	BE					00014 000	88 00090 00092 00106
00030	001058		03	01	E-SAT	Z		00000072	000048		00091	
00031	001058	000000	03	02	E-NUM	MER		80000000	000008	ZONED DECIMAL	00014	
00032	001060	800000	03	02	E-FIL	1		00000001	000001	EBCDIC-CHAR		
00033	001061	000009	03	02	E-ANZ	AHL		00000005	000005	ZONED DECIMAL	00099	
00034	001066	00000E	03	0.2	E-RES	Т		00000058	00003A	EBCDIC-CHAR		

(A) (B)

	2.3A		14 00	MPILAT	ION STUDY	Loc	ATOR MAP LISTING		15:31:09	86-05-27	PAGE UUST
						DAT	TA DIVISION 43				
					FILE NAME FILE SERIAL ADDR LHE DT	. NO. F EXP. (INPU	BESTAND 02 02 017) 000700				
	•	47)	0	0			5 1				
45 SOURCE SEQ.NO.	REL ADDR	I/O REL ADDR	GEN REG	49 LEVEL NO.	DATA NAME		LENGTH IN BYTE DEC	SHEX	52 OBJECT FORMAT	(53) REFERENCE BY STATEM	
00036				FD	BESTAND					00019 000 00122 001	88 00096 00 24
00037	0010A8		03	01	B-SATZ		00000072	000048		00091 000	93 00100
00038	0010A8	000000	03	02	B-NUMMER		80000000	800000	ZONED DECIMAL	00019 000	96 00125
00039	0010B0	800000	03	02	B-FIL1		00000001	000001	EBCDIC-CHAR		
00040	0010B1	000009	03	02	B-ANZAHL		00000005	000005	ZONED DECIMAL	00099 000	99
00041	001086	00000E	03	02	B-FIL2		00000001	000001	EBCDIC-CHAR		
00042	0010B7	00000F	03	02	B-CODE		00000004	000004	EBCDIC-CHAR		
00043	0010BB	000013	03	02	B-FIL3		00000001	000001	EBCDIC-CHAR		
00044	0010BC	000014	03	02	B-VER		00000026	00001A	EBCDIC-CHAR	00126	
00045	001006	00002E	03	02	B-TIT		00000026	00001A	EBCDIC-CHAR	00127	
A		(B)			©		0		Œ	Ē	©
(A)	2.3A	В совог-		MPILAT	_	Lσc	(D) ATOR MAP LISTING		E 15:31:09	(F)	© PAGE 0032
_	2.3A	_		MPILAT.	_	DAT			•	0	
_	2.3A	_		MPILAT.	ION STUDY FILE NAME FILE SERIAL	DAT FIL	AUSGABE 4		•	0	•
_	2.3A 49 REL	_		MPILAT.	ION STUDY FILE NAME FILE SERIAL	DAT FIL	ATOR MAP LISTING A DIVISION 43 E SECTION AUSGABE 44 03 UT) 000B50 LENGTH	(3)	•	86-05-27	PAGE 0032
сов1 vo:	46	(d)	74 con	49	FILE NAME FILE SERIAL ADDR LHE DT	DAT FIL	AUSGABE (A) OUT) 000850	ූුණ	15:31:09	86-05-27	PAGE 0032
45 STURCE	46) REL	COBOL-	48) GEN	49 LEVEL	FILE NAME FILE SERIAL ADDR LHE DT	DAT FIL	ATOR MAP LISTING A DIVISION 43 E SECTION AUSGABE 44 03 OUT) 000B50 LENGTH IN BYTE	ූුණ	15:31:09	86-05-27	PAGE 0032
(5) STURCE EQ.NO. 00047	46) REL	COBOL-	48) GEN	49 LEVEL NO.	FILE NAME FILE SERIAL ADDR LHE DT	DAT FIL	ATOR MAP LISTING A DIVISION 43 E SECTION AUSGABE 44 03 OUT) 000B50 LENGTH IN BYTE	S HEX	15:31:09	86-05-27 S REFERENCE BY STATEM	PAGE 0032
45 GOURCE EQ.NO. 00047	46) REL	COBOL-	48) GEN	49 LEVEL NO.	FILE NAME FILE SERIAL ADDR LHE DT	DAT FIL	ATOR MAP LISTING A DIVISION 43 E SECTION AUSGABE 44 03 FUT) 000B50 LENGTH IN BYTE DEC	51 HEX	15:31:09	86-05-27 63 REFERENCE BY STATEM 00111 001	PAGE 0032

00107 00116

(A) $^{\odot}$ 0 0 E (F) **© ∭ COB1 VO2.3A** COBOL-74 COMPILATION STUDY LOCATOR MAP LISTING 15:31:09 86-05-27 PAGE 0033 DATA DIVISION 43 SORTARB 44 45) (53) 46 49 (50) LENGTH 50 IN BYTES HEX 62 REFERENCED BY STATEMENTS SOURCE SEQ.NO. LEVEL DATA NAME OBJECT FORMAT SORTARB 00113 00136 00052 SD 00053 000000 SO-SATZ 00000072 000048 00129 00138 00000005 000005 EBCDIC-CHAR 00054 000000 02 FIL1 00000026 00001A EBCDIC-CHAR 00113 00126 000005 VER 00055 02 00056 00001F 02 FIL2 00000002 000002 EBCDIC-CHAR 00128 000021 02 TIT 00000026 00001A EBCDIC-CHAR 00113 00127 00057 00000005 000005 EBCDIC-CHAR 00128 00058 00003B 02 FIL3 000040 00000008 000008 ZONED DECIMAL 00125 00059 **(A) B** 0 0 E F **G** 86-05-27 PAGE 0034 COBOL-74 COMPILATION LOCATOR MAP LISTING 15:31:09 **∭ CØB1 V02.3A** STUDY DATA DIVISION
WORKING-STORAGE SECTION 48 49 63 45 46) 60 LENGTH 50 IN BYTES DEC HEX 62 OBJECT FORMAT ANTWORT ODDODOOS ODDOOS EBCDIC-CHAR 00074 00076 00077 00078 03 01 00062 001050 00063 0010F8 03 01 FELD 00000005 000005 ZONED DECIMAL 00000011 00000B EBCDIC-CHAR 00001 00023E 77 TODAYS-DATE 00002 00023E 77 CURRENT-DATE 00000011 00000B EBCDIC-CHAR 00003 001198 TALLY 00000004 000004 BINARY

RETURN-CODE
SORT-FILE-SIZE

SORT-CORE-SIZE

SORT-MODE-SIZE

SORT-RETURN

00000002 000002 BINARY

00000004 000004 BINARY

00000004 000004 BINARY

00000004 000004 BINARY

00000004 000004 BINARY

00004 00024A

00005 001188 00006 001180

00007 001190

00008 001194

(A)		B	©	0	(E) (F)	© _
™ CQB1 AO	2.3A	COBOL-74 COMPILATION	STUDY	LOCATOR MAP LISTING	15:31:09 86-05-27 P/	AGE 0035
54 SOURCE SEQ.NO.	55 REL ADDR	66 PROCEDURE NAME		PROCEDURE DIVISION (5) KINDS OF REFERENCES	68) REFERENCED BY STATEMENTS	
00067	000004	EINLESEN SECTION		ENTRY POINT	00066	
00068	000004	FRAGE		NOT REFERENCED		
00073	000018	LESEN		ENTRY POINT	00081	
00083	000004	BESTAND SECTION		ENTRY POINT	00077 00082	
00084	000004	AUFN		NOT REFERENCED		
00087	000004	BESTEINGABE		NOT REFERENCED		
00089	00001C	BEST1		ENTRY POINT	00094 00101 00104	
00095	000074	BESTPLUS		ENTRY POINT	00093	
00098	0000A2	1		ENTRY POINT	00097	
00102	0000FA	FEHLER		ENTRY POINT	00100	
00105	000118	EBEST1		ENTRY POINT	00090	
00109	000004	SØRTIEREN SECTIÓN		ENTRY POINT	00078 00108	
00110	000004	BE		NOT REFERENCED		
00112	000012	SORTIER		NOT REFERENCED		
00120	000058	ISAM-SAM SECTION		ENTRY POINT EXIT POINT REFERENCED BY SORT	00113 00113	
00121	000058	BEG		NOT REFERENCED		
00123	000064	ISAM		ENTRY POINT	00130	
00131	000004	ISEND		ENTRY POINT	00124	
00134	0000CA	SAM-SAM SECTION		ENTRY POINT EXIT POINT REFERENCED BY SORT	00113 00113	
00135	0000CA	SAM		ENTRY POINT	00140	
00141	000112	SIEND		ENTRY POINT	00136	

2.3.4.5 Fehlermeldungsliste

Die von COB1 erzeugte Fehlermeldungsliste gibt dem Benutzer Aufschluß über alle während der Übersetzung von COB1 erkannten Syntax- und Semantikfehler.

Die Fehlermeldungsliste wird standardmäßig ausgegeben und muß nicht vom Benutzer angefordert werden.

Einige COBRUN-Operanden steuern die Fehlermeldungen des COB1-Übersetzers:

$\begin{aligned} & DIAGTEXT \\ &= \left\{ \frac{ENGLISH}{GERMAN} \right\} \end{aligned}$	ermöglicht die Wahl zwischen englischen und deutschen Fehlermeldungstexten.
ERDICT	veranlaßt die Ausgabe einer Liste sämtlicher Fehlermeldungen des COB1-Übersetzers.
ERRPRn	dient zur wahlweisen Unterdrückung von Fehlermeldungen für Fehler mit SEVERITY CODE kleiner als "n".
LINEnn	legt für die Ausgabe aller Listen die maximale Zeilenzahl "nn" pro Seite fest (Standard: nn = 64).
SEQERR	veranlaßt, daß eine Fehlermeldung ausgegeben wird, sobald Quellprogrammsätze nicht in aufsteigender Reihenfolge vorgefunden werden.
WRLST	bewirkt die Ausgabe der Fehlerliste in die Systemdatei SYSLST.

Standardmäßig gibt COB1 die Fehlermeldungen auf den Drucker aus. Der Benutzer kann mit Hilfe des PARAMETER-Kommandos aber erreichen, daß sie in einer Datei, der Fehlerdatei, abgespeichert werden. Das hat in Dialogprozessen während der Testphase den Vorteil, daß der Benutzer nicht auf das Ausdrucken der Fehlerliste bis nach Prozeßende warten muß.

/PARAM DIAG = YES	Die Ausgabe erfolgt auf den Drucker.
/PARAM ERRFIL=YES	Die Ausgabe erfolgt in eine SAM-Datei namens "ERRFIL.COB1.progname" oder in eine Datei mit dem LINK-Namen "ERRLINK".

Die Fehlerdatei hat, bis auf fehlende Drucksteuerzeichen, den gleichen Inhalt wie die Fehlerliste. Die Datei läßt sich mit EDT oder EDOR auf die Datenstation ausgeben.

Eine ausführliche Beschreibung der Schlüsselwörter des PARAMETER-Kommandos bzw. der COBRUN-Operanden befindet sich in Abschnitt 2.4.2 bzw. 2.4.3.

Nach den Überschriftszeilen unterteilt eine Teilüberschriftszeile die nachfolgenden Fehlermeldungszeilen in folgende Bereiche:

MSG INDEX gibt die Fehlermeldungskennzeichnung an.

SOURCE SEQ.NO. gibt die Quellprogrammfolgenummer der Quellprogrammzeile

an, in der der Fehler auftrat.

SEVERITY CODE gibt die Fehlerklasse an (siehe Tabelle).

ERROR MESSAGES enthält den erklärenden Text und gegebenenfalls die vom COB1-

Übersetzer durchgeführte Korrektur oder einen von COB1 angenommenen Standardwert. Hier sei darauf hingewiesen, daß die wahlweise ausgegebenen deutschen Texte meistens ausführli-

cher sind.

Die Ausgabe der Fehlermeldungen erfolgt in aufsteigender Reihenfolge ihrer Fehlermeldungskennzeichnung.

Am Ende der Fehlermeldungsliste wird eine Abschlußinformation über Gesamtanzahl aller aufgetretenen Fehler sowie Gesamtanzahl der Fehler in den verschiedenen Fehlerklassen ausgedruckt.

MSG SOURCE SEVERITY
INDEX SEQ.NO CODE ERROR MESSAGES

BB220 00092 O FUER EINE "REWRITE"- BZW. "DELETE"-ANWEISUNG WURDE WEDER DIE ANGABE "INVALID KEY" GEMACHT, NOCH
IST FUER DIESE DATEI EINE "USE" PROZEDUR VORHANDEN.

TOTAL 00001 STATEMENTS IN THIS DIAGNOSTIC LISTING.
00001 IN SEVERITY CODE 0

Tabelle: Fehlerklassen und ihre Bedeutung

Fehlerklasse	Beschreibung	
I	Hinweismeldung	Der Übersetzer hat Steueranweisungen oder COBOL- Sprachelemente erkannt, auf die der Anwender zwar auf- merksam gemacht werden soll, die jedoch nicht die Aus- gabe einer Warnungs- oder Fehlermeldung rechtfertigen. Hinweise werden insbesondere dann gemeldet, wenn — das Quellprogramm Sprachmittel enthält oder — COBRUN-Anweisungen eingegeben wurden, die von künftigen COB1-Versionen nicht mehr unterstützt werden.
0	Warnungsmeldung	Ein möglicher Fehler wurde im Quellprogramm gemacht; trotz dieses Fehlers ist der Programmablauf möglich.
1	Fehlermeldung	Der Übersetzer hat einen Fehler entdeckt. Normalerweise macht der Übersetzer eine Korrekturannahme; ein Ablauf des Programms zu Testzwecken ist möglich.
2	Schwerwiegender Fehler	Normalerweise ist vom Übersetzer keine Korrekturannahme gemacht; die fehlerhafte Anweisung wird nicht generiert.
3	Abbruchfehler	Es ist ein so schwerwiegender Fehler aufgetreten, daß der Übersetzer nicht in der Lage ist, die Übersetzung fortzusetzen.

2.4 Ablauf

2.4.1 Übersicht über Steuerungsmöglichkeiten

Abschnitt 2.2 zeigt, daß der Benutzer zwischen verschiedenen Eingabeformen in den COB1-Übersetzer wählen kann. Abschnitt 2.3 stellt die Steuerungsmöglichkeiten bezüglich der Ausgabe des Übersetzers dar. Zusätzlich zur Ein- und Ausgabe kann der Benutzer den Übersetzungsablauf und damit indirekt die Form des erzeugten Objektmoduls steuern, und zwar mit dem PARAMETER-Kommando und der COBRUN-Anweisung.

Folgende Schlüsselwörter des PARAMETER-Kommandos steuern den Übersetzungslauf (siehe auch Abschnitt 2.4.2):

CODE=3	wirkt wie der COBRUN-Operand QUOTE1 (s. u.)

Folgende Operanden der COBRUN-Anweisung steuern den Übersetzungslauf (siehe auch Abschnitt 2.4.3):

QUOTE1	veranlaßt, daß der COB1-Übersetzer einen Apostroph (') im Quellprogramm als Anführungszeichen (") interpretiert.
SEMCHK	legt fest, daß das Quellprogramm nur syntaktisch und semantisch überprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.
SYNCHK	bewirkt, daß das Quellprogramm ausschließlich auf syntaktische Fehler geprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Steuerung des COB1-Übersetzers sind in folgender Übersicht zusammengestellt:

Steuerung	BS2000-Kommandos [2]	COBRUN-Operanden**)	Übersetzungs- anweisung [1]
der Eingabe in COB1	/SYSFILE SYSDTA = /PARAM CODE = 2*) /FILE,LINK = SRCLIB /FILE,LINK = COBLIB LINK = COBLIB1 - 4	SRCELEM	СОРУ
des Über- setzungslaufes von COB1	/PARAM ERRFIL, ERRLST, LIST, MAP, OBJLST, SAVLST, XREF	DIAGTEXT, ERDICT, ERRLST, ERRPRn, LINEnn, MAPALL, MAPSRT, NOCOPY, NODDLIST, SEQERR, SEMCHK, SYNCHK, WRLST	
der Modul- erzeugung durch COB1	/PARAM CODE = 3, DEBUG, DIAG, SYMDIC	ACTKEY, LINK, LOW#UP, MODULE, NESTPF, PARAM8, QUOTE1, RANGECHECK, SSEQ#GEN, SYMTEST, TCBENTRY, TRUNCATE	

^{*)} siehe Abschnitt 2.4.2

^{**)} siehe Abschnitt 2.4.3

Übersetzungsablauf

Vor dem Aufruf des COB1-Übersetzers ist folgendes nötig:

- Eingabe des PARAM-Kommandos mit den gewünschten Operanden
- ggf. Eingabe der COBRUN-Anweisung(en) in die Eingabedatei (vor das Quellprogramm)
- ggf. Einfügen von Übersetzungsanweisungen in das Quellprogramm.

Nach diesen Vorbereitungen wird der COB1-Übersetzer schließlich mit dem EXECUTE-Kommando geladen und gestartet:

/EXEC[UTE][\$]COB1

Vom Standpunkt des Betriebssystems ist der COB1-Übersetzer also ein ablauffähiges Programm (Lademodul) in einer Datei namens \$TSOS.COB1, abgekürzt \$COB1.

Das Beendigungsverhalten des COB1 wird davon bestimmt

- welcher Klasse die im Quellprogramm erkannten Fehler angehören und
- ob der Compiler selbst fehlerfrei abläuft.

Dieses Verhalten ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn COB1 in einer Prozedur aufgerufen oder von einer Jobvariable überwacht wird.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Fälle und deren Auswirkung auf den weiteren Ablauf einer Prozedur und den Inhalt der Rückkehrcode-Anzeige (siehe [22]) der Jobvariable:

Fehler	Beendigung	Dump	Rückkehrcode-An- zeige in Jobvaria- blen	Verhalten in Prozeduren
keine Fehler Fehlerklasse I Fehlerklasse 0 Fehlerklasse 1	normal normal normal	nein nein nein nein	0000 0001 1002 1003	keine Verzweigung
Fehlerklasse 2 Fehlerklasse 3 Compilerfehler	normal normal abnormal	nein nein ja	2004 2005 3006	Verzweigung zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-, ENDP- oder LOGOFF-Kom- mando

2.4.2 PARAMETER-Kommando

Format:

/PARAM Schlüsselwort-1 = Wert-1[,Schlüsselwort-2 = Wert-2]...

Die zulässigen Schlüsselwörter, Werte und deren Bedeutung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Standardwerte sind unterstrichen.

Schlüsselwort	Wert	Bedeutung
CODE	1 2 3	Ohne Bedeutung; alle von COB1 erzeugten Bindemoduln sind im EBCDI-CODE codiert. Dem COB1-Übersetzer wird mitgeteilt, daß COBRUN-Anweisungen vorhanden sind. Diese Angabe ist gleichbedeutend mit: COBRUN QUOTE1.
DEBUG	YES NO	Dieser Operand hat nur Wirkung, falls SYMDIC=YES angegeben wurde. In diesem Fall wird durch die Angabe YES festgelegt, daß die COBOL-Verbsymbole mit Hilfe der Folgenummern des Quellprogramms (Spalte 1—6) gebildet werden sollen. Es werden, falls SYMDIC=YES angegeben wurde, die COBOL-Verbsymbole mit Hilfe der von COB1 erzeugten Folgenummern gebildet.
DIAG¹)	YES NO	Nach der Übersetzung soll eine Liste der von COB1 erkannten Fehler ausgegeben werden. Es wird keine Fehlerliste ausgegeben.
ERRFIL	YES	Die von COB1 erkannten Fehler werden in eine Fehlerdatei (SAM-Datei) mit dem Dateinamen ERRFIL.COB1.programmnamet geschrieben. Diese Fehlerdatei kann nach Beendigung der Übersetzung mit EDT am Bildschirm gelesen werden. Für programmnamet wird der Name aus dem PROGRAM-ID-Paragraphen des Quellprogramms verwendet. Vergibt der Benutzer keinen Programmnamen, so verwendet der Übersetzer die Prozeßfolgenummer; der Dateiname ist dann ERRFIL.COB1.tsnt. Wurde bei der Übersetzung ein FILE-Kommando mit dem LINK-Namen ERRLINK gegeben, werden die Fehlermeldungen in die angegebene Benutzerdatei geschrieben. Es wird keine Fehlerdatei erzeugt.
ERRLST	YES NO	Auch bei schwerwiegenden Übersetzungsfehlern (SEVERITY CODE ≥ 2) sollen Objektprogramm-, Adreß- und Querverweislisten ausgegeben werden. Die oben angegebenen Listen werden im Falle eines Fehlers mit SEVERITY CODE ≥ 2 nicht erzeugt (siehe auch COBRUN ERRLST). In Prozeduren wird bei schwerwiegenden Übersetzungsfehlern auf das nächste STEP-Kommando bzw. auf ENDP verzweigt.
LIST ¹)	YES NO	Der Übersetzer erzeugt eine Liste des Quellprogramms. Es wird keine Quellprogrammliste erzeugt.

PARAMETER-Kommando

Schlüsselwort	Wert	Bedeutung
MAP ¹)	YES NO	Der COB1-Übersetzer erzeugt Adreßlisten, sortiert alphabetisch nach Datennamen oder aufsteigend nach Quellprogrammfolgenummern, gesteuert durch die COBRUN-Operanden MAPALL, MAPSRT. Es wird keine Adreßliste erzeugt.
OBJLST1)	YES NO	COB1 erzeugt eine Liste des generierten Objektprogramms. Es wird keine Objektprogrammliste erstellt.
SAVLST ²)	NO SOURCE OBJECT LOCMAP	Eine Sicherstellung der von COB1 erzeugten Listen in einer katalogisierten Datei ist nicht erwünscht. Die Quellprogrammliste wird in eine SAM-Datei geschrieben, die der Benutzer nach der Übersetzung ausdrucken lassen kann. Der Name dieser katalogisierten SAM-Datei lautet >SRCLST.COB1.programmname« bzw. SRCLST.COB1.tsn. (Linkname ist SRCLINK.) Eine Liste des erzeugten Objektprogramms wird in eine katalogisierte SAM-Datei mit Namen >OBJLST.COB1.programmname« geschrieben bzw. OBJLST.COB1.tsn. (Linkname ist OBJLINK.) Für Adreß- und Querverweislisten wird eine katalogisierte SAM-Datei mit Namen >LOCLST.COB1.programmname« erstellt. (Linkname ist LOCLINK). Alle oben angegebenen Listen werden unter den bei SOURCE, OBJECT, LOCMAP angegebenen Namen in katalogisierte SAM-Dateien geschrieben. (Linknamen wie oben). Anmerkung: Operand LIST und SAVLST sind voneinander unabhängig, d. h. LIST=YES muß nicht angegeben werden, damit SAVLST=SOURCE wirksam wird.
SYMDIC	YES NO	Es wird ein Internadreßbuch erstellt, das alle Datennamen der DATA DIVISION, sowie Paragraphen- und Kapitelnamen und die verwendeten Verben in der PROCEDURE DIVISION enthält. Entsprechende ISD-Sätze werden in den erzeugten Bindemodul aufgenommen. Damit wird die symbolische Überwachung mittels der Testhilfe IDA ermöglicht [7]. Hinweis: PARAM SYMDIC=YES ist unwirksam bei Übersetzerläufen, für die zugleich COBRUN SYMTEST=ALL angegeben wird. In diesem Fall werden keine ISD-Informationen erzeugt. Es werden keine ISD-Sätze, kein Internadreßbuch erstellt.
XREF')	YES NO	Die Adreßliste enthält Querverweise. Die Angabe XREF schaltet automatisch die Funktion MAP ein, sofern nicht explizit MAP=NO angegeben ist. Die Adreßliste, falls durch MAP angefordert, enthält keine Querverweise.

¹) Alle durch diese Operanden erzeugten Listen werden von COB1 in temporäre Dateien geschrieben, die durch den System-Makro PRINT ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt automatisch, angestoßen durch COB1 in einem von dem Benutzerprozeß unabhängigen Prozeß.

AXEL ist der Name des Quellprogramms, wie er im PROGRAM-ID.-Paragraphen des Quellprogramms angegeben wurde. Katalogisierte Listen sind SAM-Dateien mit Sätzen variabler Länge in Blöcken von 2048 Bytes.

²⁾ Eine SAVLST-Datei kann vom Benutzer durch das Systemkommando /PRINT ausgedruckt werden. Da es sich um eine katalogisierte Datei handelt, kann dieses Kommando jederzeit gegeben und wiederholt werden. Beispiel: Ausdrucken einer Quellprogrammliste: /PRINT SRCLST.COB1.AXEL, SPACE=E




Bild 2-6 Schlüssel und Werte des PARAMETER-Kommandos

2.4.3 COBRUN-Anweisung

Format:1)

COBRUN operand-1[,operand-2]...

Die Eingabe von einer oder mehreren COBRUN-Anweisungen wird durch die END-Anweisung abgeschlossen.

Mit einer Zusatzangabe in der END-Anweisung kann SYSDTA umgewiesen werden. Bei Angabe von:

- dateiname liest der COB1-Übersetzer das zu übersetzende COBOL-Programm aus der angegebenen BS2000-Datei
- bibliotheksname (elementname) liest COB1 den Quellcode aus einer LMS-Quellcode-Bibliothek unter elementname.

Wurde SYSDTA über die END-Anweisung umgewiesen, setzt COB1 zum Abschluß der Übersetzung SYSDTA auf (SYSCMD) zurück.

END	[{dateiname biblname(elementname)	
	[biblname(elementname)]	

COBRUN- Operand	Beschreibung
$ACTKEY = \left\{ \frac{TTTR}{TTTT} \right\}$	(Betrifft nur die direkte Dateiorganisation.) Bei ACTKEY=TTTT gibt der Benutzer im Spurbezeichner des Adreßschlüssels die Nummer der "region" relativ zum Dateianfang an. Die erste region der Date hat die Nummer 1 usw. Bei ACTKEY=TTTR bleibt das niederwertigste Byte des Spurbezeichners fre (siehe [1]), so daß die region-Nummern als Vielfaches von 256 angegeben werden, beginnend mit 512.
DIAGTEXT = \[\left[\frac{ENGLISH}{GERMAN}\right] \]	Die Fehlermeldungstexte werden in deutscher oder englischer Sprache ausgegeben. Der Operand kann in Verbindung mit ERDICT angewendet werden.
ERDICT	Dieser Operand bewirkt, daß alle COB1-Fehlermeldungen aufgelistet werden, ohne daß eine Übersetzung durchgeführt wird.
ERRLST	Bei Auftreten einer Fehlermeldung mit SEVERITY CODE≥2 wird die Ausgabe der Objektprogramm-, Adreß- und Querverweis-Protokolle unterdrückt und nur die Fehlerliste ausgegeben. Außerdem wird die Übersetzung als fehlerhaft beendet gekennzeichnet. In Prozeduren wird auf das nächste STEP-Kommando bzw. auf ENDP verzweigt.
ERRPRn	unterdrückt Fehlermeldungen für Fehler mit einem SEVERITY CODE kleiner als n. Für n können folgende Werte angegeben werden: n=I Alle Fehler der Fehlerklassen I, 0, 1, 2, 3 werden protokolliert. n=0 Alle Fehler der Fehlerklassen 0, 1, 2, 3 werden protokolliert. n=1 Alle Fehler der Fehlerklassen 1, 2, 3 werden protokolliert. n=2 Alle Fehler der Fehlerklassen 2, 3 werden protokolliert. n=3 Alle Fehler der Fehlerklassen 3 werden protokolliert. Fehlt dieser Operand, wird n = I angenommen. Hinweis: Unterdrückte Fehlermeldungen werden mitgezählt. In der Fehlerliste wird die Meldung > PRINTING SUPPRESSED < ausgegeben.

¹⁾ Die Möglichkeit, anstelle von COBRUN das Schlüsselwort COMOPT zu verwenden, wird an anderen Stellen dieses Handbuches nicht mehr explizit erwähnt.

COBRUN- Operand	Beschreibung
LINEnn	Dieser Operand legt die maximale Zeilenzahl (20 ≤ nn ≤ 99) pro Seite der Übersetzungsprotokolle fest. Ein Seitenwechsel wird ausgeführt, wenn diese Zeilenzahl erreicht ist (Standard: nn = 64).
LINK	Der LINK-Name für Dateien wird aus dem Herstellerwort der ASSIGN-Klausel (siehe diese in [1]) statt aus dem Dateinamen der SELECT-Klausel entnommen.
LOW#UP	Bei Ausführung einer ACCEPT-Anweisung werden eingegebene Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgesetzt.
MAPALL	Dieser Operand veranlaßt die Ausgabe einer doppelten Adreßliste, die einmal aufsteigend nach Quellprogrammfolgenummern und einmal alphabetisch nach Datennamen sortiert ist. (Siehe auch MAPSRT.)
MAPSRT	Mit diesem Operanden wird die Ausgabe eines nach (vom Benutzer vergebenen) Datennamen aufsteigend sortierten Adreßbuches veranlaßt. Die ausgegebene Liste besteht aus einer Liste für die Datennamen, gefolgt von einer Liste der Kapitel- und Paragraphennamen. Bei COBRUN MAPSRT wird COBRUN MAPALL ignoriert.
MODULE = bibliotheks-name	Steuert die Ausgabe eines Objektmoduls in eine LMS-Programmbibliothek. bibliotheksname = Dateiname einer PLAM-Bibliothek.
NESTPF	Der Übersetzer generiert Befehlsfolgen für PERFORM-Anweisungen, die auf einen gemeinsamen EXIT führen. (Funktionserweiterung gegenüber dem Standard ANS74.)
	Achtung: Der Operand erzeugt eine umfangreichere Programmsteuerung. Dies kann zu Einbußen bei Laufzeit und zu längeren Objekten führen. Beispiel: PERFORM A THRU C.
	A. PERFORM B THRU C. ②
	PERFORM B THRU C. (2) B. C.
	EXIT. ← Dieser EXIT ist für ① und ② gemeinsam.
NOCOPY	Im Quellprogramm vorhandene COPY-Bibliothekselemente werden nicht in der Quellprogrammliste abgedruckt. Die Anwendung empfiehlt sich bei häufig vorkommenden COPY-Elementen, um Papier zu sparen.
NODDLIST	Unterdrückt die Protokollierung der SUB-SCHEMA SECTION des Quellprogramms in der Quellprogrammliste. Fehlt dieser Operand, wird die Section aufgelistet und jede Zeile mit einem D gekennzeichnet.
PARAM8	Nach einer MOVE-Anweisung wird auf numerischen Feldern aus Leerzeicher die gültige Ziffer Null erzeugt.
QUOTE1	Im Quellprogramm auftretende >'< (Apostroph) werden als >"< (Anführungszeichen) interpretiert. Fehlt dieser Operand, werden die Anführungszeichen als Literalbegrenzer verwendet. Außerdem wird die Darstellung der figurativen Konstanten QUOTE gesteuert.

COBRUN-Anweisung

COBRUN- Operand	Beschreibung		
RANGECHECK = {CONTINUE TERM NO	Dieser Operand bewirkt, daß das Ablaufzeitsystem die Einhaltung von Tabellen grenzen überprüft (sowohl für Normalindizierung als auch für Spezialindizierung). Geprüft wird, ob: — Indexwerte größer als Null sind — Indexwerte nicht größer als die Anzahl von Elementen in den entsprechen den Dimensionen sind — Indexwerte nicht größer als zugehörige Werte in DEPENDING ON-Feldern sind — Werte in DEPENDING ON-Feldern innerhalb der Grenzen liegen, die in ent sprechenden OCCURS-Klauseln definiert sind. Das Ablaufzeitsystem reagiert im Fehlerfall wie folgt: Meldung 9101 bzw. 9102 RANGECHECK = CONTINUE, Programmfortsetzung = TERM , Programmabbruch		
SEMCHK	legt fest, daß das Quellprogramm nur syntaktisch und semantisch überprüft und kein Bindemodul erzeugt wird.		
SEQERR	Werden Quellprogrammsätze in nicht aufsteigender Reihenfolge gefunden, so wird das entsprechende Satzpaar in der Fehlerliste durch eine Fehlermeldung der Fehlerklasse Ø (SEVERITY CODEØ) gekennzeichnet. Fehlt dieser Parameter, werden die Sätze mit nicht aufsteigender Satznummer nur im Protokoll des Quellprogramms (SOURCE LISTING) durch den Buchstaben >S< neben der Satznummer gekennzeichnet.		
SRCELEM = elementname	Unter elementname ist das zu übersetzende COBOL-Quellcodeprogramm in einer LMS-Bibliothek abgespeichert. Diese Bibliothek muß mit FILE-Kommando über den LINK-Namen SRCLIB zugewiesen sein.		
SSEQ#GEN	Die Meldungen 90xx und 91xx werden ergänzt mit der von COB1 vergebene Quellprogramm-Zeilennummer der Anweisung, bei deren Ausführung die Medung ausgegeben wurde.		
$SYMTEST = \left\{ \frac{ALL}{MAP} \right\}$	legt die Art der Informationen fest, die der Übersetzer für die Dialogtesthilfe AID bereitstellt. Diese Informationen werden dem Bindemodul übergeben. Sie lassen sich in zwei Teile gliedern, — eine "List for Symbol Debugging" (LSD), in der die innerhalb des Moduls definierten symbolischen Namen verzeichnet sind und — ein "External Symbol Dictionary" (ESD), das die Externbezüge des Moduls registriert. (Zum Format dieser Informationen siehe [23].)		
	ALL: Dieser Wert muß gesetzt werden, wenn das Programm mit der Dialogtesthilfe AID symbolisch überwacht werden soll. Der Übersetzer erzeugt dann sowohl LSD- als auch ESD-Informationen, so daß beim Testen mit AID symbolische Namen aus dem Quellprogramm (wie in [25] beschrieben) verwendet werden können. Hinweise: 1. Durch COBRUN SYMTEST = ALL wird ein evtl. bestehendes PARAM SYMDIC = YES außer Kraft gesetzt, d.h. ISD-Informationen werden nicht erzeugt. 2. Bei segmentierten Programmen ist die Erzeugung von LSD-Informationen (und damit symbolisches Testen mit AID) nur dann möglich, wenn der Bindemodul mit COBRUN MODULE=bibliotheksname in eine PLAM-Bibliothek ausgegeben wird.		
	MAP: Der Übersetzer erzeugt lediglich ESD-Testhilfeinformationen vom Typ Übersetzungseinheit. Dabei wird dem Objektmodul (bei segmentierten Programmen: allen Moduln) ein symbolischer Name zugeordnet, der aus den ersten 8 Zeichen des Namens im PROGRAM-ID-Paragraphen besteht. Beim Testen mit AID kann dieser Name zur Qualifikation des Quellprogrammes verwendet werden. Eine darüber hinausgehende Programmüberwachung auf symbolischer Ebene mit AID ist nicht möglich.		

COBRUN- Operand	Beschreibung	
	NO: Dieser Wert ist nur zu setzen, wenn das Binder-/Ladersystem Objekt- moduln mit ESD-Einträgen vom Typ Übersetzungseinheit nicht verar- beiten kann. Der Übersetzer gibt dann weder LSD- noch ESD-Testhilfe- informationen an den Bindemodul weiter. Symbolisches Testen mit AID ist nicht möglich. Standardwert ist SYMTEST = MAP.	
SYNCHK	Das COBOL-Quellprogramm wird nicht übersetzt, sondern nur auf syntaktisch Fehler überprüft. Das Protokoll des Quellprogramms und die Fehlerliste kan man ausgeben lassen.	
TCBENTRY = name	Name der Verbindungstabelle zu UTM (vgl. [10], [14]), die COB1 erzeugt. Diese Tabelle enthält Zeiger zu internen, vom Übersetzer erzeugten Arbeitsbereichen, die bei Wiederdurchlauf eines UTM-Teilprogramms von UTM erneut initialisiert werden müssen. "name" kennzeichnet den Anfang dieser Zeiger-Tabellen.	
TRUNCATE =	legt fest, wie sich die in der PICTURE-Klausel angegebene Dezimalstellenanzahl bei Datenfeldern auswirkt, für die USAGE IS COMPUTATIONAL vereinbart wurde: YES: Bei der Übertragung eines numerischen Literals in ein binäres Datenfeld wird nur die Anzahl Dezimalstellen berücksichtigt, die in der PICTURE-Klausel angegeben wurde. Überschüssige Dezimalziffern werden ggf. abgeschnitten. Beispiel: 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL. MOVE 1234 TO EMPF. Inhalt von EMPF: 234 ALL: Über die bei TRUNCATE = YES angegebenen Fälle hinaus wird auch bei allen MOVE-Anweisungen in binäre Felder nur die Anzahl Dezimalstellen berücksichtigt, die in der PICTURE-Klausel vereinbart wurde. Überschüssige Dezimalziffern werden ggf. abgeschnitten. NO: Bei der Übertragung eines numerischen Literals in ein binäres Datenfeld wird die Anzahl Binärstellen berücksichtigt, die für das Empfangsfeld über die PICTURE-Klausel reserviert wurde. Es werden nur dann Binärstellen des Literals abgeschnitten, wenn ihre Anzahl die tatsächliche Länge des Empfangsfeldes übersteigt. Beispiele: 1. 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL. MOVE 1234 TO EMPF. Inhalt von EMPF: 1234 2. 77 EMPF PIC S999 USAGE IS COMPUTATIONAL VALUE IS 65536. Inhalt von EMPF: 0	
WRLST	Die erzeugten Listen werden in die Systemdatei SYSLST ausgegeben (andernfalls direkt in einen eigenen SPOOL-Prozeß).	

Leerseite durch den Nachtrag vom September 1985

3 Sicherstellung von Bindemoduln

Der COB1-Übersetzer erzeugt aus dem Quellprogramm ein Objektprogramm, das zwar bereits in Maschinensprache umgesetzt ist, zum Ablauf aber erst noch gebunden werden muß (siehe Kapitel 4). Die erzeugten Bindemoduln legt der Übersetzer entweder in der temporären EAM-Bindemoduldatei "* des laufenden Prozesses oder (bei Angabe von COBRUN MODULE = bibliotheksname) in eine Programmbibliothek ab.

Neben dem Bibliotheksprogramm LMS und den Dienstprogrammen LMR (siehe unten) und TSOSLNK (siehe Kapitel 4) beziehen sich einige Kommandos des BS2000 [2] auf die X-Datei (ERASE X, EXEC X, LOAD X, PRINT X, PUNCH X).

Wenn in einem Prozeß ein Bindemodul, der sich in der EAM-Bindemoduldatei "* befindet, nicht gebunden, aber über Prozeßende hinaus verfügbar bleiben, d. h. nicht bei LOGOFF mit der Datei "* gelöscht werden soll, so bieten sich dem Benutzer drei Möglichkeiten zur Sicherstellung des Bindemoduls:

- Ausgabe auf Floppy Disk mit Hilfe des PUNCH-Kommandos,
- Ausgabe in eine katalogisierte Bindemodulbibliothek (PAM-Datei) mit Hilfe des Dienstprogramms LMR [3] oder des Bibliotheksprogramms LMS [21],
- Ausgabe in eine Programmbibliothek (Typ R) mit Hilfe des Bibliotheksprogramms LMS.

Beispiel 25: Verwendung der Routine LMR

a) In einem Dialogprozeß sind mehrere Übersetzungen gelaufen, bei denen der COB1-Übersetzer die Ergebnisse (unter anderem den Bindemodul EINXEINS) in der temporären Bindemoduldatei ** speicherte.



- ① LMR, die Routine zur Verwaltung von Bindemodulbibliotheken, wird geladen und gestartet. Die steuernden Anweisungen erwartet sie aus der Systemdatei SYSDTA, das ist hier die Datenstation.
- 2 Als Name der Bibliothek, die bearbeitet werden soll, wird MOD vereinbart.
- 3 Aus der Bindemoduldatei * des Prozesses wird der zuerst erzeugte Modul EINXEINS in die aktuelle Bibliothek MOD übernommen.
- ① Die Eingabe der LMR-Anweisungen wird beendet, ihre Ausführung beginnt. Anschließend meldet das System mit U600 das Ende des LMR-Laufes.

An die Stelle der temporären Datei ★ kann der Name einer beliebigen anderen Objektmodulbibliothek treten.

Bindemoduln

Verwendung des Bibliotheksprogramms LMS

Auch Bindemoduln können mit LMS abgespeichert werden und zwar in einer Bindemodulbibliothek oder einer Programmbibliothek. LMS bezieht Moduln aus

- der temporären EAM-Datei *
- einer anderen Modulbibliothek

Beispiel 26: Aufnahme eines Bindemoduls aus der →-Datei in eine vorhandene LMS-Bindemodulbibliothek.



- ① Die Bibliothek LMS.OML wird mit dem Linknamen LIB012 verknüpft.
- 2 Aufruf von LMS
- 3 LMS-Meldungen sollen nur nach SYSOUT, nicht aber nach SYSLST gehen.
- 4 Die Bibliothek wird als Ausgabebibliothek erklärt. NEWLIB ist nötig, falls sie neu eingerichtet wird. Durch OML wird festgelegt, daß es sich um eine Bindemodulbibliothek handeln soll.
- ⑤ Der zuletzt eingetragene Modul der X-Datei wird als Element ELEMOD aufgenommen.
- 6 Ende von LMS

4 Erzeugung ablauffähiger Programme

4.1 Einführung

Nach dem Übersetzen des Quellprogramms durch den COB1-Übersetzer steht das Objektprogramm dem Benutzer in der EAM-Bindemoduldatei "*\tilde{"} zur Verfügung, und zwar bis zum Prozeßende (LOGOFF-Bearbeitung), falls er die *\tilde{-}-Datei nicht vorher mit dem ERASE-Kommando löscht.

Der Benutzer kann zwei Ziele verfolgen:

- Bindemoduln sicherstellen, dieser Fall wird in Kapitel 3 behandelt,
- Bindemoduln binden, d. h. ablauffähig machen.
 Damit befaßt sich dieses Kapitel.

Der Bindevorgang hat die Aufgabe, aus Bindemoduln ablauffähige Programme zu erzeugen: Ein COBOL-Bindemodul kann in allen Fällen erst dann programmgemäß arbeiten, wenn er während des Ablaufs durch weitere Objektmoduln ergänzt wird. Der COB1-Übersetzer markiert dazu den Bindemodul an den Stellen durch externe Adreßkonstanten, an denen beim Programmablauf weitere Objektmoduln benötigt werden. Solche externen Adreßbeziehungen können aus mehreren Gründen aufgebaut werden:

- Der Benutzer arbeitet mit Unterprogrammen. Er legt durch eine ENTRY-Anweisung [1] oder dadurch, daß er ein COBOL-Programm als Unterprogramm verwendet, Einsprungpunkte fest, die in einem anderen Programm als externe Adressen auftreten. Handelt es sich bei dem aufrufenden Programm um ein COBOL-Programm, so wird der externe Adreßverweis durch eine CALL-Anweisung [1] veranlaßt (siehe Bild 4-1).
- Segmentiert der Benutzer ein Quellprogramm [1], so erzeugt der COB1-Übersetzer ein Wurzelsegment und ein oder mehrere Überlagerungssegmente. Das Wurzelsegment erhält entsprechende Adreßkonstanten, damit die Überlagerungssegmente beim Binden berücksichtigt und mit eingebunden werden (siehe auch Abschnitt 6.2).
- Entspricht einer COBOL-Anweisung in einem Quellprogramm kein Maschinenbefehl bzw. keine einfache Folge von Maschinenbefehlen, oder entstehen bei COBOL-Anweisungen Schnittstellen zum Betriebssystem, so erzeugt der COB1-Übersetzer die erforderlichen Maschinenbefehle nicht selbst. Er setzt an diese Stellen im Bindemodul nur externe Adreßkonstanten, die den Binder veranlassen, in der Modulbibliothek bzw. den Modulbibliotheken nach sogenannten COB1-Ablaufzeitmoduln zu suchen, die die gewünschte Funktion übernehmen. Ein solches COBOL-Quellprogramm (z. B. mit Datenbank-Sprachelementen oder mit Ein-Ausgabeoperationen) erfordert also zum Ablauf nicht nur den COB1-Übersetzer, sondern auch eine Modulbibliothek, in der COB1-Ablaufzeitmoduln stehen. Deren Gesamtheit bezeichnet man auch als COB1-Ablaufzeitsystem.

Die Hauptfunktion eines Binders besteht also darin, externen Adreßverweisen im Objektprogramm nachzugehen, die benötigten zusätzlichen Objektmoduln aufzusuchen, hinzuzufügen und damit das Ganze zu einer ablauffähigen Einheit zu machen.





Bild 4-1:
Beispiel für die Aufgaben eines Binders

Ein Bindemodul kann vorliegen

- in temporärer Form in der EAM-Bindemoduldatei *X
- gespeichert in einer katalogisierten Bindemodulbibliothek (erstellt durch das Dienstprogramm LMR [3] oder das Bibliotheksprogramm LMS [21])
- gespeichert in einer LMS-Programmbibliothek (erstellt durch das Bibliotheksprogramm LMS oder durch COBRUN MODULE = bibliotheksname)

Entsprechend hat der Benutzer auch beim ablauffähigen Programm die Wahl, es temporär zu machen (besonders zweckmäßig in der Testphase) oder als permanentes, ladefähiges Programm in einer Lademoduldatei zu speichern. Zwei verschiedene Binde-Routinen führen diese Aufgaben durch:

- Der dynamische Bindelader DLL erzeugt ein temporär ablauffähiges Programm und lädt es gleichzeitig in den Speicher (siehe Abschnitt 4.2),
- Der statische Binder TSOSLNK legt den erzeugten Lademodul in einer katalogisierten Datei ab, als Sonderfunktion (Anweisung MODULE) auch in der X-Datei (siehe Abschnitt 4.3).



Temporär und permanent ablauffähige Programme

4.2 Dynamisches Binden (DLL)

Der dynamische Bindelader DLL (**D**ynamic Link Loader) [3] erzeugt aus einem oder mehreren Objektmoduln ein ablauffähiges Programm, das nur im Speicher existiert und am Ende des Programmablaufs automatisch gelöscht wird. Wie sein Name sagt, ist der DLL für Binden **und** Laden des Programms zuständig. Er wird implizit durch BS2000-Kommandos aufgerufen, nämlich das EXECUTE- oder das LOAD-Kommando.

Das EXECUTE-Kommando [2] ruft mit folgendem Format den DLL auf und startet das von ihm erzeugte ablauffähige Programm:

Operation	Operanden
{EXECUTE EXEC	$ \left\{ \begin{array}{l} \bullet \\ \text{(modul[,bibliothek])} \end{array} \right\} \left[\begin{array}{l} \bullet \\ \bullet \\ \text{SYMTEST} = \left\{ \text{ALL} \mid \underline{\text{NO}} \right\} \end{array} \right] \left[\begin{array}{l} \bullet \\ \bullet \\ \text{MONJV} = \text{jvname} \end{array} \right] $

Dynamisches Binden (DLL)

Das LOAD-Kommando [24] weist den dynamischen Bindelader DLL an, ein ablauffähiges Programm zu erzeugen und in den Speicher zu laden, ohne es zu starten. Dadurch kann der Anwender vor dem Programmablauf weitere Kommandos eingeben — etwa zur Programmüberwachung mit einer Dialogtesthilfe. Das Programm kann daraufhin gestartet werden durch

- ein %RESUME-Kommando, falls mit der Dialogtesthilfe AID getestet werden soll bzw.
- ein RESUME-Kommando in allen anderen Fällen.

Operation	Operanden
LOAD	$ \left\{ \begin{array}{l} \bullet \\ (modul[,bibliothek]) \end{array} \right\} \left[, \left\{ \begin{array}{l} IDA = \{YES \mid \underline{NO}\} \\ SYMTEST = \{ALL \mid \underline{NO}\} \end{array} \right] \right] $
	bezeichnet die temporäre Bindemoduldatei des Prozesses, in die der COB1-Übersetzer das Objektprogramm ausgibt.
modul	bezeichnet den Namen des Moduls, der zuerst geladen werden soll. modul besteht aus den ersten 8 Zeichen des Namens aus dem PROGRAM-ID-Paragraphen des zugehörigen Quellprogrammes.
bibliothek	gibt den Namen der Bindemodul- oder PLAM-Bibliothek an, in der sich das Element mit dem Namen modul befindet. Bei PLAM-Bibliotheken muß das Element vom Typ R sein. Sind mehrere Elemente gleichen Namens in der Bibliothek gespeichert, so wird das Element mit der alphabetisch höchsten Versionsbezeichnung genommen. Fehlt diese Angabe, so durchsucht der DLL die evtl. vorhandene, mit dem Operanden TASKLIB = des SYSFILE-Kommandos vereinbarte Bindemodulbibliothek des laufenden Prozesses, anschließend die System-Modulbibliothek TASKLIB.
IDA=YES	bewirkt, daß der dynamische Bindelader das Internadreßbuch (ISD) des Programms mit einbindet, sofern dieses Adreßbuch durch die Angabe SYMDIC = YES im PARAMETER-Kommando bei der Übersetzung erzeugt worden ist. Der Benutzer kann dann beim Testen des Programms mit IDA-Kommandos (siehe [7]) die symbolischen Adressen des Quellprogramms verwenden.
SYMTEST = ALL	ermöglicht es dem Benutzer, ohne weitere Vorkehrungen beim Testen mit AID symbolische Namen aus dem Quellprogramm zu verwenden. Voraussetzung dafür ist, daß es mit COBRUN SYMTEST = ALL übersetzt wurde.
SYMTEST = <u>NO</u>	 ist Standardwert. Beim Testen des Programmes mit AID können nur dann symbolische Namen angegeben werden, wenn die zugehörigen Bindemoduln bei der Übersetzung durch COBRUN SYMTEST = ALL mit LSD-Informationen versorgt wurden und in einer PLAM-Bibliothek für das Nachladen der LSD-Informationen durch AID zur Verfügung stehen (siehe [25]).
MONJV = jvname	erklärt die Jobvariable mit dem Namen jvname zur programmüber-

Aus dem Format des EXECUTE- bzw. LOAD-Kommandos ergeben sich für den DLL zwei Eingabequellen:

wachenden Jobvariable (siehe [2], [22]).

- die EAM-Bindemoduldatei "* des Prozesses. In den Kommandos k\u00f6nnen in diesem Fall einzelne Objektmoduln aus der *-Datei nicht ausgew\u00e4hlt werden.
- katalogisierte Bindemoduldatei, die mit Hilfe des Dienstprogramms LMR aufgebaut wurden.

Enthält der zu bindende Modul **externe Adreßverweise**, so hat der dynamische Bindelader DLL diese zu befriedigen. Er geht dabei folgendermaßen vor:

- 1. Der DLL versucht, die Adressen in der *-Datei bzw. in der katalogisierten Bindemoduldatei zu finden, die der Benutzer im EXECUTE- bzw. LOAD-Kommando angegeben hat.
- Gelingt dies nicht, so sucht der DLL, ob der Benutzer mit dem SYSFILE-Kommando eine TASKLIB definiert hat:


Operation	Operand
SYSFILE	$TASKLIB = \begin{cases} dateiname \\ (NO) \end{cases}$

Mit "dateiname" wird der Name einer katalogisierten Bindemoduldatei vereinbart, mit (NO) diese Zuordnung rückgängig gemacht.

Existiert eine solche TASKLIB für den Prozeß, so versucht der DLL die bis dahin unbefriedigten Adreßverknüpfungen mit Hilfe der in ihr enthaltenen Bindemoduln herzustellen.

 Zuletzt sucht der DLL die Adreßverweise mit der System-Bindemodulbibliothek TSOS.TASKLIB zu befriedigen.

Beispiel 27: dynamisches Binden (DLL)



- ① Der erste Bindemodul aus der temporären Bindemoduldatei * des Prozesses soll gebunden werden und ablaufen.
- ② Der DLL meldet, daß externe Adreßverweise (EXTRN) zu COB1-Ablaufmoduln (ITC...) nicht befriedigt werden können, d.h. sie sind in der Objektmodulbibliothek namens TASKLIB nicht vorhanden.
- ③ In diesem Rechenzentrum sind die Moduln des COB1-Ablaufzeitsystems in der Datei \$RZ4.COB1.130.MODLIB gespeichert. Sobald diese zur TASKLIB erklärt worden ist, läuft das Kommando EXEC ★ erfolgreich.
- ④ Der Bindemodul EINXEINS aus der temporären Bindemoduldatei ★ des Prozesses soll ablaufen.

Beispiel 27 a: Dynamisches Binden und Starten eines in einer Bibliothek abgelegten Bindemoduls

	_
/SYSFILE TASKLIB=\$COB1MODLIB	(1)
/31311LL TAGKLIB-\$00BTHOBLIB	~
/EXEC (ELEMOD, LMS. OML)	(2)
/ EXEC (EEEHOB, ENG. ONE)	_

- ① Zuweisung der TASKLIB auf die COB1-Modulbibliothek
- ② Der unter dem Elementnamen ELEMOD abgelegte Bindemodul soll ablaufen.

4.3 Statisches Binden (TSOSLNK)

Der statische Binder TSOSLNK (TSOS Linkage Editor) [3] erzeugt aus einem oder mehreren Objektmoduln ein ablauffähiges Programm, den sogenannten Lademodul, und speichert ihn in einer Datei ab. Der Inhalt dieser Datei ist dann jederzeit lade- und ausführbar.

Der Binder TSOSLNK gehört zu den Dienstprogrammen und wird mit dem EXECUTE-Kommando geladen und gestartet:

/EXEC \$TSOSLNK

Danach erwartet der Binder Anweisungen aus der Systemdatei SYSDTA, die seinen Lauf steuern müssen.

Im folgenden werden die wichtigsten Anweisungen genannt, weitere Binder-Anweisungen sind in Druckschrift [3] bzw. [24] beschrieben.

a) Für implizites Binden, bei dem der Benutzer die Struktur des Lademoduls, das heißt seine Segmentierung, dem System überläßt ("Normalfall" im BS2000), sind folgende Anweisungen wichtig:

Anweisung Beschreibung		
{PROGRAM PROG	legt fest, wie das Ergebnis des Binderlaufes aussehen soll. Die dazu nötigen Operanden werden in [24] näher erläutert. Anmerkungen: — CONTROL = N bewirkt, daß der Binder keinen Steuermodul zum Nachlader von Programmteilen einbindet. Seine Angabe ist gleichbedeutend mit der Binderanweisung NOCTL. — SYMTEST = ALL oder SYMTEST = MAP ermöglichen es dem Benutzer, beim Testen mit der Dialogtesthilfe AID die symbolischen Namen aus dem Quellprogramm zu verwenden: Voraussetzung dafür ist, daß COB1 beim Übersetzen des Quellprogrammes durch COBRUN SYMTEST = ALL veranlaßt wurde, SD-Informationen zu erzeugen. SYMTEST = ALL weist den Binder an, diese Informationen an den Lademodul weiterzugeben, während SYMTEST = MAP bewirkt, daß im Testfall SD-Informationen aus dem Bindemodul nachgeladen werden können (siehe dazu [25]).	
INCLUDE	legt einzelne Objektmoduln bzw. Objektmodulbibliotheken fest, aus denen der Binder den Lademodul aufbauen soll.	
RESOLVE und EXCLUDE	steuern, wo der Binder automatisch Objektmoduln suchen soll, wenn er externe Adreßverweise findet, die nicht durch INCLUDE-Anweisungen befriedigt werden (=Autolink-Funktion des Binders). RESOLVE gibt Objektmodulbibliotheken für das Autolink-Verfahren an, EXCLUDE schließt Bibliotheken davon aus. Anmerkung: Eine EXCLUDE-Anweisung für die TASKLIB, die Bindemodulbibliothek des Systems, ist identisch mit der Binderanweisung NCAL.	
END	markiert das Ende der Eingabe von Binderanweisungen.	

b) Beim **expliziten Binden** legt der Benutzer mit den folgenden Anweisungen, die er zusätzlich zu den unter a) genannten geben kann, weitere Eigenschaften des Lademoduls fest:

Anweisung	Beschreibung	
OVERLAY	beschreibt den Aufbau eines segmentierten Programms.	
TRAITS	vereinbart für einen Programmteil, daß er a) beim Laden auf Seitengrenze ausgerichtet werden soll, b) während des Programmlaufs nur gelesen werden darf ("read only").	

Explizites Binden ist im BS2000 nur in seltenen Fällen notwendig, da durch den Seitenwechsel-Mechanismus das Betriebssystem automatisch "nachlädt", d.h. es befinden sich nur die gerade benutzten 4K-Seiten des Programms im Hauptspeicher. Sobald weitere Seiten des Programms benötigt werden, lädt das System sie aus dem Seitenwechselbereich der Magnetplattenspeicher in den Hauptspeicher. Der Benutzer merkt im allgemeinen nichts von diesem Vorgang.

Findet der Binder in einem Objektmodul externe Adreßverweise, die nicht durch die Moduln befriedigt werden können, die der Benutzer in INCLUDE-Anweisungen genannt hat, so geht der Binder nach folgendem Autolink-Mechanismus vor:

- Als erstes prüft der Binder, ob der Benutzer in einer RESOLVE-Anweisung dem externen Adreßverzeichnis explizit eine Bindemoduldatei zugeordnet hat, in der ein passender Modul zu finden ist.
- Bleibt dabei die Suche nach einer Einsprungadresse erfolglos, geht der Binder sämtliche Bindemoduldateien durch, die der Benutzer in RESOLVE-Anweisungen genannt hat. Dies kann der Benutzer mit entsprechenden EXCLUDE-Anweisungen unterdrücken.
- Ist es dem Binder immer noch nicht gelungen, den externen Adreßverweis zu befriedigen, durchsucht er die Bindemoduldatei TASKLIB, falls der Benutzer es nicht mit einer entsprechenden EXCLUDE-Anweisung bzw. mit einer NCAL-Anweisung verhindert. Die Datei TASKLIB wird zuerst unter der Benutzerkennung des Prozesses gesucht. Ist dort keine Datei dieses Namens vorhanden, wird die Bindemoduldatei des Systems, die Datei \$TSOS.TASKLIB, genommen.

Alle gefundenen Bindemoduln bindet der TSOSLNK zum Lademodul. Bleibt seine Suche erfolglos, gibt er Fehlermeldungen aus.

Es ist nicht erlaubt, COBOL-Programme als Klasse 1-Programme zu binden.

Statisches Binden (TSOSLNK)

Beispiel 28: statisches Binden (TSOSLNK)

SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)	0
EXEC STSOSLNK	2
% P500 LOADING	
VERS. 0012 OF BS2000 LINK EDITOR READY	
PROG XYZ	3
INCLUDE EINXEINS,*	4
RESOLVE , \$RZ4.COB1.130.MODLIB	(5)
END	
PROGRAM BOUND	6
PROGRAM FILE WRITTEN: XYZ	
NUMBER PAM PAGES USED: 5	
EXEC XYZ	0

- ① Der Binder TSOSLNK soll seine Anweisungen von der Eingabequelle lesen, von der auch die Kommandos kommen. SYSDTA wird deshalb mit SYSCMD zusammengeschaltet.
- 2 Das Dienstprogramm TSOSLNK wird geladen und gestartet.
- ③ XYZ vereinbart den Namen des gebundenen Programms, gleichzeitig aber auch den Namen der Ausgabedatei, in die das gebundene Programm geschrieben werden soll.
- ④ Der Bindemodul EINXEINS aus der Datei ★ soll gebunden werden.
- ⑤ In der Bibliothek \$RZ4.COB1.130.MODLIB sucht der Binder Einsprungadressen.
- ⑤ Die Binder-Anweisungen werden beendet. Der Binder meldet die Erstellung der Ausgabedatei.
- ① Das Programm XYZ wird gestartet.

Beispiel 28a: Statisches Binden eines in einer Bibliothek abgelegten Bindemoduls und Starten des Programms

/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)	0
/ EXEC \$TSOSLNK	2
*PROG COBPROG, FILENAM=L. PROG	3
*INCLUDE ELEMOD, LMS. OML	4
*RESOLVE , \$COB1MODLIB	5
* END	
/ EXEC L. PROG	6

- ① Anweisungen für TSOSLNK sollen von der gleichen Eingabequelle kommen wie Kommandos.
- 2 Aufruf des Binders.
- 3 Das Programm wird COBPROG genannt und soll auf der Datei L.PROG stehen.
- ① Der Modul ELEMOD aus der Bibliothek LMS.OML wird gebunden.
- ⑤ In der COB1-Modulbibliothek COB1MODLIB sucht der Binder Einsprungadressen.
- 6 Starten des Programms.

5 Handhabung ablauffähiger Programme

5.1 Zuweisung von Betriebsmitteln

5.1.1 Übersicht

Eine der wesentlichen Aufgaben von COBOL-Programmen in der kommerziellen Datenverarbeitung ist die Ein-Ausgabe von Daten bzw. der Zugriff zu Dateien. Dazu ist eine entsprechende Programmierung erforderlich (siehe Kapitel 6). Der Benutzer muß vor dem Aufruf des ablauffähigen Programms die benötigten Betriebsmittel zuweisen. Abschnitt 5.1 behandelt die wichtigsten Typen der Betriebsmittelzuweisung:

Das Programm soll

- Daten aus den Systemdateien SYSDTA oder SYSIPT einlesen oder in die Systemdateien SYSLST, SYSLSTnn, SYSOUT oder SYSOPT ausgeben (siehe Abschnitt 5.1.2);
- Daten aus Dateien lesen oder in Dateien schreiben (siehe Abschnitt 5.1.3).

5.1.2 Bearbeitung von Systemdateien

Systemdateien sind normierte Dateien oder Geräte. Sie verwendet der Benutzer, um kleine Datenmengen ein- oder auszugeben. Im Quellprogramm verwendet er dazu (ohne Dateierklärung und ohne OPEN oder CLOSE) die COBOL-Anweisungen ACCEPT, DISPLAY, STOP-Literal oder die Testhilfe-Anweisungen EXHIBIT und TRACE:

- ACCEPT kann auf SYSDTA, SYSIPT oder den Bedienungsplatz zugreifen.
- DISPLAY kann auf SYSLST, SYSLSTnn, SYSOPT, SYSOUT oder am Bedienungsplatz ausgeben.
- Das Literal der STOP-Literal-Anweisung wird am Bedienungsplatz ausgegeben.
- Die Testhilfe-Anweisungen EXHIBIT und TRACE veranlassen bzw. steuern Ausgaben nach SYSLST.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen, welche Systemdateien bei der Eingabe bzw. bei der Ausgabe möglich sind.

Tabelle: Systemdateien und COBOL-Anweisungen für die Eingabe

Systemdatei	COBOL-Anweisung		Bedeutung
SYSDTA	ACCEPTFROM	SYSRDR¹) SYSIN TERMINAL merkname²)	Eingabe von Daten vom Datensicht- gerät, aus der SYSDTA bzw. SYSIPT zugewiesenen Datei oder vom Loch- kartenleser
SYSIPT	ACCEPTFROM	SYSIPT merkname²)	
Bedienungsplatz	ACCEPTFROM	CONSOLE ³)	Eingabe am Bedienungsplatz

Systemdateien

Tabelle: Systemdateien und COBOL-Anweisungen für die Ausgabe

Systemdatei	COBOL-Anweisung	Bedeutung	
SYSLST	EXHIBIT TRACE⁴) DISPLAYUPON {SYSLST merkname²)}	Ausgabe auf Drucker oder in SAM-Datei	
SYSLSTnn ⁵)	DISPLAY UPON merkname²)	Ausgabe auf Drucker oder in SAM- Datei	
SYSOUT	DISPLAYUPON SYSOUT TERMINAL merkname²)	Ausgabe auf — Datensichtgerät (im Dialogbetrieb) — Drucker (im Stapelbetrieb)	
SYSOPT	DISPLAY UPON SYSPUNCH SYSPCH merkname ²)	Ausgabe von Daten im Lochkartenfor- mat; Ausgabe in SAM-Datei, auf Floppy Disk oder auf Lochkartenstanzer	
Bedienungsplatz	STOP literal DISPLAY UPON CONSOLE ³)	Ausgabe am Bedienungsplatz	

SYSRDR wird aus Kompatibilitätsgründen zum BS1000 unterstützt.

Beispiele zur Programmierung: Beispiel 1 und Beispiel 38 b in Abschnitt 6.4.

Zuordnung der Systemdateien zu Geräten

Standardmäßig sind im BS2000 die Systemdateien SYSDTA, im Stapelbetrieb SYSIPT, SYSLST und SYSOUT bei Prozeßbeginn einem bestimmten Eingabe- bzw. Ausgabe-Gerät zugeordnet. Man bezeichnet dies als Primärzuweisung (siehe Tabelle).

Diese Systemdateien können mit dem SYSFILE-Kommando vom Benutzer umgewiesen bzw. neu zugewiesen werden (ausführliche Beschreibung im Manual "Kommandosprache", [2]). Das dritte Format in der nachstehenden Tabelle legt fest, daß nach Prozeßende SYSOPT auf eine Floppy Disk geschrieben wird. Format:

dateiname	Name einer katalogisierten Datei, der SYSDTA, SYSIPT, SYSLST, SYSLSTnn $(01 \le nn \le 99)$ oder SYSOPT zugewiesen werden soll.
EXTEND	Eine bereits vorhandene Datei soll erweitert werden.
*DUMMY	Ausgabe in eine Pseudodatei, d. h. keine Ausgabe auf externe Speicher.
(SYSCMD)	schaltet die links vom Gleichheitszeichen stehende Systemdatei mit der Systemdatei SYSCMD zusammen; das ist die Datei, von der Kommandos gelesen werden (vgl. "Kommandosprache", [2]).
(PRIMARY)	legt die betreffende Systemdatei auf ihre Primärzuweisung zurück.

Wie im SPECIAL-NAMES-Paragraphen festgelegt.

CONSOLE sollte möglichst nicht verwendet werden, da im "Closed Shop"-Betrieb des BS2000 der Operateur meist nicht über Dateneingabe und Datenausgabe Bescheid weiß

Betrifft die durch READY TRACE eingeschalteten und durch RESET TRACE ausgeschalteten Testüberwachungsausgaben.

⁴⁾ Betrifft die durch READY TRACE eingeschalteten und durch RESET TRACE ausgeschalteten Testuberwachungsausgebein.
5) nn muß eine Zahl zwischen 01 und 99 sein. SYLST01,...,SYSLST99 sind logische Ausgabedateien des Betriebssystems ab Version 8.0.

(mn) ordnet SYSDTA einen Kartenleser bzw. ein Disketten-Gerät (ab BS2000 V7.1)

mit einem 2 Bytes langen mnemotechnischen Namen zu.

(CARD) weist den Kartenleser zu.

*SYSLSTpp logische Ausgabedatei des Betriebssystems ab Version 8.0, der SYSLSTnn zu-

geordnet werden soll. Folgende Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:

1. nn und pp müssen zweistellige Zahlen zwischen 01 und 99 sein.

2. nn + pp

Eine ausführliche Beschreibung dieses Formats findet sich in [2].

Anmerkung: SYSIPT hat im Dialogbetrieb keine Primärzuweisung.

Tabelle: Systemdateien, Primärzuweisungen, Umweisungen

System- datei	Primärzuweisung		Umweisung auf	mit dem Kommando	
datei	im Dialogbetrieb im Stapelbetrieb				
SYSDTA	Datenstation	SPOOLIN-Datei oder ENTER-Datei	katalogisierte Plattendatei (SAM oder ISAM)	/SYSFILE SYSDTA = dateiname = bibl (elem)	
			Kartenleser	= (CARD) oder = (mn)	
			Floppy Disk	=(mn)	
SYSIPT		SPOOLIN-Datei oder ENTER-Datei	katalogisierte Plattendatei (SAM oder ISAM)	/SYSFILE SYSIPT = dateiname	
			Kartenleser	= (CARD) oder = (mn)	
SYSOUT	Datenstation	temporäre SPOOLOUT- Datei (EAM-Datei), die bei Prozeßende auf dem Drucker ausgegeben und anschließend gelöscht wird	katalogisierte Datei (Band oder Platte)	/SYSFILE SYSOUT = dateiname (ab BS2000 V7.1) nur im Stapelbetrieb	
SYSLST syslsTnn Dateien), die bei Prozeße Drucker ausgegeben und		Prozeßende auf dem	katalogisierte Plattendatei (SAM)	/SYSFILE SYSLST[nn] = dateiname = (dateiname EXTEND)	
	gelöscht werden.		Pseudodatei (*DUMMY)	/SYSFILE SYSLST[nn] = *DUMMY	
die bei Prozeßende au		OUT-Datei (EAM-Datei), e auf dem Kartenstanzer Inschließend gelöscht	katalogisierte Plattendatei (SAM)	/SYSFILE SYSOPT = dateiname; = (dateiname, EXTEND)	
			Pseudodatei (*DUMMY)	/SYSFILE SYSOPT = * DUMMY	
			Floppy Disk	/SYSFILE FILE = SYSOPT, DEVICE = DISKETTE	

¹⁾ nn muß eine Zahl zwischen 01 und 99 sein. SYLST01,...,SYSLST99 sind logische Ausgabedateien des Betriebssystems ab Version 8.0.

Systemdateien

Ändern des Ausgabeformats

Überdies kann mit dem SYSFILE-Kommando zur Ausgabe über SYSLST (Dateien im Drukkerformat) bzw. über SYSOPT (Dateien im Lochkartenformat) das standardmäßige Format geändert werden (näheres siehe Manual "Kommandosprache", [2]):

Operation	Operanden
SYSFILE	$ \left[FILE = \left\{ \frac{SYSLST}{SYSOPT} \right\} \right] $
	$ \begin{bmatrix} FILE = \left\{ \frac{SYSLST}{SYSOPT} \right\} \\ PRINTER = \left\{ \frac{136}{160} \right\} \end{bmatrix} $
	[,HREC=m]
	[,FORM=code][,LOOP=vfb]
	$[,COPIES = \left\{ \begin{array}{l} anzahl1 \\ (anzahl1, anzahl2) \end{array} \right\}]$
	[,CHARS=(z1[,z2][,z4])]
	[,CONTROL= NO PHYS]
	[,IMAGE= xxxx]
	[,DIA = zz]
	[,SHIFT = spalten]

5.1.3 Bearbeitung von Dateien

Ein COBOL-Programm kann Dateien verschiedener Organisationsformen mit den Zugriffsmethoden SAM, ISAM oder PAM bearbeiten lassen.

Organisationsform im COBOL-Programm (ORGANIZATION-Klausel)	Zugriffsmethode des Datenverwaltungs- system im BS2000
sequentiell (SEQUENTIAL) Sätze werden in der Reihenfolge gelesen, in der sie in der Datei stehen; sie werden entsprechend der Reihenfolge der WRITE-Anweisungen in die Datei geschrieben.	SAM (Platte oder Band)
relativ (RELATIVE) Sätze erhalten eine relative Satznummer, mit deren Hilfe zugegriffen wird.	PAM (Platte)
indiziert (INDEXED) Jeder Satz enthält ein Schlüsselfeld, aus dem sich das Datenverwaltungs- system einen Index aufbaut und mit dessen Hilfe zugegriffen wird.	ISAM (Platte)

Als Informationen über die Datei, die verarbeitet werden soll, enthält das COBOL-Programm:

- die Dateierklärung (FD),
- Angaben in der SELECT-Klausel,
- Angaben in den APPLY-Klauseln (nur bei indizierten Dateien).

In Kapitel 6 wird ausführlich gezeigt, auf welche Dateitypen ein COBOL-Programm zugreifen kann und wie es dazu programmiert werden muß.

Im allgemeinen gibt der Benutzer vor dem Programmaufruf je ein FILE-Kommando [2] für die zu verarbeitenden Dateien, in dem er Dateinamen, evtl. auch Betriebsmittel und Dateieigenschaften festlegt.

Wird kein FILE-Kommando gegeben, nimmt das System den COBOL-Dateinamen als Namen der katalogisierten Datei.

Das Format des FILE-Kommandos mit genauer Beschreibung der Operanden ist in [2] nachzulesen.

Hinweise zu einigen Operanden:

"dateiname" ist ein vom COBOL-Programm unabhängiger, frei wählbarer Name. Er ist im Katalog eingetragen bzw. wird durch das Kommando neu in ihn aufgenommen.


"link" ist der Dateikettungsname (LINK-Name). Mit seiner Hilfe stellt das System während des Programmlaufs die Beziehung zwischen den übrigen Angaben im FILE-Kommando und den Angaben zur Datei her, die sich im Programm befinden. Dazu muß "link" mit den ersten 8 Zeichen eines COBOL-Dateinamens in der SELECT-Klausel übereinstimmen. Ausnahmen: Übersetzt man mit dem COBRUN-Operanden LINK, muß "link" mit NAME1 (maximal 8 Zeichen) im Herstellerwort der ASSIGN-Klausel übereinstimmen (siehe BS2000 COB1 Beschreibung [1]). Folgende Dateikettungsnamen (= COBOL-Dateinamen) sind für das Dienstprogramm SORT reserviert und dürfen innerhalb eines Programms mit SORT für andere Dateien nicht verwendet werden:

```
MERGExx (xx = 01, ..., 99)
SORTIN,SORTINxx (xx = 01, ..., 99)
SORTOUT
SORTWK,SORTWKx (x = 1, ..., 9), SORTWKxx (xx = 01, ..., 99)
SORTCKPT
```

Alle übrigen Operanden des FILE-Kommandos beschreiben die Betriebsmittel der Datei und die Dateieigenschaften.

Die Angaben des FILE-Kommandos speichert das Betriebssystem unter dem Dateikettungsnamen in der Dateitabelle des Prozesses (TFT, task file table). Dort verbleiben sie bis Prozeßende, bis zu einem RELEASE-Kommando oder einem neuen FILE-Kommando, das sich auf diesen Dateikettungsnamen bezieht. Sobald eine Datei eröffnet wird (OPEN im COBOL-Programm), prüft das System nach, ob der COBOL-Dateiname als Kettungsname in der Prozeßdateitabelle (TFT) vorkommt. Bei Übereinstimmung berücksichtigt das System die Vereinbarung des FILE-Kommandos: Sie überschreiben für diesen Programmlauf die Angaben im Programm, so daß zum Beispiel zu einem im Kommando festgelegten Gerät zugegriffen wird, auch wenn ursprünglich durch ASSIGN ein anderes vereinbart worden ist.

Beispiel 29: Verkettung eines FILE-Kommandos mit Dateiangaben im COBOL-Programm



- ① Bei der Bearbeitung des FILE-Kommandos wird unter anderem der Eintrag AUSGABE in der Prozeßdateitabelle aufgebaut.
- ② Bei Dateieröffnung (OPEN) überschreiben die Angaben der Prozeßdateitabelle, die zum Eintrag AUSGABE gehören, die Angaben im COBOL-Programm.

Der LINK-Mechanismus erweist sich als vorteilhaft, weil man bei jedem Programmlauf andere Dateiattribute festlegen kann, ohne das gespeicherte Programm zu ändern, d.h., ohne neu übersetzen zu müssen.

Beispiel 30: Betriebsmittelzuweisung bei Bandverarbeitung (vgl. Beispiel 29)

/FILE MEIER.ERGEBNIS,LINK=AUSGABE,DEVICE=T9N,VOLUME=000012	1
/CAT MEIER.ERGEBNIS,STATE=UPDATE,RDPASS=C'BEN'	2
/PASSWORD C'BEN'	3
/EXEC (VERARB,BIBLIO)	4

- ① Dateiname, Gerät (DEVICE) und Datenträger (VOLUME) werden mit dem Dateikettungsnamen AUSGABE verknüpft, d. h. es wird ein entsprechender Eintrag in die Dateitabelle des Prozesses (TFT) gemacht. Außerdem wird die Datei MEIER.ERGEBNIS in den Katalog aufgenommen.
- ② Unabhängig von der Bearbeitung des FILE-Kommandos wird für die Datei MEIER. ERGEBNIS ein Lese-Kennwort C'BEN' in den Katalog eingetragen, d.h. nur der Benutzer kann die Datei lesen oder in sie schreiben, der dieses Kennwort dem System bekannt gibt.
- 3 Das Kennwort C'BEN' wird dem System mitgeteilt.
- ④ Der Objektmodul VERARB aus der Bibliothek BIBLIO wird gebunden und gestartet. Er besitzt für die Ausgabe den COBOL-Dateinamen AUSGABE und verarbeitet daher die Banddatei MEIER.ERGEBNIS auf dem Datenträger 000012.

Um mehrere Dateien auf mehreren Bändern zu verarbeiten, verwendet der Benutzer die MULTIPLE FILE TAPE CONTAINS-Klausel (siehe COB1 Sprachbeschreibung, [1]). Benötigte Operanden für die entsprechenden FILE-Kommandos sind im Manual "Kommandosprache", [2] beschrieben

Beispiel 31: Zugriff auf die dritte Datei auf einer Folge von zwei Bändern

/FILE DATELA, LINK = A, VOLUME = (BAND1, BAND2), DEVICE = T9P, FSEQ = 3

Der Operand FSEQ=3 hat Vorrang gegenüber der Angabe in der MULTIPLE FILE TAPE CONTAINS-Klausel.

Beispiel 32: Zuweisung verschiedener Eingabedateien bei nur einer Dateierklärung

/PASSWORD (C'EIN',X'FADE') /FILE MEIER.1,LINK=EIN	① ②
/EXEC PROGR /FILE MEIER.2,LINK=EIN /EXEC PROGR	3
/RELEASE EIN /EXEC PROGR	(4) (5)

- 1) Die Kennwörter C'EIN' und X'FADE' werden dem System mitgeteilt, um den Zugriff zu geschützten Daten zu ermöglichen.
- ② Dem Dateikettungsnamen (= COBOL-Dateinamen) EIN wird die katalogisierte Datei MEIER.1 zugeordnet. Der Lademodul PROGR liest diese Datei, denn er enthält SELECT EIN ASSIGN DA-590-S-SYS010.
- ③ Dem Kettungsnamen EIN wird eine neue Datei zugeteilt. Sie wird anschließend von PROGR bearbeitet.
- 4 Die Verkettung von EIN und MEIER.2 wird aufgehoben.
- ⑤ In der Prozeßdateitabelle (TFT) gibt es keinen Eintrag für den Kettungsnamen EIN mehr. Das Programm PROGR versucht daher, aus einer Datei namens EIN (= COBOL-Dateiname) zu lesen.

5.2 Programmaufruf und Programmbeendigung

Der Benutzer möchte, nachdem er die evtl. benötigten Betriebsmittel vereinbart hat, nun sein COBOL-Programm ablaufen lassen.

Dies geschieht mit Hilfe des EXECUTE-Kommandos (Laden und Starten) oder des LOAD-Kommandos (Laden) und RESUME-Kommandos (Starten). Das LOAD-Kommando setzt man ein, wenn man vor dem Start noch andere Kommandos eingeben will, z.B. Testhilfe-Kommandos.

Aus der Form des Operanden im EXECUTE- oder LOAD-Kommando geht hervor, welcher Lader erforderlich ist: Liegt das Programm als Bindemodul vor, d. h. muß es noch gebunden werden, wird der Dynamische Bindelader (DLL) aufgerufen. Handelt es sich um einen Lademodul, d. h. ein gebundenes, ablauffähiges Programm, so wird der Lader des Systems angesprochen.

Bild 5-4 zeigt die verschiedenen Formen, in denen das COBOL-Programm vorliegen kann.

- als Bindemodul in der temporären Bindemoduldatei X des Prozesses,
- als Bindemodul in einer katalogisierten Bindemodulbibliothek,
- als Lademodul.

Das Beendigungsverhalten des Programmes ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn es in einer Prozedur aufgerufen oder von einer Jobvariable überwacht wird.

Beim Auftreten von Fehlermeldungen, denen ein interner Return-Code zugeordnet ist (siehe dazu auch Fehlermeldung 9040 im Anhang), wird dieser Return-Code in die letzten beiden Bytes der Rückkehrcode-Anzeige einer überwachenden Jobvariable (sh. [22]) übernommen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Inhalte der Rückkehrcode-Anzeige und die zugeordneten Fehlermeldungen sowie deren Auswirkung auf den weiteren Ablauf einer Prozedur:

Rückkehrcode-Anzeige in Jobvariablen ¹)	zugeordnete Fehlermel- dungen (Nummer) ²)	Beendigung	Dump	Verhalten in Proze
01 00 01 11 ³)	keine	normal	nein	keine Verzweigung
2141	9082 9088	abnormal	nein	Verzweigung zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-
2142	9044			
2143	9074A			oder LOGOFF- Kommando
2144	9101	-		Rommanao
2145	9102			
2146	9038			
2151	9067	abnormal	nein	
2152	9056			
2153	9011			
2154	9068 9069 9070 9071 9076			
2155	9055			
2156	9057			
2157	9037			
31 62	9026		ja	
31 63	9096			
31 69	WROUT-Fehler: Es kann keine Meldung mehr ausgegeben werden			

¹⁾ Die beiden letzten Ziffern (fett gedruckt) stellen den internen Return-Code dar.

²⁾ Inhalt und Bedeutung der Meldungen siehe Anhang 1.

³⁾ Anwender-Return-Code (Users Return Code) ist gesetzt




Bild 5-3

Möglichkeiten des Programmaufrufs

An die Stelle des EXEC-Kommandos können auch LOAD- und RESUME-Kommando (bzw. %RESUME-Kommando beim Testen mit AID) treten.

Das betreffende Format des EXECUTE-Kommandos [2] lautet:

Operation	Operanden
{EXECUTE }	$ \begin{cases} \bullet \\ (\text{modul[,bibliothek]}) \end{cases} [, \begin{cases} IDA = \{YES \mid \underline{NO} \} \\ SYMTEST = \{ALL \mid \underline{NO}\} \end{cases}] [, MONJV = \text{jvname}] $

EXECUTE-Kommando

bezeichnet die temporäre Bindemoduldatei des Prozesses, in die der

COB1-Übersetzer das Objektprogramm ausgibt.

modul gibt den Namen eines Bindemoduls (1 bis 8 Zeichen) an, der aus dem

PROGRAM-ID-Namen des Quellprogramms gebildet wird.

bibliothek

Name einer Bindemodulbibliothek; dabei kann es sich um die temporäre

Bindemoduldatei * oder um eine katalogisierte Datei handeln, die mit

Hilfe des Dienstprogramms LMR oder LMS erstellt wurde.

Fehlt die Angabe der Bibliothek, wird TASKLIB genommen.

program Name einer katalogisierten Datei, die mit Hilfe des statischen Binders

TSOSLNK erstellt wurde und in der sich ein Lademodul befindet.

Das Dienstprogramm TSOSLNK bezieht den Bindemodul aus der temporären Bindemoduldatei des Prozesses oder einer katalogisierten Bibliothek. Abgelegt wurde der Modul entweder direkt vom COB1-Übersetzer durch die COBRUN-Anweisung MODULE = bibliotheksname oder mit Hilfe des Dienstprogramms LMS in einer katalogisierten LMS-Programm- oder Bindemodulbibliothek oder mit Hilfe des Dienstprogramms LMR in einer

katalogisierten Bindemodulbibliothek.

IDA=YES bewirkt, daß (falls vorhanden) das Internadreßbuch des Programms be-

rücksichtigt wird, so daß in DTH-Kommandos symbolische Adressen verwendet werden können.

wendet werden können.

SYMTEST = ALL ermöglicht es dem Benutzer, ohne weitere Vorkehrungen beim Testen mit AID symbolische Namen aus dem Quellprogramm zu verwenden. Voraussetzung dafür ist, daß es mit COBRUN SYMTEST = ALL übersetzt (und

ggf. mit PROGRAM . . . , SYMTEST = ALL gebunden) wurde.

SYMTEST = NO ist Standardwert. Beim Testen des Programmes mit AID können nur dann symbolische Namen angegeben werden, wenn die zugehörigen Bindemo-

duln

bei der Übersetzung durch COBRUN SYMTEST = ALL mit LSD-Informationen versorgt wurden und

 in einer PLAM-Bibliothek für das Nachladen der LSD-Informationen durch AID zur Verfügung stehen (siehe [25]).

MONJV=jvname erklärt die Jobvariable mit dem Namen jvname zur programmüberwachenden Jobvariable (siehe [2], [22]).

Mit Ausnahme von MONJV stimmen die Operanden des LOAD-Kommandos [2] mit denen des EXECUTE-Kommandos überein.

Unter dem Laden eines Programms versteht man im BS2000 seine Übernahme aus einer Datei auf die Träger des virtuellen Adreßraums, d.h. die Gesamtheit von Haupt- und Seitenspeicher. Während des Programmlaufs stehen automatisch nur die Teile ("Seiten", je 4096 Byte) des Programms im Hauptspeicher, die gerade zum Ablauf benötigt werden; ein Abbild dieser Seiten und alle übrigen befinden sich auf dem Seitenspeicher.

Hinweis:

Es ist nicht erlaubt, COBOL-Programme als Klasse 1-Programme zu laden.

5.3 Dialogtesthilfe AID

5.3.1 Einführung

Auch wenn COB1 ein COBOL-Programm als syntaktisch einwandfrei meldet, enthält es möglicherweise noch Logikfehler und läuft daher nicht in der gewünschten Weise ab. Für das Auffinden und Beseitigen solcher Fehler stehen dem COBOL-Programmierer verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung:

- Er kann bereits in das Quellprogramm Testhilfezeilen einbauen und sie bei Bedarf aktivieren. Dies setzt voraus, daß schon bei der Erstellung des Quellprogrammes mögliche Fehlersituationen eingeplant werden und hat zur Folge, daß es zur Diagnose unvorhergesehener Fehler erforderlich werden kann, Testhilfezeilen abzuändern oder hinzuzufügen und anschließend das Quellprogramm neu zu übersetzen. Testhilfezeilen werden in [1] beschrieben.
- Er kann während des Programmlaufes die Dialogtesthilfe AID (Advanced Interactive Debugger) einsetzen. Sie erfordert keine Vorkehrungen bei der Programmierung und erlaubt es, im geladenen Programm während dessen Ausführung Fehler zu suchen und vorübergehend zu beheben.

In diesem Benutzerhandbuch soll AID lediglich kurz vorgestellt werden. Die ausführliche Beschreibung dieser Testhilfe findet sich in [25].

AID zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale aus:

triebsmittel wirtschaftlicher einsetzen:

- 1. Es bietet die Möglichkeit, "symbolisch" zu testen, d. h. in den Kommandos anstelle sedezimaler Adressen auch symbolische Namen aus dem Quellprogramm anzugeben, wenn die dafür nötigen LSD-Informationen beim Übersetzen erzeugt und später an das geladene Programm weitergegeben werden (siehe 5.3.2).
 Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, diese Informationen stets für das Gesamtprogramm zusammen mit diesem Programm zu laden. AID erlaubt nämlich ein Nachladen der LSD-Informationen für jede Übersetzungseinheit, falls die zugehörigen Bindemoduln
 - Der Programmspeicher wird entlastet, da LSD-Informationen nur dann geladen werden müssen, wenn sie zum Testen benötigt werden (der Speicherbedarf für ein Programm steigt durch das Mitladen dieser Informationen ungefähr auf das Fünffache).

(mit den LSD-Informationen) in einer PLAM-Bibliothek stehen. Dadurch lassen sich Be-

- Ein Programm, das im Test fehlerfrei bleibt, muß für den Produktiveinsatz nicht unbedingt neu (ohne LSD-Informationen) übersetzt oder gebunden werden.
- Falls sich für ein Programm während seines Produktiveinsatzes ein Test als nötig erweist, stehen dafür LSD-Informationen zur Verfügung, ohne daß das Programm erneut übersetzt und gebunden werden muß.
- 2. Es stellt Funktionen zur Verfügung, die es insbesondere gestatten,
 - den Programmablauf auf symbolischer Ebene zu verfolgen und zu protokollieren (TRACE-Funktion)
 - den Programmablauf an festgelegten Stellen oder beim Eintreten definierter Ereignisse zu unterbrechen, um AID- oder BS2000-Kommandos (sogenannte Subkommandos) ausführen zu lassen
 - sich die Inhalte von Feldern in einer Form ausgeben zu lassen, welche die Datendefinitionen des Quellprogrammes berücksichtigt
 - die Inhalte von Feldern zu verändern, wobei AID die dazu nötigen Datenübertragungen gemäß den Regeln der COBOL-MOVE-Anweisung durchführt

- 3. Es unterstützt neben der Diagnose geladener Programme auch die Analyse von Speicherabzügen in Plattendateien.
- 4. Es kann außer im Dialog- auch im Stapelbetrieb eingesetzt werden. Für einen Programmtest empfiehlt sich allerdings der Dialog, da die Folge der Kommandos nicht im voraus festgelegt werden muß und der jeweiligen Testsituation angepaßt werden kann.

5.3.2 Voraussetzungen für das symbolische Testen

Beim Testen auf symbolischer Ebene erlaubt es AID, Datenfelder, Kapitel und Paragraphen mit den im Quellprogramm definierten Namen anzusprechen und sich auf Anweisungszeilen und einzelne COBOL-Verben in der PROCEDURE DIVISION zu beziehen. Dafür müssen AID Informationen über diese symbolischen Namen zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen gliedern sich in zwei Teile (siehe dazu [23]),

- die LSD (List for Symbolic Debugging), in der die im Modul definierten symbolischen Namen und Anweisungen verzeichnet sind und
- das ESD (External Symbol Dictionary), das die Externbezüge eines Moduls registriert.

Die Erzeugung bzw. Weitergabe dieser Informationen wird bei jedem der folgenden Schritte

- Übersetzen mit COB1
- Binden und Laden mit DLL oder
- Binden mit TSOSLNK
- Laden mit ELDE

durch den Operanden SYMTEST veranlaßt oder unterdrückt. Dabei werden ESD-Informationen standardmäßig generiert und weitergegeben, während die LSD-Informationen AID auf zwei Wegen zugänglich gemacht werden können: Nachdem sie bei der Übersetzung erzeugt worden sind, ist es möglich,

- sie zusammen mit dem Gesamtprogramm zu laden oder
- sie erst bei Bedarf für jede Übersetzungseinheit nachzuladen, falls die zugehörigen Bindemoduln in einer PLAM-Bibliothek stehen.

Die folgende Tabelle gibt für beide Fälle einen Überblick über die Werte, die dem SYMTEST-Operanden bei jedem Schritt zugeordnet werden müssen (zur genaueren Information siehe [25]).

Schritte in der Programmentwicklung	Werte der SYMTEST-Operanden,		
	wenn die LSD-Information zusam- men mit dem Gesamtprogramm geladen werden soll	wenn später die LSD-Information durch AID nachgeladen werden soll ¹)	
Übersetzen mit COB1	COBRUN SYMTEST = ALL	COBRUN SYMTEST = ALL	
Binden und Laden mit DLL	LOAD,SYMTEST = ALL oder EXEC,SYMTEST = ALL	LOAD [,SYMTEST = NO] oder EXEC [,SYMTEST = NO]	
Binden mit TSOSLNK	PROGRAM,SYMTEST = ALL	PROGRAM [,SYMTEST = MAP]	
Laden mit ELDE	LOAD,SYMTEST = ALL oder EXEC,SYMTEST = ALL	LOAD [,SYMTEST = NO] oder EXEC [,SYMTEST = NO]	

¹⁾ Dies ist nur dann möglich, wenn die zugehörigen Bindemoduln in einer PLAM-Bibliothek stehen

5.3.3 Symbolisches Testen mit AID

Beim symbolischen Testen mit AID können Datenfelder, Kapitel und Paragraphen mit den Namen angesprochen werden, die im Quellprogramm definiert wurden.

Um dagegen auf eine Zeile in der PROCEDURE DIVISION Bezug zu nehmen, muß man einen Namen der Form

- S'nnnnn' (für eine Zeile ohne COBOL-Verb) bzw.
- S'nnnnverbk' (für eine Zeile mit COBOL-Verben)

angeben. Einen solchen **LSD-Namen** bildet COB1 für jede Zeile in der PROCEDURE DIVI-SION und für jedes COBOL-Verb in einer Anweisungszeile. Seine Bestandteile haben dabei folgende Bedeutung:

- nnnnn ist die maximal fünfstellige Nummer dieser Zeile in der PROCEDURE DIVISION, die COB1 bei der Übersetzung vergeben hat. Sie muß ohne führende Nullen angegeben werden.
- verb ist die festgelegte Abkürzung eines COBOL-Verbs in der betreffenden Zeile. Diese Abkürzungen können der nachstehenden Liste entnommen werden.
- k ist eine einstellige Nummer, die angibt, das wievielte von mehreren gleichen COBOL-Verben innerhalb der Zeile nnnnn bezeichnet werden soll.
 Falls k gleich 1 ist, wird es weggelassen.

Liste der Abkürzungen für COBOL-Verben:

ACC	ACCEPT	SEA	SEARCH
ADD	ADD	SET	SET
ADDC	ADD CORRESPONDING	SOR	SORT
ALT	ALTER	STA	START
CALL	CALL	STO	STOP
CANC	CANCEL	STOR	STORE
CLO	CLOSE	STRG	STRING
COM	COMPUTE	SUB	SUBTRACT
CON	CONNECT	SUBC	SUBTRACT CORRESPONDING
DEL	DELETE	TER	TERMINATE
DIS	DISPLAY	UNST	UNSTRING
DIV	DIVIDE	WRI	WRITE
DSC	DISCONNECT		
ENTR	ENTRY		
ERA	ERASE		
EXI	EXIT		
EXIT	EXIT PROGRAM		
FET	FETCH		
FIN	FINISH		
FND	FIND		
FRE	FREE		
GEN	GENERATE		
GET	GET		
GOT	GOLTO		
IF	IF		
INI	INITIATE		
INIT			
INSP	INITIALIZE		
	INSPECT		
KEE	KEEP		
MOD	MODIFY		
MOV	MOVE		
MOVC	MOVE CORRESPONDING		
MRG	MERGE		. 4
MUL	MULTIPLY		
ON	ON		
OPE	OPEN		
PER	PERFORM		
REA	READ		
REDY	READY		
REL	RELEASE		
RET	RETURN		
REW	REWRITE		

Beispiel 33: Bildung von LSD-Namen

000026 LLLLLIF A = B MOVE A TO D MOVE B TO E.

In dieser Anweisungszeile hat

- das erste Verb den LSD-Namen S'26IF',
- das zweite Verb den LSD-Namen S'26MOV' und
- das dritte Verb den LSD-Namen S'26MOV2'

Hinweis: Die AID-Kommandos sind ausführlicher in [25] beschrieben M /PARAM CODE=2,DIAG=NO,MAP=NO /EXEC \$COB1 % BLS0500 PROGRAM 'COB1', VERSION '23A' OF '86-04-24' LOADED. *COBRUN SYMTEST=ALL,MODULE=PLAM,LIB 1 9099 COBRUN SYMTEST=ALL, MODULE=PLAM.LIB *END QUELL.EINXEINS 9099 END QUELL_EINXEINS 9017 COMPILATION INITIATED, VERSION IS VO2.3A 9097 COMPILATION COMPLETED WITHOUT ERRORS 9004 COMPILATION OF EINXEINS USED 01,29 CPU SECONDS 2 /LOAD (EINXEINS, PLAM.LIB) % BLS0001 DLL VER 823 % BLS0517 MODULE 'EINXEINS' LOADED 3 1378 SYMBOLIC INFORMATION MISSING /%SYMLIB PLAM_LIB 4 /%TRACE 10 18DIS I-O-ACCESS ZWEISTELLIGE ZAHL EINGEBEN (ENDE BEI 0): IF 211F IF 241F 25PER CALL ASSIGN 28MUL (5) 29DIS I-O-ACCESS 01*17= 17 ASSIGN 28MUL 29015 I-O-ACCESS 02*17= 34 28MUL ASSIGN STOPPED AT SRC_REF: 28MUL → SOURCE: EINXEINS→ PROC: EINXEINS /XINSERT RECHNEN <XDISPLAY 'RECHNEN', I, ZAHL, ERGEBNIS, ELEMENT (I - 1) > ONY 3 S 6 /%RESUME 03*17= 51 = 4 ZAHL = 17 = | 51| ERGEBNIS ELEMENT (3) 04*17= 68 RECHNEN ZAHL 7 = | 68| ERGEBNIS ELEMENT (4) 05*17= 85 RECHNEN ERGEBNIS = | 85| ELEMENT(5) = 85 STOPPED AT SRC_REF: 28MUL , SOURCE: EINXEINS PROC: EINXEINS

```
/ XSET ERGEBNIS INTO ZAHL
                                                           8
 1388 TYPES ARE NOT CONVERTIBLE. NOTHING CHANGED ( CMD: SET )
                                                           9
 / XSET 85 INTO ZAHL
 / %INSERT ANFANG <%DISPLAY 'ANFANG'; %SDUMP; %RESUME>
                                                            10
₩ 06*85=510
 07*85=595
 08*85=680
 09*85=765
 10*85=850
 ANFANG
 = 0
 HIGH-VALUE
           = FF .
 LOW-VALUE
          = 00 .
 SPACE = | |
 QUOTE
          = | " |
 ZAHL
           = 85
 ERGEBNIS
          = |850|
                                                           1
          = 11
 01
       ERGEBNISTABELLE
 0.5
        ELEMENT (1:10)
         (1) 17 (2) 34 (3) 51 (4) 68 (5) 85
        (6) 510 (7) 595 (8) 680 (9) 765 (10) 850
 TODAYS-DATE = |05/14/86134|
CURRENT-DATE = |05/14/86134|
RETURN-CODE = +0
ZWEISTELLIGE ZAHL EINGEBEN (ENDE BEI 0):
 *00
```

- ① COB1 wird angewiesen,
 - zusätzlich zu den ESD- auch LSD-Informationen zu erzeugen und
 - den Bindemodul in eine PLAM-Bibliothek zu schreiben (um später ein Nachladen der LSD-Informationen zu ermöglichen)
- ② Der Bindemodul EINXEINS wird zunächst ohne LSD-Informationen gebunden und geladen
- ③ Es wird versucht, den Programmablauf auf symbolischer Ebene zu verfolgen. Wegen fehlender LSD-Informationen weist AID das Kommando ab.
- 4 Das %SYMLIB-Kommando weist AID an, die fehlenden LSD-Informationen aus der PLAM-Bibliothek nachzuladen, in der sich der Bindemodul befindet.
- (5) AID akzeptiert das %TRACE-Kommando und protokolliert den Programmablauf während der Ausführung von zehn Anweisungen. Jede Protokollzeile besteht aus
 - der von COB1 vergebenen Nummer der Anweisungszeile, gefolgt von
 - der Abkürzung des dazugehörigen COBOL-Verbs, sowie
 - einem Kommentar zum Anweisungstyp.

⁶ Ein-/Ausgaben über Terminal, die das Programm selbst veranlaßt, werden jeweils im Anschluß an die Protokollzeilen angezeigt, welche die zugehörigen Ein-/Ausgabeanweisungen enthalten.

Nach der Beendigung der Ablaufverfolgung wird das Programm unterbrochen, und es können weitere AID-Kommandos eingegeben werden.

- (§) An den Anfang des Paragraphen RECHNEN wird ein Haltepunkt gesetzt. Vor der Ausführung der ersten Anweisungen dieses Paragraphen soll AID den Programmlauf unterbrechen und das vereinbarte Subkommando ausführen. In diesem Fall weist das Subkommando AID an, das Wort "RECHNEN" und die Inhalte der Felder I, ZAHL, ERGEBNIS sowie des I—1-ten Elementes der ERGEBNISTABELLE auszugeben.
 Nach drei Durchläufen soll AID den Haltepunkt wieder löschen und den Programmlauf unterbrechen.
- ① Jedesmal beim Erreichen des Haltepunktes werden die Inhalte der Felder I, ZAHL, ER-GEBNIS und ELEMENT (I-1) zusammen mit den symbolischen Feldnamen ausgegeben. Dabei werden die zugehörigen Definitionen in der DATA DIVISION des Quellprogrammes berücksichtigt.
- ® Es wird versucht, den Inhalt des (numerisch druckaufbereiteten) Feldes ERGEBNIS in das (numerische) Feld ZAHL zu übertragen. Dies ist nach den Regeln der COBOL-MOVE-Anweisung unzulässig, und AID weist das Kommando mit einer Fehlermeldung ab.
- In das Feld ZAHL wird das numerische Literal 85 übernommen.
- ⁽¹⁾ Bei ANFANG wird ein Haltepunkt gesetzt. In der zugehörigen Subkommandofolge werden mehrere Kommandos miteinander verkettet. Sie weisen AID an, beim Erreichen des Haltepunktes
 - das Wort "ANFANG" auszugeben,
 - einen symbolischen Dump der gesamten DATA DIVISION zu erzeugen und anschließend
 - den Programmlauf wieder fortzusetzen.
- ① Beim symbolischen Dump bereitet AID alle in der DATA DIVISION vereinbarten Datenfelder gemäß ihrem Typ und ihrer Struktur auf und gibt sie zusammen mit ihren aktuellen Werten aus, ebenso die COBOL-Sonderregister und die figurativen Konstanten.

5.4 Prozeßschalter und Benutzerschalter

Das BS2000 bietet 32 Prozeßschalter (0 bis 31) und 32 Benutzerschalter (0 bis 31) (siehe Manual "Kommandosprache", [2]). Der Benutzer verwendet diese Schalter

- auf Betriebssystem-Ebene
- auf COBOL-Programm-Ebene.

Prozeßschalter können verwendet werden, wenn sich mehrere COBOL-Programme innerhalb eines Prozesses verständigen sollen, d.h. z.B. wenn der Ablauf eines Programms von Verarbeitungsschritten eines anderen Programms abhängt. Wenn sich dagegen verschiedene Prozesse verständigen sollen, sind Benutzerschalter zu verwenden.

Ein COBOL-Programm kann den Status von Prozeß- oder Benutzerschaltern


- verändern
- abfragen.

Folgende Schlüsselwörter stehen zur Verfügung (siehe Manual "COB1 Beschreibung", [1]):

- für die Prozeßschalter TSW-0, ... TSW-31;
- für die Benutzerschalter USW-0, ... USW-31.

Beispiel 34a: Verwendung eines Prozeßschalters


Eine DO-Prozedur sieht verschiedene Verarbeitungsvarianten vor, abhängig vom Status der Prozeßschalter 12 und 13. Sie werden sowohl auf Betriebssystem-Ebene als auch auf Programm-Ebene bedient: Prozeßschalter 12 kann zunächst auf Betriebssystem-Ebene gesetzt werden, um die Verarbeitung innerhalb der folgenden DO-Prozedur zu steuern. Dort wird auf Programm-Ebene sein Zustand abgefragt; bei bestimmter Programmverarbeitung wird Prozeßschalter 13 gesetzt, der anschließend auf Betriebssystem-Ebene abgefragt wird. Ausschnitt aus dem Dialogprozeß:



- ① Prozeßschalter 12 erhält den Status ON auf Betriebssystem-Ebene.
- ② Ausschnitt aus einer DO-Prozedur.
- 3 Das COBOL-Programm PROG-1 (Lademodul) soll ablaufen.
- (4) Im SPECIAL-NAMES-Paragraphen wird der Prozeßschalter 12 mit TSW-12 vereinbart und die Beziehung zu Benutzerwörtern hergestellt.
- ⑤ Das Benutzerwort SCHALTER-12 wird verwendet, wenn der Prozeßschalter 12 verändert werden soll; das Benutzerwort EIN-12 dient zur Abfrage. Entsprechendes gilt für den Prozeßschalter 13.
- 6 Der ON-Status wird abgefragt, PERFORM A in Abhängigkeit von ① vor PERFORM B ausgeführt.
- Prozeßschalter 13 erhält auf Programm-Ebene den Status ON, falls eine bestimmte Verarbeitungsart angezeigt durch den Inhalt von FELD abgeschlossen wurde.
- Werzweigung zum Prozedurende, falls PROG-1 den Prozeßschalter 13 nicht gesetzt hat; siehe ?.
- Andernfalls wird zusätzlich zum PROG-1 PROG-2 ausgeführt.
- [®] Rücksetzen beider Prozeßschalter.
- 11 Ende der DO-Prozedur.
- 1 Fortsetzung des Dialogbetriebs.

Beispiel 34b: Verwendung eines Benutzerschalters

Der folgende Dialogprozeß A erzeugt zwei Stapelprozesse B und C. Im Prozeß B wird eine ISAM-Datei aktualisiert. Erst danach kann Prozeß C ablaufen. Benutzerschalter 21 wird in drei verschiedenen Prozessen verwendet. Einmal wird er auf Programm-Ebene bedient, zweimal auf Betriebssystem-Ebene. Ausschnitt aus dem Dialogprozeß A:



- ① Mit der Datei B.STAPEL (ENTER-Datei) wird der Stapelprozeß B erzeugt.
- ② Das COBOL-Programm COB-ISAM (Lademodul) soll ablaufen.
- 3 Die Datei ISAM-DATEI wird aktualisiert.
- ① Der Status ON des Benutzerschalters 21 markiert das Ende der Aktualisierung (im Prozeß B).
- (5) Mit der Datei C.STAPEL (ENTER-Datei) wird der Stapelprozeß C erzeugt.
- ⑥ Prozeß C wartet solange, bis im Prozeß B der Benutzerschalter 21 den Status ON erhält (siehe auch Manual "Kommandosprache", [2]).
- Das COBOL-Programm FOLGE-PR soll ablaufen; es benötigt die im Prozeß B aktualisierte ISAM-Datei.
- Benutzerschalter 21 erhält den Status OFF, um das Ende von Prozeß C zu markieren.
- Der Status des Benutzerschalters 21 wird im Dialogprozeß A abgefragt.

5.5 Verwendung von Jobvariablen

Die "Jobvariablen" bilden ein eigenes Softwareprodukt (ab BS2000 V7.1). Sie sind im Manual "Jobvariablen" [22] beschrieben. — Hier in diesem Abschnitt werden speziell dem COBOL-Programmierer Anwendungsmöglichkeiten für Benutzerjobvariablen aufgezeigt.

Eine Jobvariable (JV) gestattet Informationsaustausch zwischen

- COBOL-Programm und Kommandosprache
- mehreren Programmen.

Ein COBOL-Programm liest eine JV mit der Anweisung ACCEPT, beschreibt/verändert eine JV mit der Anweisung DISPLAY (siehe COB1 Beschreibung). Die Anweisungen ACCEPT und DISPLAY müssen sich auf Merknamen beziehen, die im SPECIAL-NAMES-Paragraphen der CONFIGURATION SECTION (ENVIRONMENT DIVISION) mit Funktionsnamen verknüpft sein müssen. Diese Funktionsnamen lauten

JV-linkname

Für "linkname" vergibt der Programmierer höchstens 7 Zeichen. Auf Kommandoebene wird daraus der Linkname "*linkname" gebildet. Dieser wird mit dem Katalognamen der JV verbunden; Kommando /DCLJV jvname,LINK= *linkname.

Eine JV muß entweder mit dem Kommando /CATJV oder mit /DCLJV eingerichtet werden. Weitere Kommandos sind /SETJV (Beschreiben), /ERAJV (Löschen), /GETJV (Lesen) u. a.

Ein COBOL-Programm kann immer nur auf den gesamten Inhalt einer JV, nicht aber auf Teilzeichenfolgen zugreifen — im Gegensatz zu Kommandos. DISPLAY verändert (bzw. beschreibt) den Inhalt einer JV in der Länge des Ausgabefeldes. Unterstützt das Betriebssystem Jobvariablen nicht (also BS2000 ohne JV), so verursacht der erste Zugriffsversuch die Meldung 9082 (SYSOUT); das ACCEPT-Feld enthält dann /* ab Spalte 1.

Unterstützt das Betriebssystem Jobvariablen, ist jedoch der Zugriff fehlerhaft, so kommt die Meldung 9088; wurde über eine ACCEPT-Anweisung zugegriffen, so enthält das ACCEPT-Feld danach ab Spalte 1 '/*'.

Beispiel: Kommunikation über Jobvariable

Im folgenden Dialogprozeß wird die JV KONTROLLE.ABLAUF sowohl von einem COBOL-Programm als auch auf Kommandoebene verwendet. Abhängig vom Inhalt der JV kann das Programm unterschiedliche Verarbeitungszweige durchlaufen und ggf. den Inhalt der JV aktualisieren. Auch ein anderer Prozeß — selbst unter einer anderen Benutzerkennung — könnte auf diese JV zugreifen, Voraussetzung dazu: /CATJV . . . , SHARE=YES.

/DCLJV KONTROLLE. ABLAUF, LINK=*AKTUELL
/EXEC PROG. ARBEIT-1

Programmausschnitt:

ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
JV-AKTUELL IS FELDJV.

3

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 TAGDAT PIC X(6).

4

Jobvariablen

01 INHALT-JV.		(5)
05 AKT-DAT		6 ⑦ 8
05 FILLER	PIC X(20).	0
05 AKT-NUM	PIC 9(4).	8
:		
PROCEDURE DIVI	SION.	
ACCEPT INHA	ALT-JV FROM FELDJV.	9
	DAT FROM DATE.	10
	NOT EQUAL TAGDAT	0
PERFORM A	ARBEIT	
ELSE PE	ERFORM SCHON-AKTUELL.	
ARBEIT.		
ARBEIT.		
:		
MOVE TAGDAT	T TO AKT-DAT.	12
ADD 1 TO AK	CT-NUM.	(13)
DISPLAY IN	HALT-JV UPON FELDJV.	14
SCHON-AKTUELL.		
	NDE AKTUALISIERUNG"	
UPON TERM		(15)
	101710	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
VOCT IV PONTROLLE ADJAME		0
GETJV KONTROLLE. ABLAUF	670	118
320926 AKTUALISIERUNG NR. 10	0/9	
•		

- ① Der JV-Katalogname KONTROLLE.ABLAUF wird mit dem Linknamen * AKTUELL verknüpft.
- ② Aufruf des COBOL-Programms.
- 3 Der Funktionsname JV-AKTUELL wird mit dem Merknamen FELDJV verknüpft.
- ① Das Feld TAGDAT wird für das Tagesdatum reserviert.
- 5 Feldvereinbarungen für den Inhalt der JV:
- 6 AKT-DAT ist für das Datum vorgesehen.
- ① Hier enthält die JV einen Text, den das COBOL-Programm nicht verwendet.
- ® AKT-NUM ist für eine Kontrollnummer vorgesehen.
- 9 Einlesen der JV.
- 10 Einlesen des Tagesdatums.
- ① Vergleich des Datums in der JV mit dem Tagesdatum: Bei Gleichheit wird die Prozedur ARBEIT übersprungen, welche den Inhalt der JV aktualisiert.
- @ Eintrag des Tagesdatums in die JV.
- ¹³ Hochzählen der Kontrollnummer.
- 1 Rückschreiben der JV.
- (§) Ausgabe auf dem Bildschirm zur Kontrolle des Programmablaufs.
- ⁽¹⁾ Auf Kommandoebene kann die JV eingesehen werden: Datum und Nummer der letzten Aktualisierung sind darin vermerkt.

5.6 Zugriff auf Übersetzer- und Betriebssysteminformationen

Der COBOL-Programmierer kann mit Hilfe der ACCEPT-Anweisung über Informationen des Übersetzers und des Betriebssystems verfügen. Es sind Informationen über

die Übersetzung des Quellprogramms, die seit dem LOGON-Kommando verbrauchte CPU-Zeit, den Prozeß, unter dem das Objektprogramm abläuft, und die Datenstation.

Durch den Eintrag

funktionsname IS merkname

im SPECIAL-NAMES-Paragraphen der ENVIRONMENT DIVISION und durch die Ausführung der Anweisung

ACCEPT bezeichner FROM merkname

werden die durch funktionsname angegebenen Informationen nach bezeichner übertragen. funktionsname muß dabei eines der folgenden Wörter sein:

COMPILER-INFO CPU-TIME PROCESS-INFO TERMINAL-INFO

Die folgende Tabelle gibt für jeden Funktionsnamen Aufschluß darüber,

- a) welche Informationen nach Ausführung der ACCEPT-Anweisung in bezeichner zur Verfügung stehen und
- b) wie die Informationen auf die Zeichenpositionen des Bezeichners verteilt sind.

Übersetzer-/Betriebssysteminformationen

Tabelle: Informationsarten für die verschiedenen Funktionsnamen

Zeichenposition(en)	Art der Informationen für COMPILER-INFO	
1-10	Version des Compilers Format: Vzz.zbzzzz z = Ziffer oder Leerzeichen, b = Buchstabe oder Leerzeichen, (z. B. "V01.2A ")	
11-18	Datum der Übersetzung Format: JJ-MM-TT (z. B. "99-12-31")	
19—26	Uhrzeit der Übersetzung Format: HH-MM-SS (z. B. "23-59-59")	
27-56	Die ersten 8 Zeichen des PROGRAM-ID-Namens	

Zeichenposition(en)	Art der Information für CPU-TIME	
1-9	CPU-Zeit in Millisekunden	

Zeichenposition(en)	Art der Informationen für PROCESS-INFO	
1	Prozeßtyp Inhalt: B für Batch D für Dialog	
2-5	Prozeßfolgenummer	
6—13	Benutzerkennung	
14—21	Abrechnungsnummer	
22	Privilegierungszeichen des Prozesses Inhalt: U für Benutzer S für Systemverwalter	
22-32	Betriebssystemversion Format: Vzz.zbzzzz (z. B. "V07.1 ")	

Zeichenposition(en)	Art der Informationen für TERMINAL-INFO	
1-8	Stationsname	
9—13	Anzahl der Zeichen pro physikalische Zeile	
14—18	Anzahl der physikalischen Zeilen, die ausgegeben werden können, ohne daß die Informationsüberlaufkontrolle anspricht.	
19-23	Anzahl der Zeichen, die ausgegeben werden können, ohne daß die Informationsüberlaufkontrolle anspricht.	
24-27	Gerätetyp (z. B. "8160")	

Beispiel: Datenstruktur für Compiler-, Prozeß- und Terminal-Informationen bzw. CPU-Zeit, abrufbar durch ACCEPT-Anweisung:

* *	BEISPIEL EINER DATENSTRUKTUR FUER UEBERNAHME DER INFORMATIONEN, DIE DURCH DAS NEUE FORMAT		
*	DER ACCEPT ANWEISUNG ANGEBOTEN WIRD.		
*			
01	COMPILER-INFORMATION.		
	02 COMPILER-VERSION	PIC X(10).	
	02 UEBERSETZUNGS-DATUM	PIC X(8).	
	02 UEBERSETZUNGS-ZEIT	PIC X(8).	
	02 PROGRAM-NAME	PIC X(30).	
*			
01	CPU-ZEIT	PIC 9(9).	
*			
01	PROZESS-INFORMATION.		
	02 PROZESS-ART	PIC X.	
	88 BATCH-PROZESS	VALUE "B".	
	88 DIALOG-PROZESS	VALUE "D".	
	02 PROZESS-FOLGENUMMER	PIC 9(4).	
	02 BENUTZERKENNUNG	PIC X(8).	
	02 ABRECHNUNGSNUMMER	PIC X(8).	
	O2 PRIVILEGIERUNGSKENNZEICHEN	PIC X.	
	88 SYSTEMVERWALTER	VALUE "S".	
	88 BENUTZER	VALUE "U".	
	O2 BETRIEBSSYSTEMVERSION	PIC X(10).	
*			
01	TERMINAL-INFORMATION.		
	02 STATIONS-NAME	PIC X(8).	
	02 ZEICHEN-ZAHL-ZEILE	PIC 9(5).	
	02 ZEILEN-ZAHL-SCHIRM	PIC 9(5).	
	02 ZEICHEN-ZAHL-SCHIRM	PIC 9(5).	
	02 GERAETE-TYP	PIC X(4).	

Übersetzer-/Betriebssysteminformationen

Programmierhinweise

- 1. Die mit ACCEPT angeforderte Information wird unabhängig vom TYP von bezeichner übertragen. Sie wird abdruckbar, linksbündig und der Länge von bezeichner entsprechend abgelegt. Ist bezeichner zu lang, so werden die durch die ACCEPT-Anweisung nicht beschriebenen Zeichenpositionen von bezeichner mit Leerzeichen belegt. Ist bezeichner zu kurz, so werden nur so viele Zeichen übertragen, wie bezeichner Zeichenpositionen hat.
- 2. Die Informationen über die Datenstation sind selbstverständlich nur im Teilnehmerbetrieb sinnvoll.

Der Gerätetyp bezeichnet in diesem Zusammenhang den für die Leitung generierten Gerätetyp. Folgende Typen sind dem Übersetzer bekannt (siehe auch "TMODE" im Manual Makroaufrufe [24]):

8103	8122
8150	8162
8153	8160
HOST	8124
8151	8167
8152	AP
8110	9750
8161	9003
8121	9002
PT8Ø	9751
T100	9752

Sollte ein Gerätetyp dem Übersetzer nicht bekannt sein, so werden die entsprechenden Zeichenpositionen mit Leerzeichen belegt.

6 Programmierhinweise

6.1 Programmierbare Testhilfen

Zum Testen von COBOL-Programmen stehen neben betriebssystemspezifischen Testhilfen (Dialogtesthilfe IDA) auch COBOL-Sprachelemente bereit. Es sind dies:

- Testhilfezeilen
 WITH DEBUGGING MODE-Klausel
- EXHIBIT-Anweisung
- TRACE-Anweisung

Testhilfezeilen sind COBOL-Standard. Die anderen Anweisungen sind Nicht-Standard.

6.1.1 Testhilfezeilen

Testhilfezeilen sind Zeilen im COBOL-Quellprogramm, die für Testzwecke verwendet werden sollen. Nach der Testphase können diese Zeilen ungeändert im Programm gelassen werden; es muß nur die WITH DEBUGGING MODE-Klausel aus dem SOURCE-COMPUTER-Paragraphen entfernt werden.

Ein D im Anzeigenbereich (Spalte 7) kennzeichnet eine Quellprogrammzeile als Testhilfezeile.

Bei Angabe der WITH DEBUGGING MODE-Klausel im SOURCE-COMPUTER-Paragraphen behandelt der Übersetzer Testhilfezeilen als normale Anweisungszeilen. Fehlt dagegen diese Klausel, so behandelt der Übersetzer Testhilfezeilen als Kommentarzeilen.

Der Inhalt einer Testhilfezeile muß so gewählt sein, daß bei der Übersetzung unabhängig von der Angabe der WITH DEBUGGING MODE-Klausel ein syntaktisch korrektes Programm entsteht. Testhilfezeilen sind im Quellprogramm erst nach dem OBJECT-COMPUTER-Paragraphen erlaubt.

Mehrere aufeinanderfolgende Testhilfezeilen sind zulässig. Die Fortsetzung von Testhilfezeilen ist gestattet; jedoch muß auch die Fortsetzungszeile ein D in Spalte 7 enthalten. Unzulässig ist die Trennung von Zeichenfolgen über mehrere Zeilen.

Format der WITH DEBUGGING MODE-Klausel:

WITH DEBUGGING MODE

Diese Klausel ist Teil des SOURCE-COMPUTER-Paragraphen.

6.1.2 EXHIBIT-Anweisung

Die EXHIBIT-Anweisung gibt aktuelle Werte von Datenfeldern an jeder beliebigen Stelle des Benutzerprogramms nach SYSLST aus.

Format:

Die Ausgabe ist bei den drei Varianten der EXHIBIT-Anweisung verschieden:

a) EXHIBIT NAMED . . .

Bei jeder Ausführung einer EXHIBIT NAMED-Anweisung wird folgendes ausgegeben:

- 1. die Namen der in der Anweisung angegebenen Bezeichner mit ihren aktuellen Werten;
- 2. alle in der Anweisung angegebenen nichtnumerischen Literale.
- b) EXHIBIT CHANGED NAMED . . .

Bei der Ausführung einer EXHIBIT CHANGED NAMED-Anweisung wird folgendes ausgegeben:

- Wird die Anweisung zum ersten Mal ausgeführt, so wird der Name jedes in der Anweisung angegebenen Bezeichners sowie sein aktueller Wert ausgegeben. Bei jeder folgenden Ausführung werden Namen und Werte nur dann ausgegeben, falls sich inzwischen Werte verändert haben.
- 2. Alle in der Anweisung angegebenen nichtnumerischen Literale.
- c) EXHIBIT CHANGED . . .

Bei der Ausführung einer EXHIBIT CHANGED-Anweisung wird folgendes ausgegeben:

- Wird die Anweisung zum ersten Mal ausgeführt, so wird der Name jedes in der Anweisung angegebenen Bezeichners sowie sein aktueller Wert ausgegeben. Bei jeder folgenden Ausführung werden nur inzwischen veränderte Werte ausgegeben.
- 2. Alle in der Anweisung angegebenen nichtnumerischen Literale.

Regeln:

- Bezeichner darf kein Sonderregister sein, außer TALLY.
- Bezeichner mit variabler Länge sind nicht erlaubt.
- Die Ausgabe für jeden in einer EXHIBIT NAMED- oder EXHIBIT CHANGED NAMED-Anweisung angegebenen Bezeichner hat das Format:

Leerzeichen

Name des Bezeichners (einschließlich eventuell angegebener Kennzeichner)

Leerzeichen

Gleichheitszeichen

Leerzeichen

Wert des Bezeichners zur Ausführungszeit

- Ein Literal in der EXHIBIT-Anweisung wird bei der Ausgabe von Leerzeichen eingeschlossen.
- Jede Ausgabe von EXHIBIT-Anweisungen wird in festem, spaltengerechtem Format erzeugt.
- Numerische Werte haben Ausgabeformat, wie in der DISPLAY-Anweisung beschrieben (siehe Manual "COB1 Sprachbeschreibung", [1]).
- Enthalten zwei verschiedene EXHIBIT CHANGED- oder EXHIBIT CHANGED NAMED-Anweisungen gleiche Bezeichner, so verwenden sie verschiedene Bereiche für Wertesicherung (die Wertesicherung ist anweisungsbezogen). Abhängig vom Programmablauf können die zum Vergleich sichergestellten Werte eines Bezeichners oder mehrerer Bezeichner für die zwei Anweisungen verschieden sein.

- Bei zwei oder mehr Bezeichnern in einer EXHIBIT CHANGED- oder EXHIBIT CHANGED NAMED-Anweisung werden bei jeder Ausführung nur die geänderten Werte ausgegeben. Reservierte Stellen nicht ausgegebener Werte enthalten Leerzeichen.
- Die Länge für die Ausgabe aller Operanden darf die maximale Länge eines logischen Datensatzes von SYSLST nicht überschreiten.

Beispiel 34c: Verwendung der verschiedenen EXHIBIT-Anweisungen

Die Wirkung der drei verschiedenen EXHIBIT-Anweisungen wird gegenübergestellt. In allen Fällen lauten die Bezeichner I, J, K; nichtnumerisches Literal ist EINGABE-WERTE. Jede EXHIBIT-Anweisung wird dreimal ausgeführt. Den Wert von I ändert das Programm nicht; die Werte von J und K sind bei der dritten Ausführung verändert. Stets wird das nichtnumerische Literal ausgegeben.

EXHIBIT NAMED I,J,K,"EINGABE-WERTE"
EXHIBIT CHANGED NAMED I,J,K,"EINGABE-WERTE"
EXHIBIT CHANGED I,J,K,"EINGABE-WERTE"

Ausgabe der EXHIBIT NAMED-Anweisung:

- 1.) I=000091 J=ABC K=95 EINGABE-WERTE
- 2.) I=000091 J=ABC K=95 EINGABE-WERTE
- 3.) I = 000091 J = ABD K = 96 EINGABE-WERTE

Ausgabe der EXHIBIT CHANGED NAMED-Anweisung:

- 1.) I=000091 J=ABC K=95 EINGABE-WERTE
- 2.) EINGABE-WERTE
- 3.) J=ABD K=96 EINGABE-WERTE

Ausgabe der EXHIBIT CHANGED-Anweisung:

- 1.) 000091 ABC 95 EINGABE-WERTE
- 2.) EINGABE-WERTE
- 3.) ABD 96 EINGABE-WERTE

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

6.1.3 TRACE-Anweisung

Die Anweisung READY TRACE aktiviert die Testüberwachung.
Die Anweisung RESET TRACE beendet die Testüberwachung.
Testüberwachung heißt: Die Namen aller Kapitel und Paragraphen werden in der Reihenfolge ihrer Ausführung über SYSLST aufgelistet.

Format:

$$\left\{\frac{\text{READY}}{\text{RESET}}\right\}$$
 TRACE

Regeln:

- READY TRACE aktiviert die Testüberwachung für alle folgenden Kapitel und Paragraphen.
- RESET TRACE beendet die Wirkung einer vorangegangenen READY TRACE-Anweisung.
- Bei der Programmausführung mehrmals angesprochene Kapitel- bzw. Paragraphennamen werden auch mehrmals ausgegeben.

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

6.2 Mehrfachbenutzbare Programme

6.2.1 Allgemeines

Häufig greifen gleichzeitig mehrere Prozesse auf ein gemeinsames Programm zu. Falls jeder Prozeß sein eigenes, vollständiges Programm lädt, kann das den Rechner stark belasten. Dies vermeidet man, indem man dieses Programm mehrfachbenutzbar (shareable) erklärt.

Mehrfachbenutzbare Programme werden wie folgt erzeugt:

- Der Anwender schreibt ein segmentierbares Programm.
- Der COB1-Übersetzer erzeugt "reentrant Code" (= wiederverwendbaren Code) aus allen Anweisungen der Procedure Division (LC7) in verschiedenen Segmenten.
- Der Systemverwalter macht mit dem SHARE-Kommando bestimmte Segmente (Programm-Moduln) aus LC7 mehrfachbenutzbar. Alle übrigen LC-Abschnitte (LC0 bis LC6 und LC8) sind nicht mehrfachbenutzbar.

6.2.2 Segmentierung

Zweck der Segmentierung ist es, ein Programm in Teile - sog. Segmente - zu zerlegen.

Ein segmentiertes Programm (siehe [1]) besteht aus einem speicherresidenten Grundsegment (auch Wurzelsegment) und einem oder mehreren überlagerbaren Segmenten. Dies sind entweder feste oder unabhängige Überlagerungssegmente. Nur aus unabhängigen Überlagerungssegmenten können mehrfachbenutzbare Moduln gemacht werden.

Ein Programm wird segmentiert durch

- Einteilung in Kapitel (Sections), die Section-Nummern tragen (0 . . . 99)
- die SEGMENT-LIMIT-Klausel (1...49).


Die SEGMENT-LIMIT-Klausel bestimmt, welche Programmteile zum Grundsegment gehören und welche Programmteile feste Überlagerungssegmente sein sollen (Näheres siehe [1]). Aus Kapiteln mit Section-Nummern <Angabe in der SEGMENT-LIMIT-Klausel wird genau ein Grundsegment gebildet. Kapitel mit Section-Nummern zwischen SEGMENT-LIMIT und 49 definieren feste Überlagerungssegmente. Fehlt die SEGMENT-LIMIT-Klausel, so gehören alle Kapitel mit Nummern <50 zum Grundsegment. Hingegen bestimmen Kapitel mit Section-Nummern ≥50 unabhängige Überlagerungssegmente. Jedes Überlagerungssegment wird aus Kapiteln gleicher Section-Nummer erzeugt.

Aus je einem Segment erzeugt der COB1-Übersetzer genau einen Bindemodul, der in die temporäre Bindemoduldatei \star eingetragen wird. Das Grundsegment bildet dabei den Hauptmodul.

Der Name des Hauptmoduls leitet sich vom Programmnamen aus der PROGRAM-ID ab. Daraus ergeben sich die Namen aller übrigen Moduln durch Anfügen der jeweils zugehörigen Section-Nummer (im folgenden mit n_1n_2 bezeichnet).

Hauptmodulname	Modulname	
X	X n ₁ n ₂	
XX	XX n ₁ n ₂	
XXX	XXX n ₁ n ₂	
XXXX .	XXXX n ₁ n ₂	
XXXXX	XXXXX n ₁ n ₂	
XXXXXX bis XXXXXXY	XXXXXX n ₁ n ₂	

Beispiel 35: Segmentierung



Daraus erzeugt COB1 zusätzlich zum Hauptmodul SEGMT die Moduln SEGMT30 und SEGMT55:

```
A SECTION 30 Segment 30 SEGMT30

C SECTION 30 Segment 30 SEGMT30

(fest, überlagerbar)

Segment 55 SEGMT55
(unabhängig, überlagerbar)
```

Da die letzten 2 Zeichen immer n₁n₂ enthalten, ist vom Anwender dafür Sorge zu tragen, daß keine mehrfachen Namensdefinitionen auftreten.

Beispiel 36: Auszüge aus einem segmentierten Programm

```
AC081.30
             COBOL-74 COMPILATION
                                                                SOURCE LISTING
                         IDENTIFICATION DIVISION.
                          PROGRAM-ID.
                                                             STUDY.
        3
                         AUTHOR.
                                                              RUDOLF.
        4 5
                         ENVIRONMENT DIVISION. CONFIGURATION SECTION.
                          OBJECT-COMPUTER.
                              SEGMENT-LIMIT IS 20.
       66
                          PROCEDURE DIVISION. EINLESEN SECTION 30.
       83
                          BESTAND SECTION 50.
      109
                          SORTIEREN SECTION 80.
      110
                          BE.
                                OPEN OUTPUT AUSGABE.
                         SORTIER.
SORT SORTARB ON ASCENDING VER, TIT
INPUT PROCEDURE IS ISAM-SAM
OUTPUT PROCEDURE IS SAM-SAM.
      112
      113
      114
115
      116
117
                          ISAM-SAM SECTION 80.
      118
                          BEG.
                                OPEN INPUT BESTAND.
                          ISAM.

READ BESTAND NEXT RECORD AT END GO TO ISEND.

MOVE B-NUMMER TO BES.

MOVE B-VER TO VER.

MOVE B-TIT TO TIT.
      120
      121
      123
      124
      126
                                GO TO ISAM.
      127
128
129
                                CLOSE BESTAND.
      130
                          SAM-SAM SECTION 80.
```

Hinweis:

Die erzeugten Objektmoduln kann man anhand der Protokolle eines LMR-Laufes (vgl. Beispiel 26 b, S. 3-1) und eines Binder-Laufes (vgl. Beispiel 28, S. 4-9) kontrollieren.

Segmentierung

6.2.3 Shared Code

Segmente mit Section-Nummer >49 können mehrfachbenutzbar gemacht werden. Der Anwender geht dabei so vor:

- Die nach obigem Schema vergebenen Modulnamen gestatten, daß jene Moduln, die mehrfachbenutzbar gemacht werden sollen, in einer Bindemodulbibliothek mit Hilfe von LMR [3] oder LMS [21] abgelegt werden.
- Diese Moduln erklärt der Systemverwalter als "shareable" (mit dem SHARE-Kommando).
- Sie werden mit folgenden Kommandos aufgerufen:

falls der vorgebundene Objektmodul in der Bibliothek steht:

/EXEC (modulname, bibliotheksname)

b) falls der vorgebundene Objektmodul in der *-Datei steht und mehrfachbenutzbare Moduln von der Modulbibliothek hinzugebunden werden:

/SYSFILE TASKLIB = dateiname /EXEC *

Shared-Code-Segmente — also mehrfachbenutzbare Überlagerungssegmente — werden geladen, sobald der erste Prozeß in einer BS2000-Sitzung sie anfordert. Sie bleiben dann bis zum Ende der Sitzung im Klasse-4-Speicher des Systems für alle Prozesse verfügbar. Alle nicht mehrfachbenutzbaren Teile eines Programms werden pro Prozeß bzw. pro Anwender in den Klasse-6-Speicher geladen.

Das folgende Bild veranschaulicht Programmläufe ohne bzw. mit Shared Code.




Bild 6-1

Shared Code

Oben: Der Modul XY 80 wird dreimal geladen (Klasse-6-Speicher). Unten: Der Modul XY 80 wird nur einmal geladen (Klasse-4-Speicher).

Segmentierung

6.2.4 Mehrfachbenutzbarkeit des Ablaufzeitsystems

Das COB1-Laufzeitsystem kann teilweise mehrfachbenutzbar in den Arbeitsspeicher geladen werden und damit von allen parallellaufenden COB1-Programmen gleichzeitig benutzt werden (Speicherersparnis).

Zur Entlastung der SHARE-Tabelle (siehe Dienstprogramm DLL) werden alle mehrfach-benutzbaren Moduln in einem Großmodul zusammengefaßt. Mit dem SHARE- und LOAD-Kommando kann der Systemverwalter diesen und einen Verbindungsmodul in Klasse-4-Speicher laden.

Der Ablauf der Programme muß mit Hilfe des DLL erfolgen.

Die normalen Module des COB1-Ablaufzeitsystems und die mehrfach-benutzbaren Moduln dürfen nicht zusammen in einer Bibliothek sein.

6.3 Programmverknüpfungen

Bei der Erstellung von Programmsystemen ist es oftmals zweckmäßig, die Komponenten in verschiedenen, auf die jeweiligen Teilprobleme zugeschnittenen Programmiersprachen zu schreiben.

Zu den erforderlichen Programmverknüpfungen dienen Verfahren und Konventionen, die im folgenden beschrieben werden.

Übersicht:

Es sind folgende Programmverknüpfungen beschrieben:

- 1. COBOL-COBOL
- 2. COBOL-Assembler (Assembler-COBOL)

Hinweis: Zur Verwendung von FOR1-Programmen als COBOL-Unterprogramme siehe "FOR1 Benutzerhandbuch" [16].

6.3.1 Programmverknüpfungen COBOL-COBOL

(Siehe auch Kapitel Programmkommunikation in der COB1-Beschreibung [1]).

Der Aufruf eines Unterprogramms erfolgt gemäß ANS 74 COBOL-Standard durch folgende Anweisung:

CALL literal [USING name . . .]

Wobei literal der "Unterprogrammname" ist und name entweder Datenname, Dateiname oder Prozedurname bedeutet.

Der Unterprogrammname muß mit einem Alphazeichen beginnen, darf nur Buchstaben und Ziffern enthalten und maximal 8 Zeichen lang sein.

Die USING-Liste darf maximal 216 Operanden enthalten.

Ist name ein Datenname, wird dem Unterprogramm dessen Adresse zur Verfügung gestellt.

Jeder in der USING-Liste des aufrufenden Programms angegebene Datenname muß in der FILE SECTION, der WORKING-STORAGE SECTION oder der LINKAGE SECTION definiert sein. Er kann jede Stufennummer außer 88 haben.

Ist name ein Dateiname, wird dem Unterprogramm die Adresse des zugehörigen FCB zur Verfügung gestellt.

Ist name ein Prozedurname (Kapitel oder Paragraph), wird die Anfangsadresse dieser Prozedur übergeben.

Ein aufgerufenes Programm kann CALL-Anweisungen enthalten, jedoch keine, die direkt oder indirekt das aufrufende Programm aufrufen.

Es wird noch folgendes Aufrufformat unterstützt:

ENTER LINKAGE.
CALL unterprogrammname [USING name...]
ENTER COBOL.

Einsprung

Der Einsprung in ein Unterprogramm erfolgt gemäß ANS'74 COBOL-Standard durch folgende Anweisung:

PROCEDURE DIVISION [USING data-name...]. wobei data-name gleich datenname ist.

Die USING-Liste des Einsprungs muß gleichviele Operanden wie die des Aufrufs enthalten.

Unterprogrammtechnik

Jeder in der USING-Liste des aufgerufenen Programms angegebene Datenname muß in der LINKAGE SECTION definiert sein und darf nur die Stufennummern 01 oder 77 haben.

Die Zuordnung der übergebenen Operanden erfolgt über ihre Stellung in der Operandenliste.

Darüberhinaus können weitere Einsprungpunkte wie folgt definiert werden (Erweiterung des ANS'74 bzw. ANS'68 COBOL-Standards):

- 1. ENTRY einsprungname [USING data-name . . .].
- 2. ENTER LINKAGE.
 ENTRY einsprungname [USING data-name...].
 ENTER COBOL.

Diese Anweisungen können an beliebiger Stelle innerhalb der PROCEDURE DIVISION aufgeführt werden.

Bei diesen Formaten ist zu beachten, daß der Unterprogrammname vom Einsprungnamen verschieden sein muß und beim Aufruf in der CALL-Anweisung der Einsprungname zu verwenden ist.

Rücksprung

Der Rücksprung erfolgt gemäß ANS'74 COBOL-Standard durch folgende Anweisung: EXIT PROGRAM.

Diese Anweisung muß die einzige in einem Programmsatz sein. Dieser Programmsatz muß der einzige in einem Paragraphen sein.

Unterstützt wird noch folgendes Format (DOD-COBOL bzw. ANS'68 COBOL-Standard):

ENTER LINKAGE. RETURN. ENTER COBOL.

Datenkonventionen

Im aufgerufenen Programm werden die in der USING-Liste angegebenen Operanden entsprechend ihren in der LINKAGE SECTION angegebenen Datenbeschreibungen behandelt.

Hinweis:

Es werden nur die Adressen der Daten übergeben (call by reference), jedoch keine Angaben über deren Format und Ausrichtung. Für die notwendige und richtige Ausrichtung, sowie die formatgerechte Verarbeitung der übergebenen Daten ist der Programmierer selbst verantwortlich.

Konventionen zur Unterprogrammtechnik

Bei der Verknüpfung von COBOL-Programmen gelten folgende Konventionen:

- 1. Das aufrufende Programm stellt einen Sicherstellungsbereich zur Verfügung.
- 2. Das aufrufende Programm versorgt die Parameteradreßliste und die Mehrzweckregister entsprechend den Registerkonventionen.
- Das aufgerufene Programm sichert alle Mehrzweckregister mit Ausnahme von Register
 im Sicherstellungsbereich des aufrufenden Programms.
- 4. Das aufgerufene Programm führt die Vorwärts- und Rückwärtsverkettung der Sicherstellungsbereiche durch.
- Vor dem Rücksprung lädt das aufgerufene Programm die Mehrzweckregister aus dem Sicherstellungsbereich des aufrufenden Programms.

6. Das COBOL-Sonderregister RETURN-CODE dient zur Verständigung zwischen getrennt übersetzten COBOL-Moduln, die zum Ablauf in einem ladefähigen Programm zusammengebunden wurden. Das Sonderregister existiert nur einmal im Programm und ist intern als vierstelliges Datenfeld (PIC S9(4) COMP SYNC VALUE ZERO) definiert. RETURN-CODE kann während des Ablaufs beliebig von einzelnen Moduln abgefragt oder verändert werden. Bei Beendigung des Programmlaufs wird vom Laufzeitsystem überprüft, ob RETURN-CODE auf Null steht. Ist das nicht der Fall, wird die Fehlermeldung 9040 ausgegeben. Wurde das Programm innerhalb einer Prozedur aufgerufen, verzweigt das System zum nächsten STEP-, ABEND-, ABORT-, ENDP- oder LOGOFF-Kommando.

Registerkonventionen

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Registerversorgung, die das aufrufende Programm vor dem Ansprung des aufgerufenen Programms durchführt.

Tabelle: Registerbenutzung

Register nummer	Registerverwendung	Inhalt
0	Arbeitsregister	Dient bei Verknüpfung von COBOL-Moduln als Register zur Koordinierung
1	Parameterübergabe	Adresse der Parameteradreßliste
13	Sicherstellungsbereich	Adresse des Sicherstellungsbereiches des aufrufenden Programms
14	Rücksprung	Adresse des Rückkehrpunktes ins aufrufende Programm.
15	Einsprungpunkt	Adresse des Einsprungpunktes im aufgerufenen Programm.

Aufbau des Sicherstellungsbereiches

Die Struktur des Sicherstellungsbereiches im aufrufenden Programm ist wie folgt:

Wort	Inhalt	
1	wird von COBOL intern verwendet	
2	enthält die Anfangsadresse des Sicherstellungsbereiches des aufrufenden Programms. Im ersten aufrufenden Programm ist der Inhalt dieses Feldes 0.	
3	enthält die Anfangsadresse des Sicherstellungsbereiches des aufgerufenen Programms. Im letzten aufgerufenen Programm ist der Inhalt dieses Feldes nicht verwertbar.	
4	Register 14	
5	Register 15	
6	Register 0	
18	Register 12	

Aufbau der Operandenadreßliste

Die Operandenadreßliste besteht aus Adreßkonstanten. Diese enthalten die Adressen der in der Operandenliste aufgeführten Operanden. Die Adreßkonstanten stehen in derselben Reihenfolge, wie die Operanden in der Operandenliste. Die letzte Adreßkonstante wird durch eine 1 im höchstwertigen Bit gekennzeichnet.

6.3.2 Programmverknüpfung COBOL-ASSEMBLER (ASSEMBLER-COBOL)

Beim Aufruf von Unterprogrammen, die in Assembler geschrieben sind, oder beim Aufruf von COBOL-Unterprogrammen aus Assemblerhauptprogrammen, sind bestimmte Konventionen zu beachten. Die zur Verknüpfung notwendigen Sicherstellungsbereiche, ihre Lage und Adressierungstechnik werden hier näher erläutert. Außerdem wird die Übergabe bzw. Übernahme von Operanden mitsamt den zugehörigen Registerkonventionen beschrieben.

Allgemeines

Ein COBOL-Programm, das CALL- oder ENTRY-Anweisungen enthält oder vom Übersetzer als Unterprogramm erkannt wird, veranlaßt automatisch die Generierung der notwendigen Befehlsfolgen und Sicherstellungsbereiche zur Verknüpfung dieses Programmes mit anderen Programmen. Programme, die in Assembler geschrieben sind, müssen den nachfolgend beschriebenen Verknüpfungskonventionen genügen, damit sie in Verbindung mit COBOL-Programmen, als rufende oder aufgerufene Programme, verwendet werden können.

Die folgende Tabelle zeigt die Benutzung der allgemeinen Register im Zusammenhang mit Programmverknüpfungen.

Tabelle: Registerbenutzung

Register- Nummer	Registerverwendung	Inhalt
1	Operandenübergabe	Adresse der Operandenadressen, die an das aufgerufene Programm übergeben werden sollen.
13	Sicherstellungs- bereich	Adresse eines 18 Worte (= 72 Byte) langen Bereiches im laufenfenden Programm, der vom aufgerufenen Programm zur Sicherstellung der Register verwendet werden kann.
14	Rücksprung	Adresse des Rückkehrpunktes ins aufrufende Programm.
15	Einsprungpunkt	Adresse des Einsprungpunktes im aufgerufenen Programm.

Konventionen in einem aufgerufenen Assembler-Programm

Ein aufgerufenes Assembler-Unterprogramm muß den Inhalt der von ihm benutzten Register und anderer in der Tabelle angegebener Informationen im Sicherstellungsbereich abspeichern, dessen Adresse ihm in Register 13 beim Aufruf übergeben wurde. Ein aufgerufenes Programm muß außerdem eine Rücksprungroutine besitzen, deren Aufgabe es ist,

- die Adresse des Sicherstellungsbereiches des aufrufenden Programmes in Register 13 zurückzuladen,
- 2. den Inhalt anderer benutzter Register wiederherzustellen,
- 3. die Rückkehradresse in Register 14 zu laden und schließlich,
- in das aufrufende Programm an die Adresse, die in Register 14 enthalten ist, zurückzuspringen.

Der COB1-Übersetzer setzt die Programm-Maske auf X'00'. Deshalb führen im Assembler-Unterprogramm die folgenden Fehler zu keiner Programmunterbrechung:

IW = X'6C' Mantisse = 0

IW = X'70' Exponentialunterlauf

IW = X'74' Dezimalüberlauf

IW = X'78' Festpunktüberlauf

Falls der Programmierer die Programm-Maske im Assembler-Unterprogramm verändert, muß er sie vor dem Rücksprung in das COBOL-Programm auf X'00' zurücksetzen.

Tabelle: Inhalt und Aufbau des Registersicherstellungsbereiches

Wort	Adresse	Inhalt
1	Bereich	Länge des Sicherstellungsbereiches
2	Bereich + 4	Adresse (eingetragen durch das aufgerufene Programm) des vom aufrufenden Programm verwendeten Sicherstellungsbereiches. Es handelt sich also um die Adresse des Sicherstellungsbereiches, die an das aufrufende Programm übergeben wurde, falls dieses ebenfalls ein aufgerufenes Programm war. (Rückwärtskettungsadresse).
3	Bereich + 8	Adresse (eingetragen vom aufgerufenen Programm) des nächsten Sicherstellungsbereiches, d.h. des Sicherstellungsbereiches des aufgerufenen Programmes, den dieses für ein von ihm aufgerufenes Programm zur Verfügung stellt. (Dieser Sicherstellungsbereich ist nicht erforderlich, falls kein weiterer Unterprogrammaufruf erfolgen soll.)
4	Bereich + 12	Rückkehradresse (Inhalt von Register 14), eingetragen vom aufgerufenen Programm.
5	Bereich + 16	Einsprungadresse (Inhalt von Register 15), eingetragen vom aufgerufenen Programm.
. 6	Bereich + 20	Inhalt von Register Ø, eingetragen vom aufgerufenen Programm.
7	Bereich + 24	Inhalt von Register 1 (eingetragen vom aufgerufenen Pro- gramm). Register 1 enthält die Adresse der Parameterliste, die an das aufgerufene Programm übergeben wurde.
8	Bereich + 28	
:	: }	Inhalt der Register 2 bis 12, eingetragen durch das aufgerufene Programm.
18	Bereich + 68	

Beispiel 37: Aufgerufenes Assembler-Programm

UPRO S	START	
	ENTRY AS	SUPRO
* *		
* Definition des * reiches als DU		
SAVAREA	DSECT	
BEREICH 1997	DS	F
RUECK	DS A	F
VORWAERT	DS	F
REG14	DS (Late 1	F
REG15	DS 1973	F
REGØ 1949 1944	DS 1	F
REG1 16 - SCHOOL	DS 40	F
REG2TO12	DS S	11F
UPRO COMPANIA	CSECT	
	USING	SAVAREA,13

Definition eines Einsprungpunktes mit Namen ASSUPRO, auf den ein anderes Programm Bezug nehmen kann.

COBOL-ASSEMBLER

ASSUPRO	STM	14, 12, REG14	Register 14, 15, Ø und 1 werden in den dafür vorge- sehenen Abschnitt REG14, REG15, REGØ bis REG1 des Sicherungsbereiches abgespeichert.
*			Mit dem gleichen Befehl werden auch die nicht für
*			die Programmverknüpfung reservierten Register 2
*			bis 12 im Sicherstellungsbereich (REG2TO12) abgesetzt.
*			Die Sicherstellung von Register 2 bis 12 hängt von
*			deren Benutzung durch das aufgerufene Programm ab und kann unterbleiben für nicht verwendete Register.
	LR	5, 13	Die Adresse des Sicherstellungsbereiches des
*			aufrufenden Programmes wird in Register 5
*			zwischengespeichert und kann zur Adressierung des Sicherungsbereiches verwendet werden.
		10 CAVADDD	
	DROP	13, SAVADDR 13	Die Adresse des eigenen Sicherstellungsbereiches wird in Register 13 geladen.
		SAVAREA, 5	Die Adresse des eigenen Sicherstellungsbereiches
	ST	13, VORWAERT	wird in das Feld VORWAERT (Wort 3) des Sicher-
*			stellungsbereiches des aufrufenden Programmes abgespeichert.
	HETNE	SAVAREA, 13	
	OSTNO	SAVARLA, 13	Die Adresse des Sicherstellungsbereiches des auf- rufenden Programmes wird in das Feld RUECK
	ST	5, RUECK	(Wort 2) des eigenen Sicherstellungsbereiches
*			eingetragen.
	·		
Benut	tzeranwe	eisungen	
	•		
SAVADDR	DC	A(SAVAREAI)	
	•		
SAVAREAI	DC	18F'Ø'	
	•		
* Rückspru			
	USING	SAVAREA, 13	
	L green	13, RUECK	Die Adresse des Sicherstellungsbereiches des aufru-
*			fenden Programmes wird aus den eigenen Sicher- stellungsbereich in Register 13 zurückgeladen.
	LM 33	14, 12, REG14	
*	LH	17, 12, REG14	Die Inhalte der Register 14, 15, Ø, 1 und 2 bis 12 des aufrufenden Programmes werden wiederher-
*			gestellt.
	BR %	14	Rücksprung ins aufrufende Programm

Konventionen in einem aufrufenden Assembler-Programm

Ein aufrufendes Assembler-Programm muß einen Sicherstellungsbereich der Länge 18 Worte (= 72 Bytes), der an einer Wortgrenze beginnt, zur Verfügung stellen. Dieser Bereich wird vom aufgerufenen Programm zum Abspeichern der Registerinhalte des aufrufenden Programms verwendet. Die Adresse dieses Sicherstellungsbereiches muß in Register 13 an das aufgerufene Programm übergeben werden. Falls das aufrufende Programm Operanden übergeben soll, muß die Adresse der Operandenliste in Register 1 übergeben werden. Ferner muß das aufrufende Programm die Adresse des Rückkehrpunktes in Register 14 übergeben, die Adresse des Einsprungpunktes des aufgerufenen Programmes muß in Register 15 enthalten sein.

Die Operandenliste ist eine Gruppe aufeinanderfolgender Worte, deren Inhalt die Adressen von Datenfeldern darstellt, die an das aufgerufene Programm übergeben werden sollen. Diese Operandenliste muß auf Wortgrenze beginnen. Das höchstwertige Bit des letzten Eintrags dieser Adreßliste wird auf 1 gesetzt, um das Ende der Operandenliste anzugeben.

Beispiel 38: Aufrufendes Assembler-Programm

13, SAVADDR Die Adresse des Sicherstellungsbereiches wird in Register 13 geladen. SAVADDR A(BEREICH) DC 18F'0' BEREICH DC ¥ Unterprogrammaufruf Register 1 wird mit der Adresse der Parameter-1,ADRPARAM adreßliste geladen. Register 15 wird mit der Adresse des Einsprung-15, ENTRADDR punktes des aufzurufenden Programmes geladen. BALR 14, 15 Das aufzurufende Programm wird angesprungen und die Rückkehradresse in Register 14 übergeben. * Adreßkonstanten für Unterpro-* grammeinsprungpunkte **EXTRN UPROENT** oder ENTRADDR DC V(UPROENT) A(UPROENT) ENTRADDR DC → Operandenliste und Adreßkonstante

COBOL-ASSEMBLER

ADRPARAM	DC ·	A(PARAMLST)
	DS DS	ØF
PARAMLST	DC DC DC DC	A(PARAM1) A(PARAM2) X'8Ø' AL3(PARAM3)
<u>.</u>	•	
* Operande	nbereich	ne e
	•	
PARAM1	DC	C'ERSTER OPERAND'
PARAM2	DC	C'ZWEITER OPERAND'
PARAM3	DC .	C'LETZTER OPERAND'

Adresse der Operandenliste

Adresse des ersten Operanden Adresse des zweiten Operanden Indikator für letzte Operandenadresse Adresse des dritten (letzten) Operanden

Bemerkung:

Falls das aufrufende Programm bereits von einem anderen Programm gerufen wurde, würde es zusätzliche Anweisungen enthalten (vgl. Beispiel 37).

6.4 Ein-Ausgabe von Daten über Systemdateien

Folgende COBOL-Anweisungen (siehe auch Manual "COB1-Sprachbeschreibung") greifen auf Systemdateien zu (vgl. Tabelle unten):

- a) EXHIBIT
- b) TRACE (die durch READY TRACE eingeschalteten und durch RESET TRACE ausgeschalteten Testüberwachungsausgaben)
- c) STOP literal
- d) ACCEPT
- e) DISPLAY

Zu a) und b): Die Ausgabe erfolgt über SYSLST (Beschreibung dieser Anweisungen im Abschnitt 6.1).

Zu c): Diese Anweisung unterbricht das laufende Programm mit einer Meldung am Bedienungsplatz. Der Operateur setzt das Programm mit einer beliebigen, programmunabhängigen Eingabe fort.

Höchstens 122 Bytes vom angegebenen Literal werden auf dem Bedienungsplatz ausgegeben. — Eine explizite Umweisung auf ein anderes Ausgabegerät ist nicht möglich.

Der Anwender bekommt die Meldung 9080 über SYSOUT, wenn die Anweisung STOP literal erreicht ist.

Zu d) und e): Auf zweierlei Art verwendet man Systemdateien:

- direkte Angabe:
 Bei ACCEPT sind möglich SYSIPT (Standard), SYSRDR, SYSIN, TERMINAL, CONSOLE.
 Bei DISPLAY sind möglich SYSLST (Standard), SYSOPT, SYSP[UN]CH, SYSOUT, TERMINAL, CONSOLE.
- über Merknamen:
 ACCEPT...FROM merkname bzw.
 DISPLAY...UPON merkname.

Die Verknüpfung von Systemdatei und Merkname definiert man im SPECIAL-NAMES-Paragraphen der ENVIRONMENT DIVISION.

Satzformate und Satzlängen

Die einzelnen Systemdateien bzw. Geräte verarbeiten unterschiedliche Satzlängen. Sie verwenden entweder Satzformat F oder Satzformat V; näheres zeigt die folgende Tabelle.

Tabelle: COBOL-Anweisungen, Systemdateien, Satzformate und Satzlängen

COBOL- Anweisungen	zugehörige Systemdateien des BS2000/Gerät	Satz- format	logische Satzlänge der Systemdatei
ACCEPTFROM TERMINAL ACCEPTFROM SYSRDR	SYSDTA	F	bei Zuweisung auf Kartenleser max. 80 Bytes
ACCEPTFROM SYSIN		٧	bei Eingabe über Datenstation oder von Plattendatei: max. 32 K
ACCEPT ACCEPTFROM SYSIPT	SYSIPT	F	80 Bytes
ACCEPTFROM CONSOLE¹)	Bedienungs- platz	V	max. 72 Bytes
DISPLAYUPON CONSOLE¹) STOP literal²)	Bedienungs- platz	٧	max. 127 Bytes
DISPLAYUPON TERMINAL	SYSOUT	V	im Stapelbetrieb: max. 2039 Bytes
DISPLAYUPON SYSOUT			im Dialogbetrieb: max. 32 K

COBOL- Anweisungen	zugehörige Systemdateien des BS2000/Gerät	Satz- format	logische Satzlänge der Systemdatei
DISPLAY DISPLAY UPON SYSLST EXHIBIT READY TRACE RESET TRACE	SYSLST	V Andrews	max. 133 Bytes: 1 Byte Steuerinfor- mation, 132 Bytes Daten
DISPLAYUPON SYSOPT DISPLAYUPON SYSPUNCH	SYSOPT	F	max. 80 Bytes: 72 Datenbytes; Bytes 73—80 enthalten die ersten 8 Bytes des PROGID-Namens.

CONSOLE sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da im "Closed Shop"-Betrieb des BS2000 der Operateur meist nicht über die verlangten Daten Bescheid weiß. Statt dessen kann man TERMINAL einsetzen.

Übertragen werden Daten in der Länge des im COBOL-Programm beschriebenen Feldes.

Falls der Anwender dieses Feld nicht vollständig füllt,

- wird bei ACCEPT dieses Feld mit Leerzeichen gefüllt
- besteht bei DISPLAY der Rest aus altem Feldinhalt, ggf. aus binären Nullen (nicht abdruckbar).

Falls Daten über ein ACCEPT-Feld hinausgehen, werden sie nicht übertragen.

Zu beachten ist, falls das Satzformat F verwendet wird (abhängig von der Systemdatei bzw. dem zugewiesenen Gerät): Ist die Länge eines Bezeichners in einer ACCEPT-Anweisung größer als die logische Satzlänge der Systemdatei, so werden Daten nachgefordert, d.h. mehrere Eingabeoperationen (Makroaufrufe) veranlaßt.

Bei abnormaler Beendigung eines Einlesevorganges durch Erreichen von EOF der Eingabedatei wird die Meldung 9051 oder 9052 über SYSOUT ausgegeben. Es wird /* in den Eingabebereich übertragen und mit der folgenden Anweisung fortgefahren.

Beispiele:

- 38a) Ein Programm mit ACCEPT- und DISPLAY-Anweisungen ohne Verwendung von Merknamen ist im Beispiel 1 abgedruckt.
- 38b) Ein vom Benutzer gewählter Merkname wird im SPECIAL-NAMES-Paragraphen der ENVIRONMENT DIVISION mit der Systemdatei SYSIPT verknüpft:

ENVIRONMENT DIVISION.

SPECIAL-NAMES.
SYSIPT IS EINGABE.

PROCEDURE DIVISION.

ACCEPT DATEN FROM EINGABE.

²⁾ Das Literal darf höchstens 122 Bytes lang sein.

6.5 Dateibearbeitung

6.5.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt behandelt katalogisierte Dateien. Ausgenommen sind Systemdateien sowie COBOL-Bibliotheken.

Um logische Sätze zu speichern und wieder aufzufinden, bedient sich das COB1-System bestimmter Zugriffsmethoden des Datenverwaltungssystems (DVS), nämlich SAM, ISAM, UPAM (siehe Manual "Datenverwaltungssystem" [4]).

Der Name einer vom DVS verwalteten Datei ist (neben anderen Dateieigenschaften) im Systemkatalog eingetragen. Auf ihn beziehen sich etwa die Dateinamen im FILE-Kommando oder im CATALOG-Kommando. Der Name einer katalogisierten Datei ist nicht notwendigerweise identisch mit dem (logischen) Dateinamen im COBOL-Programm. Dort ist eine Datei durch den Dateinamen (maximal 30 Zeichen; davon sind nur die ersten 8 Zeichen signifikant) in der Dateierklärung (FD) der FILE SECTION definiert. Dieser logische Dateiname muß zur Ablaufzeit mit einer physischen Datei verbunden werden, und zwar durch das FILE-Kommando (siehe Abschnitt 5.1.3):

/FILE dateiname,LINK = linkname

Für den Zugriff zu Datensätzen hält COBOL bestimmte Sprachmittel bereit (Genaueres siehe Manual "COB1 Sprachbeschreibung" [1]):

Tabelle: Zugriff zu Datensätzen

COBOL-Sprachelement	Bedeutung
ORGANIZATION-Klausel	Organisationsform
ACCESS-Klausel	Zugriffsart
OPEN-Anweisung	Dateieröffnung

6.5.2 Dateiorganisationsformen, Zugriffsarten, Dateieröffnung, Übertragung der Daten

Organisationsformen

Eine von einem COBOL-Programm zu verarbeitende Datei kann eine der folgenden Organisationsformen haben:

sequentiell (DVS: SAM)relativ (DVS: UPAM)indiziert (DVS: ISAM)

Die vom Benutzer gewählte Organisationsform bestimmt die Zugriffsmethode des DVS, die in Klammer jeweils angegeben ist.

Sequentiell organisierte Dateien können auf jedem möglichen Ein- oder Ausgabegerät existieren. Relativ oder indiziert organisierte Dateien sind nur auf Plattenspeichern möglich.

Sequentielle Dateiorganisation

In einer Datei mit sequentieller Dateiorganisation hat jeder Satz, außer dem letzten, einen eindeutigen Nachfolgesatz, und jeder Satz, außer dem ersten, einen eindeutigen Vorgängersatz. Diese Vorgänger- bzw. Nachfolgereigenschaft wird beim Aufbau der Datei durch die Reihenfolge der WRITE-Anweisungen festgelegt. Diese Eigenschaft bleibt während der Lebensdauer einer Datei erhalten. Die Datei kann lediglich an ihrem Ende fortgesetzt werden.

Eine sequentiell organisierte Plattenspeicherdatei hat die gleiche logische Struktur wie jede andere sequentielle Datei auf anderen Speichermedien. Jedoch kann eine Plattenspeicherdatei ohne Kopiervorgänge am ursprünglichen Platz aktualisiert werden. Beim Aktualisieren einer Plattenspeicherdatei mit sequentieller Organisation können jedoch keine neuen Sätze eingefügt werden, sondern nur bereits existierende ersetzt werden, wobei der neue Satz

Dateien

gleiche Satzlänge wie der bereits existierende haben muß. Im Eröffnungsmodus ›EXTEND(kann die Datei verlängert werden.

Relative Dateiorganisation

Bei einer Datei mit relativer Dateiorganisation kann zu jedem Satz dieser Datei zugegriffen werden, durch Angabe der relativen Satznummer dieses Satzes in der Datei. Vom Konzept her besteht eine Datei mit relativer Dateiorganisation aus einer Folge von Bereichen, in denen jeweils ein logischer Satz der Datei abgespeichert werden kann. Jedem dieser Bereiche ist eine relative Satznummer zugeordnet, die damit automatisch auch den logischen Satz identifiziert. Ein Satz mit der relativen Satznummer 10 ist der 10te Satz der Datei und befindet sich im 10ten Satzspeicherbereich, unabhängig davon, ob die Sätze 1—9 bereits existieren oder nicht.

Indizierte Dateiorganisation

Bei einer Datei mit indizierter Organisation geschieht der Zugriff zu jedem Satz der Datei über den Wert eines im Satz enthaltenen Schlüssels. Dabei wird für jeden Schlüsselwert, der in der Datei vorkommt, ein Index mitgeführt. Diese Indizes stellen damit einen Zugriffsmechanismus zu jedem Satz der Datei dar. Die in der RECORD KEY-Klausel angegebenen Schlüsselwerte, die zum Aufbau der Datei verwendet werden, müssen eindeutig sein.

Satzformate:

Für jede Organisationsform sind bestimmte Satzformate erlaubt; dies zeigt die folgende Tabelle.

Tabelle: Satzformate in Abhängigkeit von der Organisationsform

Organisationsform	Satzformate		
	geblockt	ungeblockt	
sequentiell	F, V	F, V, U	
relativ	F		
indiziert	F, V	F, V	

Zugriffsarten

Außer der Organisationsform bestimmt auch die Zugriffsart die Verarbeitung einer Datei. Die Zugriffsart legt der Benutzer mit der ACCESS-Klausel fest. Möglich sind:

- sequentieller Zugriff (ACCESS IS SEQUENTIAL)
- wahlfreier Zugriff (ACCESS IS RANDOM)
- dynamischer Zugriff (ACCESS IS DYNAMIC)

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zugriffsarten und ihre Funktionen, die für die einzelnen Organisationsformen erlaubt sind.

Tabelle: Zugriffsart in Abhängigkeit von der Organisationsform

Organisationsform	Zugriffsmodus	Bemerkungen
ORGANIZATION- Klausel	ACCESS- Klausel	
SEQUENTIAL (Standard- annahme)	SEQUENTIAL oder keine Angabe	Zugriff erfolgt entsprechend der Reihenfolge in der die Sätze in die Datei geschrieben werden.
RELATIVE	SEQUENTIAL oder keine Angabe	Zugriff erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der relativen Satznummer. Nur bereits in der Datei existierende Sätze werden zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der START-Anweisung kann der Beginn des sequentiellen Zugriffs angegeben werden.
	RANDOM	Zugriff erfolgt in der vom Benutzer durch die im RELA- TIVE KEY zur Verfügung gestellten Satznummer in der vom Benutzer gewünschten Reihenfolge.
	DYNAMIC	Bei dieser Angabe kann der Anwender durch Verwendung geeigneter COBOL-Anweisungen zwischen sequentiellem und wahlfreiem Zugriff während der Verarbeitung einer Datei wählen.
INDEXED	SEQUENTIAL oder keine Angabe	Zugriff erfolgt in aufsteigender Reihenfolge der Satz- schlüssel. Nur bereits in der Datei existierende Sätze werden zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der START-An- weisung kann der Beginn des sequentiellen Zugriffs festgelegt werden.
	RANDOM	Zugriff erfolgt in der vom Benutzer durch den im RECORD KEY zur Verfügung gestellten Satzschlüssel in der von ihm gewünschten Reihenfolge.
	DYNAMIC	Bei dieser Angabe kann der Anwender durch Verwendung geeigneter COBOL-Anweisungen zwischen sequentiellem und wahlfreiem Zugriff während der Verarbeitung einer Datei wählen.

Dateieröffnung

Die Anweisung

eröffnet eine Datei. Abhängig von der Eröffnungsart und der Organisationsform sind bestimmte Verarbeitungsarten für die Eingabe bzw. Ausgabe zulässig. Die folgende Tabelle zeigt dies.

Eröffnungsart Organi- sationsform	INPUT	OUTPUT	EXTEND	1-0	INPUT REVERSED
SEQUENTIAL	READ	WRITE	WRITE	READ, REWRITE ¹)	READ
RELATIVE	READ START	WRITE DELETE	=	READ, START WRITE, REWRITE, DELETE	-
INDEXED	READ START	WRITE DELETE	-	READ, START WRITE, REWRITE, DELETE	-

¹⁾ Nur für Plattenspeicher-Dateien erlaubt

Tabelle: Verarbeitungsarten in Abhängigkeit von Eröffnungsart und Organisationsform

Die im OPEN angegebene Eröffnungsart wird nicht berücksichtigt, wenn vor Start des Programms ein FILE-Kommando für dieselbe Datei mit OPEN-Operand gegeben wurde. Das bedeutet, daß für eine Datei, die in einem Programmlauf mehrfach im Wechsel schreibend und lesend bearbeitet wird, nur ein FILE-Kommando **ohne** OPEN-Operand gegeben werden kann, da sonst der Eröffnungsmodus für den ganzen Programmlauf festgelegt wäre.

Folgende Angaben in der OPEN-Anweisung des COBOL-Programmes und im OPEN-Operanden des FILE-Kommandos sind unvereinbar:

COBOL-Anweisung	FILE-Kommando
OPEN INPUT [REVERSED]	OPEN = OUTPUT OPEN = EXTEND
OPEN OUTPUT	OPEN = INPUT OPEN = REVERSE
OPEN EXTEND	OPEN = INPUT OPEN = REVERSE

APPLY BLOCK-DENSITY-Klausel

Die Klausel ist nur bei ISAM-Dateien von Bedeutung. Sie bestimmt den Füllungsgrad der Datenblöcke. Bei Angabe von z.B. 60% werden nur soviele Sätze in einem ISAM-Datenblock eingefügt, wie zur Belegung von 60% des für den Block zur Verfügung stehenden Speicherplatzes erforderlich sind. Die restlichen 40% bleiben für spätere Aktualisierungsvorgänge zur Verfügung. Diese Angabe ist jedoch nur dann sinnvoll, falls beim Laden der Datei Lücken in der aufsteigenden Folge der Schlüssel der Datensätze vorhanden sind.

Beispiel:

Es soll eine ISAM-Datei geladen werden, wobei nur jeder 10-te Satz zur Verfügung steht. Um beim späteren Aktualisieren der Datei die Erzeugung von Überlauf-Blöcken soweit wie möglich auszuschließen, ist es sinnvoll, die Datei mit der Klausel APPLY BLOCK-DENSITY 10 PERCENT zu laden.

Beim späteren Einfügen der jeweils fehlenden 9 Sätze pro Block erfolgt dann nur eine Verschiebung innerhalb der bereits vorgegebenen Blöcke, ohne daß Überlauf-Blöcke gebildet werden müssen. Die Anwendung dieser Klausel erhöht also die Effizienz des Abarbeitens einer ISAM-Datei, vor allem nach vielen Aktualisierungsvorgängen; bedeutet allerdings einen erhöhten Platzbedarf der Datei, falls mit vielen Lücken erstmalig geladen wird.

Übertragung der Daten

Um auf Datensätze in einer SAM- oder ISAM-Datei zuzugreifen, verwendet das COBOL-Programm eines der beiden folgenden Verfahren (siehe [4]):

- Move Mode (Übertragungsbetrieb):
 Bei jedem Zugriff überträgt das DVS einen logischen Satz zwischen dem Puffer und einem Arbeitsbereich des Programmes.
- Locate Mode (Ortungsbetrieb):
 Bei jedem Zugriff übergibt das DVS dem Programm eine Adresse, die auf eine Stelle im Puffer zeigt, von der das Programm den angeforderten Satz lesen oder wohin es einen
 Satz schreiben kann. Ein Register zur Übergabe dieser Adresse wird beim Eröffnen der Datei vereinbart.

Für den Zugriff auf Daten in relativen Dateien benutzt das COBOL-Programm einen speziellen COBOL Move Mode.

Welche dieser Übertragungsarten das Programm jeweils auswählt, hängt ab von der Organisationsform der Datei, dem Format ihrer Sätze und der Eröffnungsart. Die folgende Tabelle gibt darüber Aufschluß.

Organisations form	Eröffnungsart	OUTPUT	INPUT	I-O
SEQUENTIAL	RECFORM = V	Move Mode	Locate Mode	Locate Mode
	RECFORM = F	Locate Mode	Locate Mode	Locate Mode
	RECFORM = U	Locate Mode	Locate Mode	Locate Mode
INDEXED	RECFORM = V	Move Mode	Move Mode	Move Mode
	RECFORM = F	Move Mode	Move Mode	Move Mode
RELATIVE		COBOL Move Mode	COBOL Move Mode	COBOL Move Mode

Tabelle: Übertragungsarten für Daten in Abhängigkeit von der Eröffnungsart und der Organisationsform der Datei

Hinweis: Im Locate Mode liegt der Satzbereich einer Datei im Puffer. Bei geblockten SAMDateien, die im Modus I-O eröffnet sind, wird daher durch eine REWRITE-Anweisung für einen Satz eines Blockes stets der gesamte Block übertragen. Darauf ist
insbesondere dann zu achten, wenn Sätze eines Blockes zwar modifiziert wurden,
die Änderungen jedoch nicht zurückgeschrieben werden sollen: Sie werden implizit durch eine REWRITE-Anweisung für einen anderen Satz dieses Blockes mit
übertragen.

6.5.3 Sequentielle Dateiorganisation

Eine sequentiell organisierte Datei kann nur so verarbeitet werden, daß Sätze in der Reihenfolge gelesen oder geschrieben werden, wie sie in der Datei vorkommen. Das BS2000 stellt dazu die Zugriffsmethode SAM zur Verfügung.

Die folgende Abbildung gibt die COBOL-Klauseln wieder, die man zum sequentiellen Zugriff verwenden kann.

Tabelle: COBOL-Klauseln für sequentielle Dateiorganisation

DVS Zugriffs- methode	Geräte- typ	ACCESS- Klausel	KEY- Klausel	OPEN- Anweisung	Ein-Ausgabe- Anweisung	CLOSE- Anweisung
	Band	SEQUENTIAL	nicht	INPUT [REVERSED] [NO REWIND] OUTPUT [NO REWIND] EXTEND	READ [INTO] [AT END] WRITE [FROM] WRITE [FROM]	[REEL] LOCK NO REWIND FOR REMOVA
SAM	Platten- speicher	SEQUENTIAL	zulässig	OUTPUT EXTEND	READ [INTO] [AT END] WRITE [FROM] WRITE [FROM] READ [INTO] [AT END] WRITE [FROM] REWRITE [FROM]	[UNIT] [LOCK NO REWIND]

Steuerung des Programmablaufs

Das FILE-Kommando definiert Dateieigenschaften zur Ablaufzeit eines COBOL-Programms. Für sequentielle Dateien sind besonders vier Operanden wichtig; ausführliche Beschreibung siehe "Kommandosprache", [2]:

Format des FILE-Kommandos:

$$/\text{FILE dateiname}[, \text{LINK} = \text{linkname}][, \text{BLKSIZE} = \begin{cases} \text{STD} \\ (\text{STD,n}) \\ \text{pufferlänge} \end{cases}][, \text{SPACE} = \begin{cases} p \\ (p,s) \end{cases}][, \text{CODE} = \text{ISO7}]$$

dateiname Name, unter dem die Datei katalogisiert ist

LINK = linkname Dateikettungsname

BLKSIZE = STD Der Puffer für die Ein-Ausgabe der Datei wird auf die Größe eines

Standardblockes (1 PAM-Seite = 2048 Bytes) festgelegt.

(STD,n) Der Puffer für die Ein-Ausgabe der Datei wird auf die Größe von n

Standardblöcken festgelegt.

n ist eine Zahl im Bereich von 2-16

pufferlänge Die Pufferlänge wird in Byte angegeben. Die Angabe darf maximal

32767 sein. (Diese Angabe ist nur für MB-Dateien möglich.)

Hinweis: Der Operand BLKSIZE=(STD,n) ermöglicht für n>1 gekettete

Ein-Ausgabe (chained I-O): Intern werden mit nur einem Makroaufruf bis zu 16 logisch aufeinanderfolgende PAM-Blöcke übertragen. Die Anzahl der Ein-Ausgabe-Operationen wird damit verrin-

gert, die Verarbeitung beschleunigt (ab BS2000 V6.0).

Sequentielle Dateien

SPACE = p p ist die Anzahl der PAM-Seiten für die Primärzuweisung.

(p,s) s ist die Anzahl der PAM-Seiten, für die Sekundärzuweisung.

Beide Angaben sollten ein Vielfaches von 3 sein, da die PAM-Seitenzuweisung in Einheiten (units) von 3 erfolgt. Ist die Angabe kein Vielfaches von 3, wird sie auf einen entsprechenden Wert aufge-

rundet.

Hinweis: Bei BLKSIZE = (std,n) gilt für

die Primärzuweisung p ≥ 2 × n
und die Sekundärzuweisung s ≥ n

(Primär- und Sekundärzuweisung jeweils aufgerundet auf das Viel-

fache von 3)

Beispiel: BLKSIZE = (STD,8)

SPACE = (18.9)

CODE=ISO7 Magnetbanddateien im ISO-7-Bit-Code (s.u.) werden verarbeitet.

Bei fehlender Angabe verwendet das System den EBCDIC-Code

(Standard).

Hinweis: Bei Daten mit RECFORM = U (RECORDING U-Angabe in der FILE SECTION) darf im FILE-Kommando der RECSIZE-Operand nicht angegeben werden. In diesem Fall bezeichnet RECSIZE ein Register zur Übergabe der Satzlängeninformation.

Steuerinformationen für Druckerdateien

Die vertikale Positionierung einer Druckerdatei, bei der der Gerätename PRINTERDOD angegeben wurde, ist auf zwei Arten möglich:

- 1. WRITE ohne ADVANCING-Zusatz
- 2. WRITE mit ADVANCING-Zusatz

In beiden Fällen dient das erste Zeichen des benutzerdefinierten Satzes zur Übergabe der Vorschubinformation an das DVS und muß vom Anwender reserviert werden.

Bei Verwendung von WRITE ohne ADVANCING-Zusatz muß der Anwender das erste Byte des Satzes selber mit der gewünschten Vorschubinformation versorgen. Die möglichen Werte sind in den folgenden Tabellen abgedruckt.

Tabelle: Steuerinformation für Druckervorschub um Zeilenanzahl

	Inhalt des Steuerbyte falls Vorschub						
Vorschub um Anzahl Zeilen	nach	vor	Drucken erwünscht				
1	Ø1	40	Die Werte des zweiten Halbbyte für das				
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ø2	41	Steuerzeichen Vorschub vor dem Drucken				
3	Ø3	42	sind wegen Hardwareeigenschaften um 1				
4	04	43	kleiner, als die gewünschte Zeilenzahl.				
5	Ø5	44					
6	Ø6	45					
9	Ø9	48					
10	ØA	49					
11	ØB	4A					
12	ØC	4B					
13	ØD	4C					
14	ØE	4D					
15	ØF	4E					

Tabelle: Steuerinformation für Druckervorschub nach Lochbandkanälen.

Vorschub nach Lochband	Vorschi	qp	dem Drucken
Kanälen	nach	vor	
1 (Seitenwechsel)	81	C1	
2	82	C2	
3	83	C3	
4	84	C4	
5	85	C5	
6	86	C6	
7	87	C7	
8	88	C8	
10*)	8A	CA	
11	8B	CB	

^{*)} Ein Vorschub nach Kanal 9 oder 12 ist nicht möglich, da diese nur zu Formularendebestimmung dienen.

Bei den aufgeführten Steuerzeichen handelt es sich nur in einigen Fällen um abdruckbare Zeichen. In folgender Tabelle sind die abdruckbaren Zeichen und ihre Äquivalente aufgeführt.

Steuerzeichen	abdruckbares Zeichen	
40	(Zwischenraum)	
4A	c (cent)	
4B	. (Punkt)	
4C	< (kleiner als)	
4D	((Klammer aut)	
4E	+ (Plus)	
C1	A	
C2	В В	
C3	C	
C4	D	
C5	E	
C6	F	
C7	G	
C8	H	

Druckerdateien werden mit dem PRINT-Kommando ausgedruckt. Es muß der Operand SPACE = E angegeben werden. Genaue Beschreibung und Erläuterung des PRINT-Kommandos siehe [2, Kapitel 3].

Sequentielle Dateien

Im folgenden wird eine Möglichkeit zur Erzeugung eines beliebigen sedezimalen Zahlenwertes angegeben.

Beispiel 39:

Es soll der sedezimale Wert 0A erzeugt und in das Steuerzeichen des Drucksatzes übertragen werden:

```
SPECIAL-NAMES.

SYMBOLIC CHARACTERS HEX-OA IS 11

SYMBOLIC CHARACTERS HEX-
```

Erläuterung:

Dem Datennamen HEX-0A wird das elfte Zeichen des EBCDIC-Zeichensatzes zugeordnet, nämlich der sedezimale Wert 0A.

Mit der MOVE-Anweisung wird dieser Wert in das Feld STEUERZEICHEN übertragen.

ISO-7-Bit CODE

Um Magnetbanddateien im ISO-7-Bit Code zu verarbeiten, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Angabe des Gerätenamens TAPISO im Herstellerwort der SELECT-Klausel.

Außerdem ist vor Programmablauf der Operand CODE=ISO7 im FILE-Kommando erforderlich:

/FILE dateiname, CODE=ISO7, . . .

2. Im SPECIAL-NAMES-Paragraphen verwendet man die Klausel

ALPHABET alphabet-1 IS STANDARD-2 und in der FD-erklärung der Magnetbanddatei

CODE-SET IS alphabet-1

Ein-Ausgabe-Zustände

Gibt der Benutzer in der SELECT-Klausel "FILE STATUS IS datenname" an, so wird der Ein-Ausgabe-Zustand der zugehörigen Datei nach jeder Ein-Ausgabeoperation im Feld "datenname" abgelegt. Dieses Feld fragt der Benutzer ab, um Ein-Ausgabeoperationen zu kontrollieren. Die für eine sequentielle Datei möglichen Werte sind nachfolgend zusammengestellt.

Tabelle: Ein-Ausgabe-Zustände

FILE STATUS-Werte	Bedeutung					
0×	erfolgreiche Ausführung					
00	keine weitere Information					
04	erfolgreicher READ, aber Satzlängenfehler (siehe COB1 Beschreibung [1]: RECORD-Klausel)					
05	erfolgreicher OPEN INPUT oder OPEN I-O auf OPTIONAL-Datei, die nicht vorhanden ist; einer der folgenden Gründe liegt vor: 1. Das FILE-Kommando mit richtigem Linknamen fehlt; der Programmlauf wird mit der Meldung 9077 unterbrochen; bei OPEN INPUT/I-O wird das FILE-Kommando angefordert; 2. Datei ist nicht katalogisiert; 3. Datei ist zwar katalogisiert, aber OPEN und CLOSE wurden noch nicht ausgeführt.					
1×	erfolglose Ausführung: Endebedingung					
10	READ bei Dateiende					
15	erster READ auf eine nicht vorhandene OPTIONAL-Datei; Dateiende erreicht (AT END-Bedingung)					
16	READ nach bereits erkannter AT END-Bedingung					
3×	erfolglose Ausführung: permanenter Fehler					
30	keine weitere Information					
34	unzureichende Sekundärzuweisung im FILE-Kommando (aufgrund der Zwischenpufferung ist die Anzahl der tatsächlich geschriebenen Sätze unbestimmt)					
35	OPEN INPUT/I-O auf eine nicht vorhandene Datei ohne OPTIONAL-Angabe; einer der folgenden Gründe liegt vor: 1. Das FILE-Kommando mit richtigem Linknamen fehlt; der Programmlauf wird mit der Meldung 9077 unterbrochen; bei OPEN INPUT/I-O wird das FILE-Kommando angefordert; 2. Datei ist nicht katalogisiert; 3. Datei ist zwar katalogisiert, aber OPEN und CLOSE wurden noch nicht ausge-					
38	führt. OPEN auf eine Datei, die vorher mit CLOSE WITH LOCK geschlossen wurde					
39	Im FILE-Kommando wurden einer oder mehrere der Operanden FCBTYPE RECFORM oder RECSIZE mit Werten angegeben, die von den entsprechen den expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. Satzlängenfehler bei Eingabedateien (Katalogüberprüfung). Satzlänge größer als BLKSIZE-Angabe im FILE-Kommando.					
4×	erfolglose Ausführung: logischer Fehler					
41	OPEN auf eine bereits eröffnete Datei					
42	CLOSE auf eine nicht eröffnete Datei					
43	REWRITE ohne vorherigen erfolgreichen READ					
44	Uberschreiten der Bereichsgrenzen: WRITE oder REWRITE mit unzulässiger Satzlänge (siehe COB1 Beschreibung [1]: RECORD-Klausel) REWRITE mit anderer Satzlänge als beim gelesenen Satz					
46	erneuter READ nach erfolglosem READ					
47	READ auf eine Datei, die nicht als INPUT oder I-O eröffnet wurde					
48	WRITE auf eine Datei, die nicht als OUTPUT, I-O oder EXTEND eröffnet wurde REWRITE auf eine Datei, die nicht als I-O eröffnet wurde					
49						
9×	sonstige erfolglose Ausführungen					
90	Systemfehler; keine weitere Information					
91	entweder Password-Fehler oder OPEN-Fehler oder kein freies Gerät					

Leerseite durch den Nachtrag vom August 1986

6.5.4 Relative Dateiorganisation

Die Verarbeitung relativ organisierter Dateien wird bestimmt durch die Verwendung der relativen Satzadressierung. Unter Verwendung dieser Adressierungsmöglichkeit wird die Position jedes logischen Satzes innerhalb der Datei relativ zum ersten Satz dieser Datei festgelegt, und zwar durch eine relative Satznummer, beginnend mit 1. Durch Angabe eines relativen Schlüsselfeldes kann der Benutzer direkt auf Sätze einer relativen Datei zugreifen.

Relativ organisierte Dateien sind nur auf Plattenspeichern möglich und können nur aus Sätzen fester Länge bestehen.

Im BS2000 wird die Zugriffsmethode PAM benutzt.

Die folgende Tabelle gibt die COBOL-Klauseln wieder, die für den Zugriff zu relativ organisierten Dateien verwendet werden können.

DVS- Zugriffs- methode	Geräte- typ	ACCESS- Klausel	KEY- Klausel	OPEN- An- weisung	Ein-Ausgabe- Anweisungen	CLOSE- An- weisung
	Platten- spei- cher	SEQUENTIAL	RELATIVE KEY	INPUT OUTPUT I—O	READ [WITH NO LOCK] [INTO] [AT END] START [WITH NO LOCK] WRITE [FROM] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [AT END] START [WITH NO LOCK] WRITE [FROM] REWRITE [FROM] DELETE	[WITH LOCK]
		RANDOM	RELATIVE	INPUT	READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY]	[WITH LOCK]
PAM				OUTPUT I-O	WRITE [FROM] INVALID KEY READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] REWRITE [FROM] [INVALID KEY] DELETE [INVALID KEY]	
		DYNAMIC	RELATIVE KEY	INPUT	READ [WITH NO LOCK] NEXT [INTO] [AT END] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] START [WITH NO LOCK]	[WITH LOCK]
				OUTPUT I-O	[INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] READ [WITH NO LOCK] NEXT [INTO] [AT END] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] START [WITH NO LOCK] [INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] REWRITE [FROM] [INVALID KEY] DELETE [INVALID KEY]	

Relative Dateien

Aufbau einer relativen Datei

Jede PAM-Seite einer relativen Datei beginnt mit einem PAM-Schlüssel (Aufbau siehe Manual "DVS, Plattenverarbeitung" [4]), gefolgt von logischen Sätzen. Für Ausgabedateien kann mit dem BLKSIZE-Operanden im FILE-Kommando die Blockgröße geändert werden, die im COBOL-Programm durch die BLOCK-CONTAINS-Klausel festgelegt wurde. Das RTS (Runtime-System) macht aus der Blockgröße des COBOL-Programms eine Standard-Blockgröße.

Beispiel: COBOL-Blockgröße 1000 Characters → (STD,1) 5000 Characters → (STD,3)

Arbeitet man mit SHARUPD = YES, so wird bei Zugriffen mit Sperrmechanismus der gesamte Block gegen den Zugriff simultaner Benutzer gesperrt.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau einer relativen Datei für einen Block mit 2 PAM-Seiten; BLKSIZE = (STD,2).




Bild 6-3

Dem PAM-Schlüssel auf der ersten PAM-Seite folgen die Sätze S_1 bis S_n . Der vollständige Satz S_{n+1} hat auf der ersten PAM-Seite nicht mehr Platz. Ein Teil wird deshalb auf die zweite PAM-Seite geschrieben. Am Ende des Blockes bleibt möglicherweise Platz übrig (Blockrest).

Eine relative Datei muß vor ihrer Erstellung nicht vorformatiert werden. Erstellen kann man im sequentiellen oder wahlfreien Zugriff.

Bei sequentieller Erstellung wird der RELATIVE KEY nicht ausgewertet. Die Sätze werden in der Reihenfolge in die Datei gebracht, wie sie vom Benutzer geschrieben werden (WRITE). Leersätze kann es hierbei nur im letzten Block geben.

Bei wahlfreier Erstellung errechnet das Ablaufzeitsystem aufgrund der definierten RECSIZE, BLKSIZE (FILE-Kommando) und des Inhalts des RELATIVE KEY die genaue Position des Satzes innerhalb der Datei. Dabei wird jeder angefangene Block vorformatiert.

Beispiel 43: Programm zur Einrichtung einer relativen Datei

```
ID DIVISION.
PROGRAM-ID. RELDAT.
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
      SELECT AUS ASSIGN TO DA-590-R-SYSO10
                                                                                                                1
      ACCESS IS DYNAMIC
                                                                                                                2
      RELATIVE KEY IS REL-SCHLUESSEL.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD AUS LABEL RECORD STANDARD.
                                                                                                               (3)
01 AUSSATZ PIC X(200)
WORKING-STORAGE SECTION.
OT EINGABE.

PIC X(5) VALUE SPACES.

OF ANE PIC X(5) VALUE SPACES.
                                PIC 9(10) VALUE ZEROES.
   U5 REL-SCHLUESSEL
                                                                                                                3
   US RE
                PIC X(185).
01 FE. OZ F OCCURS 6 TIMES INDEXED BY I.
US FELD PIC X(185).
PROCEDURE DIVISION.
      OPEN OUTPUT AUS.

MOVE ALL "1" TO F(01).

MOVE ALL "2" TO F(02).

MOVE ALL "3" TO F(03).

MOVE ALL "4" TO F(04).

MOVE ALL "5" TO F(05).

MOVE ALL "6" TO F(06).
      SET I TO 1.
ANFANG.
      ADD 1 TO REL-SCHLUESSEL.
      IF REL-SCHLUESSEL = 3 ADD 1 TO REL-SCHLUESSEL.
IF REL-SCHLUESSEL = 6 GO TO ENDE.
      MOVE F(I) TO RE.
MOVE EINGABE TO AUSSATZ.
      SET I UP BY 1.
WRITE AUSSATZ INVALID KEY
DISPLAY "SCHLUESSEL-FEHLER " UPON TERMINAL
      GO TO ENDE.
ENDE.
      CLOSE AUS.
DISPLAY "RELDAT BEENDET" UPON TERMINAL.
      STOP RUN.
```

- 1 R bezeichnet "relative Datei".
- 2 Die RELATIVE KEY-Klausel wird verwendet.
- ③ Im Gegensatz zu anderen COBOL-Schlüsseln wird der relative Satzschlüssel nicht in der FD beschrieben, sondern in der WORKING-STORAGE SECTION.

Mit Hilfe des Dienstprogramms DPAGE [3] läßt sich der Inhalt einer relativen Datei ausdrukken. Im Beispiel 44 handelt es sich um die mit obigem Programmbeispiel beschriebene Datei.

Bei sequentiellem Zugriff zu einer relativ organisierten Datei wird die relative Satznummer des zuletzt gelesenen oder geschriebenen Satzes dem Benutzer im relativen Satzschlüssel zur Verfügung gestellt.

Bei direkter Verarbeitung muß der Benutzer dem System im relativen Satzschlüssel die Nummer des Satzes übergeben, der gelesen, geschrieben, gelöscht oder verändert werden soll, bzw. auf den der Benutzer positionieren will.

Relative Dateien

Steuerung des Programmablaufs

Das FILE-Kommando definiert Dateieigenschaften zur Ablaufzeit eines COBOL-Programms. Für relative Dateien sind besonders vier Operanden wichtig; ausführliche Beschreibung siehe "Kommandosprache", [2]:

Format des FILE-Kommandos:

/FILE dateiname [,LINK = linkname]

$$[,SPACE = { p \\ (p,s) }]$$

$$[,BLKSIZE = { STD \\ (STD,n) }]$$

$$[,SHARUPD = { YES \\ NO }]$$

dateiname

Der Name ist anzugeben, unter dem die Datei katalogisiert ist.

LINK

Der Dateikettungsname ist anzugeben (= Linkname = FD-Name).

 $SPACE = \left\{ \begin{array}{c} p \\ (p,s) \end{array} \right\}$

= linkname

Für p ist die Anzahl der PAM-Seiten für die Primärzuweisung als Vielfaches von 3 anzugeben. Für s ist die Anzahl der PAM-Seiten als Vielfaches von 3 anzugeben.

Bei fehlenden Operanden setzt das System für p bzw. s den Standardwert 3.

BLKSIZE

vereinbart einen Standardblock als Puffer, also 2048 Bytes.

=STD

=(STD,n) vereinbart einen Pufferbereich von n Standardblöcken (PAM-Seiten).

n darf maximal 16 sein (das sind 16×2048 Bytes = 32768 Bytes).

SHARUPD = YES

Mehrere Prozesse können die Datei gleichzeitig ändern, d.h. sie ist nicht

gesperrt, sobald sie ein Prozeß im Ausgabemodus eröffnet hat; siehe Ab-

schnitt 6.5.7.

=NO

Mehrere Prozesse können die Datei nur dann gleichzeitig verwenden,

wenn sie alle im Lesemodus arbeiten.

Hinweis: Der Operand BLKSIZE=(STD,n) ermöglicht für n>1 gekettete Ein-Ausgabe (chained I-O): Intern werden mit nur einem Makroaufruf bis zu 16 logisch aufeinanderfolgende PAM-Blöcke übertragen. Die Anzahl der Ein-Ausgabe-Operationen wird damit verringert, die Verarbeitung beschleunigt.

Ein-Ausgabe-Zustände

Gibt der Benutzer in der SELECT-Klausel "FILE STATUS IS datenname" an, so wird der Ein-Ausgabe-Zustand der zugehörigen Datei nach jeder Ein-Ausgabeoperation im Feld "datenname" abgelegt. Dieses Feld fragt der Benutzer ab, um Ein-Ausgabeoperationen zu kontrollieren. Die für eine relative Datei möglichen Werte sind nachfolgend zusammengestellt.

Tabelle: Ein-Ausgabe-Zustände

FILE STATUS-Werte	Bedeutung
0×	erfolgreiche Ausführung
00	keine weitere Information
1×	erfolglose Ausführung: Endebedingung
10	READ bei Dateiende
14	Bei einer READ-Anweisung reicht das RELATIVE KEY-Feld nicht aus, um die
	relative Satznummer aufzunehmen.
16	READ nach bereits erkannter AT END-Bedingung
2×	erfolglose Ausführung: Schlüsselfehler
22	WRITE für bereits vorhandenen Satz
23	versuchter Zugriff auf einen nicht vorhandenen Datensatz (INVALID KEY-Bedingung)
24	 Zwei Möglichkeiten: 1. Bei sequentiellem WRITE überschreitet die Satznummer die Größe des RELATIVE KEY-Feldes. 2. unzureichende Sekundärzuweisung im FILE-Kommando
3×	erfolglose Ausführung: permanenter Fehler
30	keine weitere Information
35	OPEN INPUT/I-O auf eine nicht vorhandene Datei;
	einer der folgenden Gründe liegt vor: 1. Das FILE-Kommando mit richtigem Linknamen fehlt; der Programmlauf wird mit der Meldung 9077 unterbrochen; bei OPEN INPUT/I-O wird das FILE-Kommando angefordert; 2. Datei ist nicht katalogisiert; 3. Datei ist zwar katalogisiert, aber OPEN und CLOSE wurden noch nicht ausgeführt.
38	OPEN auf eine Datei, die vorher mit CLOSE WITH LOCK geschlossen wurde
39	 Im FILE-Kommando wurden einer oder mehrere der Operanden FCBTYPE, RECFORM oder RECSIZE mit Werten angegeben, die von den entsprechen- den expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. (FCBTYPE muß PAM sein, RECFORM oder RECSIZE sollten überhaupt nicht angegeben werden). Satzlängenfehler bei Eingabedateien (Katalogüberprüfung). Satzlänge größer als BLKSIZE-Angabe im FILE-Kommando.
4×	erfolglose Ausführung: logischer Fehler
41	OPEN auf eine bereits eröffnete Datei
42	CLOSE auf eine nicht eröffnete Datei
43	DELETE oder REWRITE ohne vorherigen erfolgreichen READ bei ACCESS SEQUENTIAL
46	sequentieller READ nach erfolglosem READ oder START
47	READ/START auf eine Datei, die nicht als INPUT oder I-O eröffnet wurde
48	Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung auszuführen: 1. für eine Datei, die nicht als OUTPUT oder I-O eröffnet ist 2. für eine Datei im sequentiellen Zugriffsmodus, die nicht als OUTPUT eröffnet ist.
49	DELETE oder REWRITE auf eine Datei, die nicht mit OPEN I-O eröffnet wurde
9×	sonstige erfolglose Ausführungen
90	Systemfehler; keine weitere Information
91	entweder Password-Fehler oder OPEN-Fehler
93	Fehler bei simultaner Aktualisierung (PAGE LOCK bei SHARUPD=YES)
94	Fehler bei simultaner Aktualisierung: die Aufrufsequenz READ $-$ REWRITE/DELETE wurde nicht eingehalten

Leere Seite seit Version 2.2A

Beispiel 44: Inhalt einer relativen Datei

			@	0	9	(a)							
			000000000001111111111111111111111111111	11111111 000000000222222222222222222222	222222222222	000	**************************************	4444444					
			F1F1F1F1	F2F2F2F2 F2F2F2F2	000000000	40F0F0F0 F3F3F3F3 F3F3F3F3	F4F4F4F4 F4F4F4F4	000000000	000000000	000000000	000000000	00000000	
			F1F1F1F1 F1F1F1F1	F2F2F2F2 F2F2F2F2	0000000000	40404040 F3F3F3F3 F3F3F3F3	14545454	000000000	000000000	F 00000000	000000000	000000000	
1			F1F1F1F1 F1F1F1F1	FOFOF2F2 F2F2F2F2	000000000	000000000 F3F3F3F3 F3F3F3F3	F4F4F4F4 F4F4F4	000000000	000000000	000000000	000000000	00000000	
		Θ	F1F1F1F1 F1F1F1F1	FUFUFUFUFU	F F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000 F3F3F3F3 F3F3F3F3	F4F4F4F4 F4F4F4	000000000	FF0000000	000000000	000000000	00000000	
1		noundann	(010)	(000)	(180)	(250)	(350)		(480)	(570)	(650)	(710)	
	L PAGE = 1	(0001) (000) 8558F824 010000001 060000000	(UDD) 40404040 40F0F0F0 FUFUFUFU FUFUFUFU CU20) FIFIFIFI	NEXT 4 LINES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (UCU) FIFIFIFI FIFIFIFI 40404040 40F0F0F0 (UEU) FZFZFZFZ FZFZFZFZ FZFZFZFZ FZFZFZFZ	NEXT 4 LINES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (180) FZFZFZFZ FZFZFZFZ FZFZFZFZ FZFZFZ FZFZFZFZ (180) GGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	NEXT 4 LINES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (240) UU0000000 000000000 000000000 (260) FUFUFUFU FUFUFUFS FSFSFSFS FSFSFSFS FSFSFSFS	NEXT 4 LIMES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (\$20) 40404404 40F0F0F0 FUFUFUFU FUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUF	(SEU) FAFAFAFA FAFAFAFA FFOODOOD OOOOOOOOO (400) COOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	NEXT 4 LINES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (4AU) OUGUNDUNG ONGOUGOU GOUNDUNG UNDONGOU (4CO) OUGUNDU CUUGOUNG UNGUNDUNG (4CO)	(560) OBDERGE OF THE TO ABOVE LINE. (560) OBDERGE OBDE	(640) FF090000 30000000 00000000 00000000 (660) COUNCOUNT (660) 00000000 00000000 00000000	NEXT 4 LINES ARE IDENTICAL TO ABOVE LINE. (700) OUROROUGH DEOUGHOUGH OROUGHOUGH CAZO) OUROROUGH OUROROUGH OUROROUGH OUROROUGH TO ABOVE LINE.	
	LOGICAL	KEY	(0001)	(0193)	(0385)	(0577)	(10801)	(1025)	(1185)	(1377)	(1601)	(1793)	6

- ②③, ⑤ logische Sätze, die beschrieben wurden
- ① Leersatz: Sein erstes Byte enthält High Value (X'FF'), der Rest ist mit Low Value (X'00')

6.5.5 Indizierte Dateiorganisation

Mit Hilfe der indizierten Dateiverarbeitung wird es ermöglicht, bestimmte Daten aus einer indiziert-sequentiell aufgebauten Datei aufzufinden. Beim Aufbau der Datei werden Sätze in aufsteigender Reihenfolge der Satzschlüssel abgespeichert. Ferner werden Indexstufen erzeugt, die beim Verarbeiten der Datei zur Lokalisierung der Datensätze dienen. Der Schlüssel ist Teil des logischen Satzes (definiert in der FD) und muß vom Anwender in der RECORD KEY-Klausel in der ENVIRONMENT DIVISION angegeben werden. Jeder Satz in einer indizierten Datei muß daher eindeutig durch seinen Satzschlüssel ansprechbar sein.

Indizierte Dateien sind nur auf Plattenspeichern möglich. Sie können festes oder variables Satzformat haben und können geblockt werden.

Im BS2000 wird die Zugriffsmethode ISAM zur Bearbeitung von indizierten Dateien verwendet.

Die folgende Tabelle gibt die COBOL-Klauseln wieder, die für den Zugriff zu indiziert organisierten Dateien verwendet werden können.

DVS- Zugriffs- methode	Geräte- typ	ACCESS- Klausel	KEY- Klausel	OPEN- An- weisung	Ein-Ausgabe- Anweisungen	CLOSE- An- weisung
	Platten- spei- cher	SEQUENTIAL	RECORD KEY	OUTPUT I—O	READ [WITH NO LOCK] [INTO] [AT END] START [WITH NO LOCK] WRITE [FROM] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [AT END] START [WITH NO LOCK] REWRITE [FROM] DELETE	[WITH LOCK]
ISAM		RANDOM.	RECORD KEY	OUTPUT I-O	READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] WRITE [FROM] INVALID KEY READ [WITH NO LOCK]	[WITH LOCK]
					[INTO] [INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] REWRITE [FROM] [INVALID KEY] DELETE [INVALID KEY]	
		DYNAMIC/ EXTENDED	RECORD KEY	OUTPUT I—O	READ [WITH NO LOCK] NEXT [INTO] [AT END] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] START [WITH NO LOCK] [INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] READ [WITH NO LOCK] NEXT [INTO] [AT END] READ [WITH NO LOCK] [INTO] [INVALID KEY] START [WITH NO LOCK] [INVALID KEY] WRITE [FROM] [INVALID KEY] REWRITE [FROM] [INVALID KEY] REWRITE [FROM] [INVALID KEY] DELETE [INVALID KEY]	[WITH LOCK]

Dateistruktur

Eine ISAM-Datei besteht aus zwei logischen Einheiten

- a) den Indexeinträgen in den Indexdatenblöcken
- b) den Datensätzen, die in den Datenblöcken abgespeichert sind.

Die Indexeinträge und die Datensätze können auf verschiedenen Datenträgern liegen, sofern Privatdatenträger verwendet werden.

Blockstruktur

Indexblöcke haben eine feste Länge von einer PAM-Seite (d.h. 2048 Bytes). Datenblöcke können eine Länge zwischen 1 bis 16 PAM-Seiten haben.

Die Datenblöcke enthalten die logischen Sätze des Benutzers. Die Einträge in den Indexblöcken enthalten entweder Zeiger zu den Indexblöcken niederer Indexstufen oder, im Falle des Indexblockes der niedersten Stufe, auf die Datenblöcke.

In den Indexblöcken sind die Eintragungen in aufsteigender Reihenfolge der Schlüssel physikalisch hintereinander angeordnet; deshalb werden beim Entstehen neuer Datenblöcke stets die Indexeintragungen reorganisiert.

In den Datenblöcken sind die Sätze in aufsteigender Reihenfolge der Schlüssel verkettet; die physikalische Reihenfolge ist beliebig.

Der Indexblock der höchsten Indexstufe ist immer in der Datei enthalten, auch wenn die Datei keine Datensätze enthält.

Zusätzlich zu den Zeigern enthält dieser Indexblock eine ISAM-Etikettinformation von 36 Bytes Länge, die intern von ISAM verwendet wird. Somit beträgt die Länge des ersten Indexblockes nur 2012 Bytes.

Aufbau eines Indexblockes:

Indexeintrag pro Datenblock

Indexeintrag pro Datenblock

Nr. d. zuge-	Anzahl d.	höchster	Nr. d. zuge-	Anzahl d.	höchster	sw.
hörigen	freien Bytes	Schlüssel	hörigen	freien Bytes	Schlüssel	
Datenblocks	i. d. Block	i. d. Block	Datenblocks	i. d. Block	i. d. Block	
3 Byte	1 Byte	1-255 Byte	3 Byte	1 Byte	1-255 Byte	

Für jede Indexstufe wird ein Block in der Größe einer PAM-Seite im Speicher reserviert.

Verweist ein Indexeintrag auf einen Indexblock, so enthält das Byte 4 die Anzahl der Indexeinträge in diesem Block.

Aufbau eines Datenblockes:



Der Zeiger des letzten Satzes im Block zeigt auf den ersten Satz des Blockes.

Aufbau der Schlüssel

Sowohl den Indexblöcken als auch den Datenblöcken geht ein ISAM-spezifischer PAM-Schlüssel voran.

Für Indexblöcke hat er folgenden Aufbau:

Standardmäßiger Teil des PAM-Schlüssels	1. freies Byte am Ende d. Block	unbe- nutzt	Zeiger zum zuletzt verarbeit. Satz	unbe- nutzt
8 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte

Indizierte Dateien


Für Datenblöcke hat er folgenden Aufbau:

Standardmäßiger Teil des PAM-Schlüssels	1. freies Byte am Ende d. Blockes	Zeiger zum 1. logischen Satz	Zeiger zum zuletzt verarbeit. Satz	1. freies Byte im Block
8 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte

Ist die PAM-Seite nicht belegt, so ist sie in der Tabelle der freien Seiten (GARBAGE COL-LECTION) eingetragen; in diesem Fall enthalten die letzten 4 Bytes des Schlüssels die Nummer der nächsten freien PAM-Seite in dieser Tabelle.

Beispiel für den PAM-Schlüssel eines Datenblockes.

PAM-Schlüssel




zugehörige Datensätze.

Teilen von Datenblöcken

Blockteilung tritt auf beim Ändern einer Datei, wenn z.B. Sätze in einen Block eingefügt werden sollen, im Block aber kein freier Platz mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall wird der Block an der Stelle, an der ein Satz einzufügen ist, geteilt und die erste Hälfte des Blockinhalts in einen neuen Block geschrieben, während die zweite Hälfte einschließlich des neuen Satzes im ursprünglichen Block verbleibt und mit den Sätzen des neuen Blocks durch Zeiger verkettet wird (siehe [4]).

Beispiel 46: Blockteilung



Für den neuen Block wird gleichzeitig ein neuer Indexeintrag im zugehörigen Indexblock aufgebaut, und es werden die Indexeintragungen reorganisiert. Gleichzeitig wird die Blockreihenfolge reorganisiert, so daß niemals Überlaufkettungen entstehen.

Da eine häufige Blockteilung die Verarbeitung verlangsamt, sei hier auf die APPLY BLOCK DENSITY-Klausel hingewiesen. In dieser Klausel gibt man den Prozentsatz an, zu dem ein Datenblock beim Erstellen der Datei mit Datensätzen gefüllt werden soll. Fehlt diese Klausel, so nimmt der COB1-Übersetzer einen Füllungsgrad von 85 Prozent an. Die Blockteilung wird mit dieser Klausel eingeschränkt.

Steuerung des Programmablaufs

Das FILE-Kommando definiert Dateieigenschaften zur Ablaufzeit eines COBOL-Programms. Für indizierte Dateien sind besonders fünf Operanden wichtig; ausführliche Beschreibung siehe "Kommandosprache", [2]. Format des FILE-Kommandos:

/FILE dateiname [,LINK = linkname]

$$[,SPACE = \left\{ \begin{array}{c} p \\ (p,s) \end{array} \right\}]$$

$$[,SHARUPD = \left\{ \begin{array}{c} YES \\ \underline{NO} \end{array} \right\}]$$

$$[,PAD = prozent]$$

$$[,BLKSIZE = \left\{ \begin{array}{c} \underline{STD} \\ (STD,n) \end{array} \right\}]$$

dateiname LINK = linkname Der Name ist anzugeben, unter dem die Datei katalogisiert ist. Der Dateikettungsname ist anzugeben.

$$\label{eq:SPACE} \begin{split} \text{SPACE} = \left\{ \begin{array}{l} p \\ (p,s) \end{array} \right\} & \text{Für p ist die Anzahl der PAM-Seiten für die Primärzuweisung als Vielfaches von 3 anzugeben. Für s ist die Anzahl der PAM-Seiten für die Sekundärzuweisung als Vielfaches von 3 anzugeben.} \end{split}$$

Bei fehlenden Operanden setzt das System für p bzw. s den Standardwert 3.

SHARUPD Mehrere Prozesse können die Datei gleichzeitig ändern, d. h., sie ist nicht gesperrt, sobald ein Prozeß die Datei im Ausgabemodus eröffnet hat; siehe Abschnitt 6.5.7.

= NO Mehrere Prozesse k\u00f6nnen die Datei nur dann gleichzeitig verwenden, wenn sie alle im Lesemodus arbeiten.

PAD = prozent Für prozent ist eine Zahl einzusetzen; sie gibt den prozentualen Platzanteil der Pufferlänge an, der frei bleiben soll (für spätere Dateierweiterung). Standardwert: 15.

BLKSIZE

= <u>STD</u> vereinbart einen Standardblock als Puffer, also 2048 Bytes.

= (STD,n) vereinbart einen Pufferbereich von n Standardblöcken (PAM-Seiten). n darf maximal 16 sein (das sind 16 × 2048 Bytes = 32768 Bytes).

Ein-Ausgabe-Zustände

Gibt der Benutzer in der SELECT-Klausel "FILE STATUS IS datenname" an, so wird der Ein-Ausgabe-Zustand der zugehörigen Datei nach jeder Ein-Ausgabeoperation im Feld "datenname" abgelegt. Dieses Feld fragt der Benutzer ab, um Ein-Ausgabeoperationen zu kontrollieren. Die für eine indizierte Datei möglichen Werte sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Indizierte Dateien

Tabelle: Ein-Ausgabe-Zustände

FILE STATUS-Werte	Bedeutung
0×	erfolgreiche Ausführung
00	keine weitere Information
04	erfolgreicher READ, aber Satzlängenfehler (siehe COB1 Beschreibung [1] RECORD-Klausel)
1×	erfolglose Ausführung: Endebedingung
10	READ bei Dateiende
16	READ nach bereits erkannter AT END-Bedingung
2×	erfolglose Ausführung: Schlüsselfehler
21	Beim Laden der Datei ist der zu schreibende Schlüssel entweder schon vorhanden oder entspricht nicht der aufsteigenden Reihenfolge.
22	WRITE für bereits vorhandenen Satz
23	READ auf einen nicht vorhandenen Datensatz (INVALID KEY-Bedingung)
24	unzureichende Sekundärzuweisung im FILE-Kommando unter Berücksichtigung von BLOCK DENSITY/PAD
3×	erfolglose Ausführung: permanenter Fehler
30	keine weitere Information
35	OPEN INPUT/I-O auf eine nicht vorhandene Datei;
	einer der folgenden Gründe liegt vor:
	 Das FILE-Kommando mit richtigem Linknamen fehlt; der Programmlauf wird mit der Meldung 9077 unterbrochen; bei OPEN
	INPUT/I-O wird das FILE-Kommando angefordert;
	Datei ist nicht katalogisiert;
	Datei ist zwar katalogisiert, aber OPEN und CLOSE wurden noch nicht ausgeführt.
38	OPEN auf eine Datei, die vorher mit CLOSE WITH LOCK geschlossen wurde
39	 Im FILE-Kommando wurden einer oder mehrere der Operanden FCBTYPE, RECFORM, KEYPOS oder KEYLENGTH mit Werten angegeben, die von den entsprechenden expliziten oder impliziten Programmangaben abweichen. Satzlängenfehler bei Eingabedateien (Katalogüberprüfung). Satzlänge größer als BLKSIZE-Angabe im FILE-Kommando.
4×	erfolglose Ausführung: logischer Fehler
41	OPEN auf eine bereits eröffnete Datei
42	CLOSE auf eine nicht eröffnete Datei
43	DELETE oder REWRITE ohne vorherigen erfolgreichen READ bei ACCESS SEQUENTIAL
44	Überschreiten der Bereichsgrenzen: 1. WRITE oder REWRITE mit unzulässiger Satzlänge
46	sequentieller READ nach erfolglosem READ oder START
47	READ/START auf eine Datei, die nicht als INPUT oder I-O eröffnet wurde
48	Es wurde versucht, eine WRITE-Anweisung für eine Datei auszuführen, die nicht als OUTPUT oder I-O eröffnet ist.
49	DELETE oder REWRITE auf eine Datei, die nicht mit OPEN I-O eröffnet wurde
9×	sonstige erfolglose Ausführungen
90	Systemfehler; keine weitere Information
91	entweder Password-Fehler oder OPEN-Fehler
93	Fehler bei simultaner Aktualisierung (PAGE LOCK bei SHARUPD=YES)
94	 Nur bei Simultanverarbeitung: Die Aufruffolge READ — REWRITE/DELETE wurde nicht eingehalten. Die Satzlänge ist größer als die Blocklänge.

6.5.6 Simultanverarbeitung für Dateien mit indizierter oder relativer Organisation

6.5.6.1 Indizierte Dateien

Die Möglichkeit, eine ISAM-Datei für mehrere Benutzer gleichzeitig zugänglich zu machen, ist mit dem Operanden SHARUPD = YES im FILE-Kommando gegeben:

/FILE dateiname,LINK = ..., SHARUPD = YES,...

Die folgende Tabelle zeigt, welche OPEN-Anweisungen für einen Benutzer B möglich sind, nachdem die Datei von Benutzer A bereits eröffnet wurde.

			Zulässige Angaben für Benutzer B					
		OPEN- Anweisung			= YES OUTPUT		ARUPE I-O	
	SHARUPD = YES	INPUT	X	Χ		x		
von Benutzer A gewählte Angaben		· I–O	×	X				
		OUTPUT				1		
	SHARUPD = NO	INPUT	X			X	1	
		I–O			Г — — — I			
		OUTPUT				 		

Die zulässigen Kombinationen von OPEN-Anweisung und SHARUPD-Angabe sind mit X gekennzeichnet.

Aus der Tabelle geht hervor, daß die Angabe von SHARUPD = YES für INPUT-Dateien überflüssig ist, falls alle Anwender OPEN INPUT verwenden. Wenn SHARUPD = YES für INPUT-Dateien trotzdem angegeben werden muß, da mindestens ein Anwender OPEN I-O verwendet, wird das nachfolgend beschriebene Sperren bzw. Entsperren nicht durchgeführt.

Die Angabe SHARUPD = YES im FILE-Kommando ist nur für die gleichzeitige Aktualisierung von einer oder mehreren ISAM-Dateien (OPEN I-O) durch zwei oder mehr Dialogbenutzer sinnvoll und auch notwendig.

Aktualisierungen im Stapelbetrieb sollten nacheinander ablaufen, um sowohl Logikfehler als auch Laufzeitverlängerungen zu vermeiden (unnötige Angabe von SHARUPD=YES kostet Laufzeit und CPU-Zeit).

Bei Angabe von SHARUPD = YES im FILE-Kommando wird automatisch auch WROUT = YES gesetzt, d. h. die ISAM-Puffer werden nach jeder Änderung sofort zurückgeschrieben. Dies ist aus Datensicherheits- und Eindeutigkeitsgründen erforderlich, erhöht aber wesentlich die Anzahl der Ein-Ausgaben.

Um Datenkonsistenz bei gleichzeitiger Aktualisierung einer indizierten Datei durch mehrere Benutzer zu gewährleisten, benutzt das COB1-Ablaufzeitsystem den Sperr- und Entsperrmechanismus der DVS-Zugriffsmethode ISAM. Dieser Mechanismus sorgt für das Sperren bzw. Entsperren der Datenblöcke, in denen die durch die Anweisungen READ, WRITE, REWRITE oder DELETE angesprochenen Datensätze liegen.

SHARUPD

Datenblock ist das Vielfache einer PAM-Seite (= 2048 Bytes), das durch den BLKSIZE-Parameter im FILE-Kommando implizit oder explizit beim Erzeugen der Datei vereinbart wurde (siehe 6.5.6).

Ist im folgenden von Datensatzsperre die Rede, ist immer die Sperre des ganzen Blocks, in dem dieser Datensatz liegt, gemeint.

Für die Simultanverarbeitung von indizierten Dateien gibt es eine Formaterweiterung der READ- bzw. START-Anweisung, die jedoch nur wirksam wird, wenn im FILE-Kommando SHARUPD = YES angegeben und die Datei mit OPEN I-O eröffnet ist.

Formaterweiterung für alle Formate

READ dateiname [WITH NO LOCK] . . . START dateiname [WITH NO LOCK] . . .

Regeln für die Simultanaktualisierung

1. READ- oder START-Anweisung mit WITH NO LOCK-Zusatz:

Gibt Benutzer A WITH NO LOCK an und ist der entsprechende Datensatz vorhanden, wird dieser gelesen bzw. wird auf diesen positioniert, ungeachtet einer etwa durch einen anderen Benutzer bereits gesetzten Sperre. Der Datensatz wird nicht gesperrt. Eine REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung kann auf einen so gelesenen Satz nicht ausgeführt werden.

Ein simultaner Benutzer B kann denselben Datensatz sowohl lesen als auch aktualisieren.

2. READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz:

Gibt Benutzer A WITH NO LOCK nicht an und ist der entsprechende Datensatz vorhanden, kann eine READ- bzw. START-Anweisung nur dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn der entsprechende Datensatz nicht bereits durch Benutzer B gesperrt ist. War die Ausführung der Anweisung erfolgreich, wird der Datensatz gesperrt. Vor Aufhebung der Sperre kann Benutzer B denselben oder irgendeinen anderen Datensatz desselben Datenblocks nur mit WITH NO LOCK lesen oder auf ihn positionieren, er kann aber keinen Datensatz dieses Datenblocks aktualisieren. (Hat Benutzer B die Datei mit OPEN INPUT eröffnet, kann er Sätze des gesperrten Datenblocks immer lesen.)

3. Aktualisierung von Datensätzen:

Soll durch eine REWRITE- oder DELETE-Anweisung ein Datensatz aktualisiert werden, muß der betroffene Datensatz unmittelbar zuvor durch eine READ-Anweisung (ohne WITH NO LOCK-Zusatz!) gelesen werden. Nach dieser READ- und vor der REWRITE-bzw. DELETE-Anweisung darf für dieselbe indizierte Datei keine weitere Ein-Ausgabe-Anweisung ausgeführt werden. Zwischen diesen beiden Anweisungen dürfen für andere indizierte Dateien, deren FILE-Kommando SHARUPD = YES enthält und die zur gleichen Zeit mit OPEN I-O eröffnet sind, nur READ- oder START-Anweisungen mit WITH NO LOCK-Zusatz ausgeführt werden. Anweisungen für andere indizierte Dateien (ohne SHARUPD = YES und OPEN I-O) dürfen ausgeführt werden.

Ein Verstoß gegen diese Vorschriften führt zu einer erfolglosen REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung mit FILE STATUS 94.

4. Wartezeiten bei einer Sperre:

Hat Benutzer A aufgrund einer erfolgreich ausgeführten READ- oder START-Anweisung einen Datensatz gesperrt und versucht Benutzer B auf denselben Datensatz oder irgendeinen anderen aus demselben Datenblock eine READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz auszuführen, so führt dies für letzteren nicht sofort zum Mißerfolg. Benutzer B wird, falls er mit einem Betriebssystem BS2000 ab der Version 7.5 arbeitet, in eine Warteschlange eingeordnet, in der er auf die Freigabe der Sperre durch Benutzer A wartet. Erst wenn eine maximale Wartezeit abgelaufen und die Entsperrung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt ist, gilt die Anweisung als erfolglos und FILE STATUS 93 wird gesetzt. Wurde die Sperre vor Ablauf der Wartezeit aufgehoben, so wird Benutzer B mit dem erfolgreichen Aufruf fortgesetzt.

Falls Benutzer B ein Betriebssystem BS2000 in Version 7.1 und niedriger benutzt, werden intern maximal 99 Wiederholungen der Anweisung versucht; ist auch die letzte erfolglos, wird FILE STATUS 93 gesetzt.

5. Freigabe eines gesperrten Datensatzes:

Ein Benutzer behält eine Datensatzsperre solange bei, bis er eine der folgenden Anweisungen ausführt:

- erfolgreiche REWRITE- oder DELETE-Anweisung auf den gesperrten Datensatz
- WRITE-Anweisung auf eine indizierte Datei, deren FILE-Kommando SHARUPD = YES enthält und die mit OPEN I-O eröffnet ist (d. h., auf dieselbe Datei, die den gesperrten Datensatz enthält, oder auf eine andere indizierte Datei; Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung mit WITH NO LOCK-Zusatz auf dieselbe Datei (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK-Zusatz auf einen Datensatz innerhalb eines anderen Datenblocks derselben Datei (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- READ- oder START-Anweisung ohne WITH NO LOCK auf eine andere indizierte Datei, deren FILE-Kommando SHARUPD=YES enthält und die mit OPEN I-O eröffnet ist (Entsperrung erfolgt auch bei Auftreten der AT END- oder INVALID KEY-Bedingung)
- CLOSE-Anweisung auf dieselbe Datei.

Eine Anweisung für eine indizierte Datei kann also die Aufhebung einer Datensatzsperre auf einer anderen indizierten Datei bewirken.

Hinweise:

1. Soll in einem Programm eine indizierte Datei (SHARUPD = YES und OPEN I-O) bearbeitet werden, sollte für diese Datei eine "USE AFTER STANDARD ERROR"-Prozedur vorgesehen werden. In dieser Prozedur können die simultanverarbeitungsspezifischen FILE STATUS-Werte 93 (Datensatz von einem simultanen Benutzer gerade gesperrt) und 94 (REWRITE- oder DELETE-Anweisung ohne vorherige READ-Anweisung) abgefragt und angemessen verarbeitet werden.

SHARUPD

- Es sollte immer berücksichtigt werden, daß aufgrund des Block-Sperrmechanismus von ISAM beim Sperren eines Datensatzes auch zugleich alle Datensätze desselben Blocks für alle simultanen Benutzer gesperrt werden.
- Für einen Benutzer kann höchstens ein Datenblock gesperrt, d.h., vor Aktualisierung durch andere Benutzer geschützt sein. Dies gilt auch dann, wenn er mehrere indizierte Dateien (alle SHARUPD = YES) im Modus OPEN I-O eröffnet hat.
- 4. Eine "Deadlock"-Situation (gegenseitiges Sperren von Datenblöcken durch verschiedene Benutzer) ist ausgeschlossen, da nur ein einziger Block aller ISAM-Dateien (alle SHARUPD = YES) gesperrt sein kann.
- 5. Falls zwischen einer READ- und einer REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung für einen Datensatz ein Zugriff auf einen anderen Datenblock derselben oder einer anderen indizierten Datei erfolgt, der gleichzeitig eine Entsperrung des zuvor gesperrten Datenblocks zur Folge hat, muß der Datensatz vor Ausführung der REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung noch einmal gelesen werden. Da der betroffene Datenblock in der Zwischenzeit für andere Benutzer entsperrt war, könnte der Inhalt des Datensatzes verändert worden sein (siehe Beispiel 46 a(a)).
 - Erfolgt der Zugriff auf den anderen Datenblock bzw. die andere Datei ohne Sperrmechanismus, könnten die dadurch bereitgestellten Daten während der Verarbeitung bereits wieder durch simultane Benutzer verändert worden sein, ehe die REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung ausgeführt worden ist (siehe Beispiel 46 a(b)).
- Um zu vermeiden, daß ein Benutzer möglicherweise mit nicht mehr aktuellen Daten arbeitet, sollte der WITH NO LOCK-Zusatz nur dann verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
- 7. Ein gesperrter Datensatz (Datenblock) führt bei simultanen Benutzern, die auf denselben Datensatz oder einen anderen desselben Blocks zugreifen wollen, zu Wartezeiten. Um diese so kurz wie möglich zu halten, sollte die Sperre sobald wie möglich wieder aufgehoben werden. Wird die Sperre nicht rechtzeitig aufgehoben, läuft die Wartezeit ab, und das Programm verzweigt in die vorgesehene USE-Prozedur, sofern vorhanden (siehe Beispiel 46 b) oder wird abgebrochen (mit Meldung 9067, FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel DAAA).

Beispiel 46a: Lesen und Zurückschreiben in Datei ISAM1, wenn vor dem Zurückschreiben Datei ISAM2 benötigt werden:

aa) Ohne WITH NO LOCK-Zusatz: zweimalige READ-Anweisung auf dieselbe Datei erforderlich, dafür Sperrzeiten kürzer:

READ ISAM1 INTO WORK1
INVALID KEY

READ ISAM2 INVALID KEY

Verarbeitung von WORK1 unter
Berücksichtigung von ISAM2SATZ

READ ISAM1 INVALID KEY

Prüfung, ob ISAM1SATZ inzwischen
geändert, gegebenenfalls erneute
Verarbeitung

Verarbeitung

Lesen eines Datensatzes in ISAM1 und Zwischenspeichern in WORK1, betroffener Datenblock in ISAM1 gesperrt;

Lesen eines Datensatzes in ISAM2, Aufhebung der Sperre in ISAM1, Sperrung des betroffenen Datenblocks in ISAM2;

Erneutes Lesen des Datensatzes in ISAM1, Aufhebung der Sperre in ISAM2, Sperrung des betroffenen Datenblocks in ISAM1;

Zurückschreiben des Datensatzes in ISAM1, Aufhebung der Sperre in ISAM1.

ab) Mit WITH NO LOCK-Zusatz: nur eine READ-Anweisung auf dieselbe Datei erforderlich, dafür Sperrzeiten länger:

REWRITE ISAM1SATZ FROM WORK1

INVALID KEY . . .

Lesen eines Datensatzes in ISAM1, betroffener Datenblock gesperrt; Lesen eines Datensatzes in ISAM2, betroffener Datenblock nicht gesperrt;

Zurückschreiben des Satzes in ISAM1, Sperre wird aufgehoben.

Beispiel 46b: Verzweigen zu einer "USE AFTER STANDARD ERROR"-Prozedur:

FILE-CONTROL. SELECT ISAM1 FILE STATUS IS FILESTAT1. WORKING-STORAGE SECTION. 77 FILESTAT1 PIC 99. PROCEDURE DIVISION. DECLARATIVES. ISAM1ERR SECTION. USE AFTER STANDARD ERROR PROCEDURE ON ISAM1. SPERRE. IF FILESTAT1=93 DISPLAY "SATZ ZUR ZEIT GESPERRT" UPON TERMINAL, GO TO ISAM1ERR-EX. FEHLERREST. DISPLAY "DMS-FEHLER ISAM1, FILE-STATUS=", FILESTAT1 UPON TERMINAL. ISAM1ERR-EX. EXIT. END DECLARATIVES. STEUER.

Verzweigen auf die Anweisung hinter der fehlerverursachenden Anweisung. Wie der aufgetretene Fehler sinnvoll zu behandeln ist, muß für den jeweiligen Anwendungsfall entschieden werden.

6.5.6.2 Relative Dateien

Dateien mit relativer Organisation können — ebenso wie indizierte — von mehreren Benutzern simultan aktualisiert werden, wenn das FILE-Kommando SHARUPD = YES enthält und die Datei mit OPEN I-O eröffnet ist.

Um Datenkonsistenz bei simultaner Aktualisierung zu ermöglichen, benutzt das COB1-Ablaufzeitsystem den Sperr- und Entsperrmechanismus der DVS-Zugriffsmethode UPAM. Die Zugriffskoordinierung erfolgt hier (anders als bei ISAM) dateispezifisch. Dies hat u.a. zur Folge, daß Anweisungen für eine Datei keine Auswirkungen für eine andere Datei haben.

Die Sperrung betrifft — wie bei ISAM — nicht einen einzelnen Datensatz, sondern den gesamten Datenblock, in dem sich der Datensatz befindet (siehe "Indizierte Dateien").

Wie für indizierte Dateien gibt es auch für relative Dateien (nur mit SHARUPD=YES, OPEN I-O) für alle Formate der READ- bzw. START-Anweisung die Erweiterung WITH NO LOCK (Beschreibung siehe "Indizierte Dateien").

Regeln für die Simultanaktualisierung

- Das Lesen und Positionieren ohne bzw. mit WITH NO LOCK-Zusatz erfolgt wie bei indizierten Dateien.
- 2. Aktualisierung von Datensätzen:

Soll durch eine REWRITE- bzw. DELETE-Anweisung ein Datensatz aktualisiert werden, muß der betroffene Datensatz (wie bei indizierten Dateien) unmittelbar zuvor durch eine READ-Anweisung (ohne WITH NO LOCK-Zusatz) gelesen werden. Zwischen beiden Anweisungen darf für dieselbe Datei keine weitere Anweisung ausgeführt werden. Anweisungen für andere relative Dateien sind jedoch — anders als bei indizierten Dateien — zulässig (aufgrund der dateispezifischen Zugriffskoordinierung).

3. Wartezeiten bei einer Sperre

Die maximale Wartezeit auf die Freigabe eines gesperrten Blocks beträgt 999 Sekunden (Zeitbedingung, keine Wiederholungsschleife wie bei ISAM). Nach Ablauf dieser Zeit wird, falls vorhanden, die "USE AFTER STANDARD ERROR"-Prozedur angesprungen oder das Programm mit der Fehlermeldung 9067 beendet (FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel D9B0 oder D9B1).

4. Freigabe eines gesperrten Datensatzes

Die Entsperrung eines gesperrten Datenblocks kann mit denselben Anweisungen bewirkt werden wie bei indizierten Dateien, jedoch müssen sich alle Anweisungen auf dieselbe Datei beziehen.

Im Unterschied zu indizierten Dateien bewirkt also eine Anweisung für eine relative Datei keine Entsperrung von Datenblöcken einer anderen relativen Datei.

Hinweise

 Soll in einem Programm eine relative Datei (mit SHARUPD=YES, OPEN I-O) verarbeitet werden, sollte für diese Datei eine "USE AFTER STANDARD ERROR"-Prozedur vereinbart werden (siehe "Indizierte Dateien").

SHARUPD

- 2. Anders als bei indizierten Dateien (mit SHARUPD=YES, OPEN I-O) kann bei simultaner Verarbeitung mehrerer relativer Dateien (alle mit SHARUPD=YES, OPEN I-O) für jeden Benutzer je ein Datensatz in beliebig vielen Dateien gleichzeitig gesperrt (!) werden (innerhalb einer Datei immer nur 1 Satz). Dadurch kann es zu sogenannten "Deadlock"-Situationen kommen (siehe Beispiel 46 c).
- 3. Wie bei indizierten Dateien sollte auch bei relativen Dateien die Sperre auf Datensätzen (Datenblöcken!) so schnell wie möglich aufgehoben werden, um die damit verbundenen Wartezeiten für andere Benutzer möglichst kurz zu halten.

Beispiel 46 c: "Deadlock"

Benutzer A:

READ datei1 (satz n)

READ datei2 (satz m)

READ datei2 (satz m)

READ datei1 (satz n)

(Block in Datei1 (Block in Datei 2 nicht entsperrt)

Beide Benutzer warten auf Freigabe des jeweiligen Blocks ("Deadlock").

Die maximale Wartezeit auf die Freigabe eines gesperrten Blocks beträgt 999 Sekunden (Zeitbedingung, keine Wiederholungsschleife wie bei ISAM). Nach Ablauf dieser Zeit wird, falls vorhanden, die "USE AFTER STANDARD ERROR"-Prozedur angesprungen oder das Programm mit der Fehlermeldung 9067 beendet (FILE STATUS 93 und DVS-Fehlerschlüssel D9B0 oder D9B1).

6.6 Sortieren und Mischen

Mit Hilfe der SORT-Anweisung sortiert der Benutzer eine oder mehrere Dateien nach einer Reihe von Sortierschlüsseln. Mit Hilfe der MERGE-Anweisung mischt er mehrere sortierte Dateien zu einer Datei zusammen.

Zum Sortieren verwendet der COB1-Übersetzer die Sortierfunktion des BS2000 SORT [17]). Das Mischen wird vom COB1-System selbst durchgeführt.

Der COB1-Übersetzer legt im Objektprogramm einen Bereich an, in dem er die notwendigen Steueranweisungen für den Sortiervorgang des Dienstprogramms SORT bzw. für den Mischvorgang der COB1-Mischroutine generiert.

Die ausführliche Beschreibung der Anweisungen SORT und MERGE steht im Manual "COB1 Sprachbeschreibung", [1].

Dateien für das Sortierprogramm

Für einen Sortiervorgang werden folgende Dateien benötigt:

1. Sortierdatei:

In dieser Datei (Arbeitsbereich) werden Datensätze sortiert. Nötig ist die Klausel SELECT sortierdatei ASSIGN TO DISC.

Außerdem muß diese Datei in der Sortierdateierklärung (SD) der DATA DIVISION beschrieben sein. Mit der Anweisung

SORT sortierdateiname . . .

wird auf diese Datei zugegriffen.

Ohne daß der Benutzer ein FILE-Kommando angibt, wird diese Datei unter dem Namen SORTWORK.Djjttt.TSnnnn (jj Jahr, ttt laufender Tag des Jahres, nnnn Prozeßfolgenummer) katalogisiert. Der Linkname ist SORTWK. Nach normalem Sortierende wird diese Datei gelöscht.

Die Größe der Sortierdatei beim Einrichten ohne FILE-Kommando beträgt standardmäßig 24 × 16 = 384 PAM-Seiten. (Durch Versorgen von SORT-Sonderregistern kann dieser Wert beeinflußt werden.) Demnach ist die Primärzuweisung 384 PAM-Seiten. Die Sekundärzuweisung ist ¼ davon, also 96 PAM-Seiten.

Mit dem Kommando

/FILE dateiname, LINK = SORTWK, SPACE = (p,s)

kann der Benutzer den Dateinamen und die Größe der Sortierdatei selbst bestimmen (siehe Manual "SORT", [17], Kapitel 4). Empfehlenswert ist dies bei großen Dateien. Nach normalem Sortierende wird diese Datei geschlossen, aber nicht gelöscht.

SORT-Sonderregister (siehe Manual "COB1 Beschreibung", [1]):

Vor dem Sortieren kann der Programmierer folgende SORT-Sonderregister versorgen:

SORT-FILE-SIZE: mit der Anzahl der Sätze.

- SORT-MODE-SIZE: mit der durchschnittlichen Satzlänge.

Diese beiden Register verwendet das Dienstprogramm SORT zur Berechnung der Dateigröße, d. h., der Programmierer kann indirekt den SPACE-Operanden beeinflussen.

 SORT-CORE-SIZE: mit der gewünschten Größe der internen Arbeitsbereiche in Anzahl Byte.

Durch diese Angaben kann der Programmablauf beeinflußt werden.

Bei fehlender Angabe werden standardmäßig 24 × 4096 Byte, d. h. 24 Seiten zu je 4 K angenommen. Näheres siehe Manual SORT [17] Optimierung von Sortierläufen.

Sortieren/Mischen

Nach SORT-, RELEASE- und RETURN-Anweisungen kann der Programmierer das SORT-Sonderregister

SORT-RETURN

abfragen: "0" zeigt das ordnungsgemäße Sortieren an, "1" das fehlerhafte Sortieren. Diese Abfrage empfiehlt sich, da bei fehlerhaftem Sortieren der Programmlauf nicht abgebrochen wird.

2. Eingabedatei(en):

Ist keine Eingabeprozedur definiert, generiert der COB1-Übersetzer einen OPEN INPUT bzw. einen READ...AT END für die angegebene Datei. Jede Eingabedatei muß im CO-BOL-Programm definiert sein.

Die Linknamen SORTIN und SORTINnn (01 \leq nn \leq 99) dürfen nicht innerhalb eines Sortierprogramms verwendet werden.

3. Ausgabedatei:

Ist keine Ausgabeprozedur definiert, generiert der COB1-Übersetzer einen OPEN OUTPUT bzw. einen WRITE für die angegebene Datei. Die Ausgabedatei muß im COBOL-Programm definiert sein.

Der Linkname SORTOUT darf nicht innerhalb eines Sortierprogramms verwendet werden.

Fixpunktausgabe für Sortierprogramme und Wiederanlauf

Die Angabe der RERUN-Klausel (Format 2) veranlaßt die Ausgabe spezieller Fixpunkte für Sortierdateien. Möglich ist auch die Angabe der APPLY CHECKPOINT-Klausel; sie wird intern in eine RERUN-Klausel aufgelöst. Fixpunkte enthalten Informationen über den Zustand des Sortiervorgangs. Sie sind notwendig, um ein vom Benutzer oder wegen Anlagenstörung abgebrochenes Programm wieder starten zu können, ohne den gesamten bisherigen Programmablauf zu wiederholen. Die Ausgabe von Sortier-Fixpunkten empfiehlt sich vor allem bei großen Mengen von zu sortierenden Daten, da auf diese Weise eine erfolgte Vorsortierung bei Programmabbruch nicht verloren geht.

Format 2 der RERUN-Klausel:

RERUN ON herstellername EVERY SORT OF sortierdateiname

herstellername: SYSnnn (000 ≤ nnn ≤ 200)

Fixpunkte werden in eine Fixpunktdatei (siehe 6.7) ausgegeben, die vom Sortierprogramm mit dem Standard-Dateinamen SORTCKPT.Djjttt.Tnnnn (jj Jahr, ttt laufender Tag des Jahres, nnnn tsn des laufenden Prozesses) und Standard-Linknamen SORTCKPT eingerichtet wird (siehe Manual "BS2000 SORT" [17]). Mit dem SPACE-Operanden im Kommando

/FILE dateiname, LINK = SORTCKPT, SPACE = (p,s)

kann der Anwender die Größe dieser Datei selbst bestimmen. Die Fixpunktausgabe wird auf SYSOUT protokolliert (Meldung E301; siehe Abschnitt 6.7 und Manual "Systemmeldungen", [18]). Den Zeitpunkt der Fixpunktausgabe kann der Anwender nicht selbst bestimmen.

Bei normaler Beendigung des Sortiervorgangs wird die Fixpunktdatei geschlossen, freigegeben und gelöscht, so daß der Benutzer keinen Zugriff auf sie hat.

Wird ein Sortierprogramm fehlerhaft abgebrochen, so kann man den Lauf beim zuletzt geschriebenen Fixpunkt wieder starten: Mit Hilfe der auf SYSOUT protokollierten Informationen gibt man dazu das RESTART-Kommando; siehe Abschnitt 6.7 und Manual "Kommandosprache", [2].

6

Leere Seite seit Version 2.2A

6.7 Fixpunktausgabe und Wiederanlauf

6.7.1 Allgemeines

Fixpunkte werden von COB1 in eine externe Fixpunktdatei ausgegeben (ggf. zwei Fixpunktdateien, siehe unten). Ein Fixpunkt umfaßt Kennungsinformationen, Programmzustand, dazu bezogenen Systemzustand und virtuelle Speicherinhalte. Dies wird für einen möglichen späteren Wiederanlauf benötigt.

Durch Ausgabe solcher Fixpunkte kann ein absichtlich oder wegen Anlagenstörung abgebrochenes Programm zu beliebiger Zeit an der Stelle fortgesetzt werden, an der ein Fixpunkt ausgegeben wurde. Die Ausgabe von Fixpunkten empfiehlt sich vor allem bei Programmen mit langer Laufzeit, ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Wiederherstellung der Ausgangsdaten bei einem eventuellen Wiederanlauf möglich ist.

6.7.2 Fixpunktausgabe

Die Ausgabe von Fixpunkten veranlaßt der Benutzer mit der RERUN-Klausel. Dabei kann er den Zeitpunkt der Fixpunktausgabe bestimmen; eine Ausgabe bei jedem Spulenwechsel für eine bestimmte Datei ist möglich sowie auch die Ausgabe nach Verarbeitung einer bestimmten Anzahl von Sätzen einer Datei.

Format 1 der RERUN-Klausel:

$$\frac{\text{RERUN [ON herstellername] EVERY}}{\left\{\left\{\frac{\text{END OF }\left\{\frac{\text{REEL}}{\text{UNIT}}\right\}\right\}\text{ OF dateiname}\right\}\dots}}$$

herstellername Angabe SYSnnn (0 ≤ nnn ≤ 244)

COB1 erzeugt entweder eine Fixpunktdatei oder zwei Fixpunktdateien:

- a) 1 Fixpunktdatei, falls nnn ≤ 200.
 COB1 bildet den Standardnamen progid.RERUN.SYSnnn sowie den Linknamen SYSnnn.
- b) 2 Fixpunktdateien, falls nnn > 200. COB1 bildet die Standardnamen progid.RERUN.SYS.nnnA, progid.RERUN.SYS.nnnB und die Linknamen SYSnnnA und SYSnnnB. Fixpunkte werden alternierend auf eine der beiden Fixpunktdateien ausgegeben.

Fixpunktausgabe in eine einzige Datei (SYS-Nr. ≤200): Fixpunkte werden fortlaufend geschrieben. Bei Dateiende wird intern weiterer Speicherbereich angefordert.

Fixpunktausgabe in zwei Dateien (SYS-Nr. > 200): Fixpunkte werden alternierend in zwei Dateien geschrieben, wobei ein zuvor geschriebener Fixpunkt überschrieben wird.

Das Format 2 der RERUN-Klausel ist nur für Sortierdateien möglich und wird deshalb im Abschnitt 6.6 beschrieben.

Nach jeder fehlerfreien Ausgabe eines Fixpunktes werden dem Benutzer auf SYSOUT Informationen für einen eventuellen Wiederanlauf gemeldet.

Format der Meldung (siehe Manual "Systemmeldungen", [18]):

E301 CHECKPOINT # aa, HALF PAGE # = bb, DATE = cc, TIME = dd:ee

aa Fixpunkt-Nummer

bb PAM-Seiten-Nummer

cc mm/tt/jj: Monat/Tag/Jahr

dd Stunde

ee Minute

6.7.3 Wiederanlauf

Mit dem RESTART-Kommando startet der Benutzer ein ablauffähiges Programm bei einem durch einen Fixpunkt festgehaltenen Zustand.

Format des RESTART-Kommandos (siehe Manual "Kommandosprache", [2]):

RESTART dateiname, seite [,LOAD]

dateiname Name der Fixpunktdatei (COBOL-Standardname; siehe 6.7.2)


seite Nummer der PAM-Seite, in der die Fixpunktsätze beginnen

LOAD Nach dem Laden wird das Programm nicht gestartet, sondern es wird in den

Kommandomodus übergegangen.

Hinweise:

- Für den Wiederanlauf muß der Benutzer alle Betriebsmittel zuweisen, die vom wiederanlaufenden Programm benötigt werden (FILE-Kommandos), da bei Ausgabe des Fixpunktes Angaben über benötigte Betriebsmittel nicht sichergestellt werden.
- Der Zustand der Benutzerdaten wird beim Wiederanlauf nicht automatisch wiederhergestellt. Also muß der Benutzer selbst seine Daten so wie zum Zeitpunkt der Fixpunktausgabe in geeigneter Weise zur Verfügung stellen.



A

Anhang 1: Meldungen des COB1-Systems

Um die Diagnose von fehlerhaften COBOL-Programmen zu ermöglichen, wird vom COB1-Übersetzer und vom COB1-Ablaufzeitsystem eine umfassende Protokollierung aller Fehler vorgenommen. Dabei sind zwei Arten von Fehlerprotokollierung möglich:

 Fehlermeldungen, die sich auf Fehler im zu übersetzenden COBOL-Programm beziehen und in einer Fehlerliste am Ende der Übersetzung ausgegeben werden.

Diese Meldungen haben alle folgendes Format:

Msg-Index Source Seq.No Severity Code Error Message

Msg-Index:

5-stellige Fehlerkennungsnummer, wobei die ersten beiden Ziffern das COB1-Übersetzersegment bezeichnen, das den Fehler

erkannt hat.

Source Seq.No:

Zeilenfolgenummer der Zeile, in der der Fehler auftrat

Severity Code:

Angabe über die Fehlerklasse

Error Message:

Genauere Beschreibung des Fehlers; eventuell Umgehungsmöglichkeit (genauere Angaben sind der Beschreibung der Fehlermel-

dungsliste unter Punkt 2.3.4.4 zu entnehmen.)

Nach der Überprüfung der Quelldateneingabe werden die Fehlermeldungen ausgegeben in der Folge

- Identification Division
- Environment Division
- Data Division
- Procedure Division

und innerhalb dieser Ordnung nach aufsteigender Quellprogramm-Zeilennummer.

Durch Angabe des COBRUN-Operanden ERDICT hat der Benutzer die Möglichkeit, sich jederzeit eine aktuelle Liste aller Fehlermeldungen zu erstellen, die vom COB1-Übersetzer erzeugt werden können. Beim Aufruf des COB1-Übersetzers und der Angabe COBRUN ERDICT ist kein Quellprogramm notwendig.

Die Ausgabe der Fehlermeldungen erfolgt in englischer Sprache. Sollen die Fehlermeldungstexte in deutscher Sprache ausgegeben werden, so muß der COBRUN-Operand DIAGTEXT = GERMAN angegeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt eine Kommandofolge, mit der eine Liste aller COB1-Fehlermeldungen in deutscher Sprache erzeugt werden kann.

Beispiel:

/PARAM CODE=2 /EXEC \$COB1 COBRUN ERDICT, DIAGTEXT=GERMAN END Leerseite durch den Nachtrag vom September 1985

 Fehlermeldungen, die durch Konflikte des COB1-Übersetzers bzw. des COB1-Ablaufzeitsystems mit der Systemumgebung auftreten. Jede Meldung enthält den Namen des Moduls, bei dessen Bearbeitung sie verursacht wurde.

Diese Meldungen haben folgendes Format:

Dabei bedeutet:

Im gleichen Format werden auch einige Meldungen ausgegeben, die über Verlauf und Abschluß von Übersetzung und Anwenderprogrammablauf informieren.

Die Angabe des COBRUN-Operanden SSEQ#GEN bewirkt, daß die Meldungen 90xx und 91xx ergänzt werden mit der von COB1 vergebenen Quellprogramm-Zeilennummer der Anweisung, bei deren Ausführung die Meldung ausgegeben wurde.

Die folgende Liste enthält Meldungen des COB1-Übersetzers bzw. des Ablaufszeitsystems, und zwar:

- Meldungsnummer mit Meldungstext, englisch und deutsch; dies wird über SYSOUT ausgegeben;
- Erläuterungen, die für jede Meldung in gleicher Weise strukturiert sind (Typ Bedeutung Verhalten Maßnahme).

9001 aaa TOTAL FLAGS: bbb / SI=ccc / S0=ddd / S1=eee / S2=fff / S3=ggg 9001 aaa FEHLER GESAMT: bbb / SI=ccc / S0=ddd / S1=eee / S2=fff / S3=ggg

Typ

Hinweis

Bedeutung

aaa: Programmname

the Community

bbb: Gesamtanzahl der Fehler

ccc: Anzahl der Severity-Code-I-Fehler ddd: Anzahl der Severity-Code-0-Fehler eee: Anzahl der Severity-Code-1-Fehler fff: Anzahl der Severity-Code-2-Fehler ggg: Anzahl der Severity-Code-3-Fehler

9002 COMPILATION OF aaa ABORTED

9002 DIE UEBERSETZUNG VON aaa WURDE ABGEBROCHEN

Typ

Anwenderfehler oder Systemfehler oder COB1-Fehler

Bedeutung

aaa: Programmname

Maßnahme

Fehler beheben, nochmal übersetzen; ggf. Systemberater verständigen

9003 LIBRARY aaa IS LOCKED. UNLOCK AND RESUME (R)

9003 DIE BIBLIOTHEK aaa IST GESPERRT. BITTE SPERRE AUFHEBEN UND RESUME (R) EINGEBEN

Тур

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Bibliotheksname

Verhalten

Übersetzung unterbrochen

Maßnahme

Sperre aufheben und Kommando /R eingeben

9004 COMPILATION OF aaa USED bbb CPU SECONDS

9004 DIE UEBERSETZUNG VON aaa BENOETIGTE bbb CPU SEKUNDEN

Typ Hinweis

Bedeutung

aaa: Programmnamebbb: Anzahl der Sekunden

9005 INCORRECT COBRUN/END CARD OR END CARD MISSING

9005 DIE COBRUN/END ANWEISUNG IST FALSCH ODER ES FEHLT DIE END ANWEISUNG

Typ

Anwenderfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

COBRUN- oder END-Anweisung korrigieren bzw. einfügen; nochmals übersetzen

9006 REASSIGNMENT OF SYSDTA NOT POSSIBLE

9006 EINE NEUZUWEISUNG VON SYSDTA IST NICHT MOEGLICH

Typ

Systemfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

9007 LIBRARY aaa HAS INVALID/NOT SUPPORTED TYPE. REASSIGN AND RESUME (R)
9007 DIE BIBLIOTHEK aaa HAT EINEN UNGUELTIGEN/NICHT UNTERSTUETZTEN TYP.
BITTE NEU ZUWEISEN UND (R) EINGEBEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Bibliotheksname

Verhalten

Übersetzung unterbrochen

Maßnahme

richtige Bibliothek zuweisen und Kommando /R eingeben

9011 ERROR ON EXIT FROM THE USE-PROCEDURE ON PC: aaa

9011 FEHLER BEIM VERLASSEN DER USE-PROZEDUR AUF PC: aaa

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Befehlszähler

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm korrigieren

9012 ATTEMPTING I/O OPERATION BEFORE INTERNAL FILE IS OPENED

9012 BEVOR EINE INTERNE DATEI GEOEFFNET WURDE WIRD VERSUCHT EINE EIN/AUSGABE OPERATION DURCHZUFUEHREN

Тур

Systemfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahmen

Systemberater verständigen

9013 PARAMETER aaa NOT APPLICABLE TO THIS OPERATING SYSTEM

9013 DER OPERAND aaa IST FUER DAS BETREFFENDE BETRIEBSSYSTEM NICHT ANWENDBAR

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: COBRUN-Operand

Verhalten

Übersetzung läuft weiter; Operand wird übergangen

9015 ERROR OCCURRED LOADING OVERLAY aaa

9015 BEIM LADEN DES OVERLAYS aaa TRAT EIN FEHLER AUF

Typ

Systemfehler

Bedeutung

aaa: Nummer des Overlays

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9016 INSUFFICIENT SPACE FOR DYNAMIC ALLOCATION OF PAGES

9016 FUER DIE DYNAMISCHE SEITENZUWEISUNG IST NICHT GENUEGEND SPEICHERPLATZ VORHANDEN

Typ

Systemfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

COMPILATION INITIATED; VERSION IS aaa 9017 BEGINN DER UEBERSETZUNG; VERSION aaa Typ Hinweis Bedeutung Versionsnummer des Compilers 9018 EAM WORKFILE/EAM * CANNOT BE OPENED 9018 DIE EAM-ARBEITSDATEI BZW. DIE EAM-DATEI * KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN Typ Systemfehler Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen UNRECOVERABLE ERROR ON EAM ★ 9019 NICHT BEHEBBARER FEHLER AN DER EAM-DATEI * Typ Systemfehler Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen ERROR WHILE WRITING TO LIST-EAM OR SYSLST WAEHREND DES SCHREIBENS NACH LIST-EAM ODER NACH SYSLST TRAT EIN FEHLER AUF 9020 Typ Systemfehler Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen ERROR IN aaa MACRO CODE IS bbb 9021 9021 FEHLER IN MAKRO aaa FEHLER CODE IST bbb Typ Systemfehler Bedeutung aaa: Name des Systemmakros bbb: Inhalt von Register 15 Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen 9022 aaa ERROR ON SAVLST FILE 9022 aaa FEHLER AN EINER SAVLST DATEI Typ Systemfehler Bedeutung DVS-Fehler-Code aaa: Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen 9023 UNRECOVERABLE EAM ERROR. PLEASE RECOMPILE 9023 ES TRAT EIN NICHT BEHEBBARER EAM FEHLER AUF. BITTE DEN UEBERSETZUNGSLAUF WIEDERHOLEN Typ Systemfehler Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme nochmal übersetzen; ggf. Systemberater verständigen

9024 NOT ENOUGH MAIN MEMORY FOR COMPILATION. aaa MORE BYTES NEEDED

9024 FUER DIE UEBERSETZUNG IST NICHT GENUEGEND ARBEITSSPEICHERPLATZ ZUGEWIESEN.
ES WERDEN NOCH aaa BYTES BENOETIGT

Typ

Systemfehler

Bedeutung

aaa: zusätzlicher Speicherbedarf

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9025 NOT ENOUGH MAIN MEMORY FOR GENERATION OF CROSS-REFERENCE (XREF) LISTING
9025 FUER DIE ERZEUGUNG DES QUERVERWEIS-PROTOKOLLS (XREF) IST NICHT GENUEGEND
ARBEITSSPEICHERPLATZ ZUGEWIESEN! ES WERDEN NOCH aaa BYTES BENOETIGT

Typ

Systemfehler

Bedeutung

aaa: Anzahl der Bytes

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

ohne XREF wiederholen, ggf. Systemberater verständigen

9026 END OF PROCEDURE DIVISION OR ROOT SEGMENT ENCOUNTERED WITHOUT EXIT PROGRAM OR STOP RUN HAVING BEEN EXECUTED

9026 DAS ENDE DER PROCEDURE DIVISION BZW. DES ROOT-SEGMENTS WURDE ERREICHT OHNE DASS EXIT PROGRAM ODER STOP RUN AUSGEFUEHRT WURDE

Typ

Hinweis

Verhalten

Programmlauf wird abgebrochen

Maßnahme

An das logische Programmende eine STOP RUN-Anweisung setzen.

9027 SOURCE LINE TRUNCATED TO 80 CHARACTERS

9027 DIE QUELLPROGRAMMZEILE WURDE AUF 80 ZEICHEN VERKUERZT

Тур

Hinweis

Verhalten

Übersetzung läuft weiter

Maßnahme

ggf. Programm korrigieren

9029 LIBRARY aaa IS PROTECTED BY PASSWORD. PROVIDE PASSWORD AND RESUME (R)

9029 DIE BIBLIOTHEK aaa IST DURCH PASSWORT GESCHUETZT. BITTE (PASSWORD) UND (R) EINGEBEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Bibliotheksname

Verhalten

Übersetzung unterbrochen

Maßnahme

Kommandos /PASSWORD und /RESUME eingeben

9030 LSD GENERATION SUPPRESSED BECAUSE OF SEVERITY 2 ERRORS

9030 DIE LSD GENERIERUNG WURDE WEGEN SEVERITY 2 FEHLERN UNTERDRUECKT

Тур

Hinweis

Verhalten

Übersetzung läuft weiter. Es werden jedoch keine LSD-Informationen für die Dialogtesthilfe AID erzeugt.

Maßnahme

Programm korrigieren

- 9031 LSD GENERATION FOR A SEGMENTED PROGRAM IS ONLY POSSIBLE WITH MODULE OUTPUT IN A PLAM LIBRARY
- 9031 DIE LSD GENERIERUNG FUER EIN SEGMENTIERTES PROGRAMM IST NUR BEI MODULAUSGABE IN EINE PLAM BIBLIOTHEK MOEGLICH

Typ

Hinweis

Verhalten

Übersetzung läuft weiter. Es werden jedoch keine LSD-Informationen für die Dialogtesthilfe AID erzeugt.

Maßnahme

Programm neu übersetzen und Bindemodul mit COBRUN MODULE = bibliotheksname in eine PLAM-Bibliothek ausgeben.

- 9032 LSD GENERATION SUPPRESSED BECAUSE OF INTERNAL I/O ERRORS
- 9032 DIE LSD GENERIERUNG WURDE WEGEN INTERNEN I/O FEHLERN UNTERDRUECKT

Typ

Systemfehler

Maßnahme

Systemberater verständigen

- 9033 LSD GENERATION SUPPRESSED BECAUSE OF INTERNAL ERRORS
- 9033 DIE LSD GENERIERUNG WURDE WEGEN INTERNEN FEHLERN UNTERDRUECKT

Typ

Systemfehler

Maßnahme

Systemberater verständigen

- 9036 LIBRARY aaa COULD NOT BE FOUND. REASSIGN AND RESUME (R)
- 9036 DIE BIBLIOTHEK aaa KONNTE NICHT GEFUNDEN WERDEN. BITTE NEU ZUWEISEN UND RESUME (R) EINGEBEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Bibliotheksname

Verhalten

Übersetzung unterbrochen

Maßnahme

Kommandos /FILE . . . und /R eingeben

- 9038 COB1 RUN-TIME SYSTEM VERSION aaa IS INCOMPATIBLE WITH OBJECT CODE COMPILED BY COB1 VERSION bbb
- 9038 COB1-LAUFZEITSYSTEM VERSION aaa VERTRAEGT SICH NICHT MIT VON COB1 VERSION bbb UEBERSETZTEM OBJEKT-CODE

Тур

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Versionsnummerbbb: Versionsnummer

Das Laufzeitsystem ist älter als der Übersetzer, der das Programm erzeugte.

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm neu binden mit verträglichem RUN-TIME-System

- 9039 UNRECOVERABLE ERROR DURING DISPLAY UPON TERMINAL
- 9039 NICHT BEHEBBARER FEHLER WAEHREND EINER AUSGABE AUF TERMINAL

Тур

Systemfehler

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

9040 ABNORMAL TERMINATION. USERS RETURN CODE=aaa. COBOL RETURN CODE=bbb 9040 ABNORMALE BEENDIGUNG. ANWENDER RETURN CODE=aaa. COBOL RETURN CODE=bbb

Typ

Anwenderfehler oder Systemfehler

Bedeutung

aaa: >0. Vom Programm wurde ein Anwender-Return-Code gesetzt, was zur Programmbeendigung führt.

bbb: >0. Vom COB1-System wurde ein Fehler festgestellt und zu Diagnosezwecken ein interner Return-Code gesetzt. Jedem Return-Code ist eine Fehlermeldung zugeordnet, aus der seine Bedeutung ersichtlich ist. Diese Fehlermeldung wird immer unmittelbar vor der Meldung 9040 ausgegeben. Falls das Programm von einer Jobvariable überwacht wird, wird außerdem der interne Return-Code in deren Rückkehrcode-Anzeige übernommen (siehe dazu Tabelle in Kap. 5.2).

Maßnahme

Programm bzw. Zuweisung ändern, ggf. Systemberater verständigen.

9044 UNALTERED GO TO 9044 GO TO OHNE ALTER

Typ

Anwenderfehler

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

9045 ERRFIL FILE aaa CREATED AND CLOSED 9045 FEHLERDATEI aaa ERZEUGT UND GESCHLOSSEN

> Typ Hinweis

Bedeutung

aaa: Dateiname ERRFIL.COB1.programmname

Verhalten

Übersetzung läuft weiter

9046 aaa bbb ERROR ON ERRFIL FILE

9046 aaa bbb FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DIE FEHLERDATEI

Typ

Anwenderfehler oder Systemfehler

Bedeutung

aaa: DVS-Fehler-Code

bbb: einer der folgenden Texte: PASSWORD, LOCK, PARITY, NO SPACE, HARDWARE, OPEN, ALLOCATE, CATALOG

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

abhängig vom DVS-Fehler-Code: FILE-Kommando korrigieren;

bei Systemfehler Systemberater verständigen

9047 COMPILER ERROR. CLUMP LENGTH 0: OVERLAY aaa LAST SOURCE SEQUENCE NUMBER bbb LAST CLUMP TYPE ccc LAST CLUMP LENGTH ddd

9047 COMPILERFEHLER. CLUMP-LAENGE O: OVERLAY aaa LETZTE QUELLPROGRAMMFOLGENUMMER bbb LETZ-TER CLUMPTYP ccc LETZTE CLUMPLAENGE ddd

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

9049 aaa SWITCHES NOT SUPPORTED BY THIS OPERATING SYSTEM

aaa SCHALTER WERDEN IN DIESEM BETRIEBS-SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Name des Schalters

Verhalten

Schalter ignoriert, Programm läuft weiter

Maßnahme

ggf. Programm ändern

9050A AWAITING REPLY

9050A ANTWORT WIRD ERWARTET

Тур Hinweis

Verhalten

Programmablauf unterbrochen

Maßnahme

Antwort eingeben für ACCEPT FROM CONSOLE

END OF FILE ON ACCEPT FROM SYSIPT

BEI ACCEPT FROM SYSIPT WURDE DATEIENDE ERKANNT 9051

Typ

Hinweis

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Zuweisung von SYSIPT prüfen, ggf. neu zuweisen und Programm nochmal starten

END OF FILE ON ACCEPT FROM SYSDTA

9052 BEI ACCEPT FROM SYSDTA WURDE DATEIENDE ERKANNT

Тур

Hinweis

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Zuweisung von SYSRDR prüfen, ggf. neu zuweisen und Programm nochmal starten

9053 UNRECOVERABLE ERROR ON ACCEPT FROM SYSDTA

9053 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI ACCEPT FROM SYSDTA

Typ

Systemfehler

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

9054 ERROR OCCURRED TAKING CHECKPOINT, ERROR IS aaa

9054 BEIM SCHREIBEN EINES WIEDER-ANLAUFPUNKTES TRAT EIN FEHLER AUF, FEHLER IST aaa

Typ

Systemfehler

Bedeutung

aaa: einer der folgenden Werte in Register 15:

04 Arbeitsbereich im Klasse-5-Speicher konnte nicht erhalten werden.

08 Fehler in der Operandenliste des Benutzers.

0C Fixpunktdatei ist nicht eröffnet.

Keine Sekundärzuweisung oder ungültiges Schreiben.
 FCB nicht PAM, oder OPEN nicht INOUT oder OUTIN.

18 Nicht-behebbaren Fehler vom DVS erhalten.

1C Fehler in der Katalogverwaltung

24 Fixpunkt konnte nicht gesetzt werden, weil ein gemeinsamer Speicherbereich verwendet wurde (Makro ENAMP ist wirksam).

28 Fixpunkt konnte nicht gesetzt werden, weil eine Serialisierungskennung vorhanden ist (Makro ENASI ist wirksam).

2C Fixpunkt konnte nicht gesetzt werden, weil eine Ereigniskennung vorhanden ist (Makro ENAEI ist wirksam).

Fixpunkt konnte nicht gesetzt werden, weil ein Contingency-Prozeß definiert wurde (Makro ENACO ist wirksam).

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9055 aaa EXCEPTION ON STATEMENT PC: bbb ccc STATUS=ddd eee

9055 aaa SONDERZUSTAND BEIM STATEMENT AUF PC: bbb ccc STATUS=ddd eee

Тур

Anwenderfehler bei der Fehlerbehandlung durch das Programm

Bedeutung

aaa: DML-/DVS-Fehler-Code

bbb: Befehlszähler ccc: DB oder FILE

ddd: 5-stellige Zahl (bei DB) oder 2-stellige Zahl (bei FILE)

eee: bei FILE: DVS-Return-Code

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm prüfen, ggf. ändern

9056 SUB-SCHEMA MODULE TOO SMALL TO PROCESS AN EXTENSIVE DML-STATEMENT

9056 DER SUB-SCHEMA MODUL IST ZU KLEIN UM EIN UMFANGREICHES DML-STATEMENT ZU VERARBEITEN

Typ

Anwenderfehler (FIND-7, FETCH-7 ist zu umfangreich)

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern (kürzere DML-Anweisungen)

9057 NO CONNECTION WITH DATABASE DURING PROGRAM INITIALIZATION

9057 WAEHREND DER PROGRAMMINITIALISIERUNG KONNTE KEINE VERBINDUNG ZUR DATENBANK HERGE-STELLT WERDEN

Typ

Anwenderfehler (entweder DBH nicht geladen oder FILE-Kommando inkorrekt)

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

DBH laden und Programm mit evtl. geändertem FILE-Kommando neu starten

9058 UNRECOVERABLE ERROR DURING DISPLAY UPON SYSLST 9058 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI DISPLAY UPON SYSLST

Typ

Systemfehler

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9061 FORM-OVERFLOW WILL NOT OCCUR BECAUSE OF LACK OF SUPPORT IN BS2000

9061 UEBERLAUFBEDINGUNG WIRD NICHT AUFTRETEN, DA DIESE FUNKTION NICHT VOM BS2000 UNTERSTUETZT WIRD

Typ

Hinweis

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Programm ggf. ändern

9064 LOGGING WILL NOT BE PERFORMED BECAUSE OF LACK OF SUPPORT IN BS2000

9064 LOG-FUNKTION WIRD NICHT AUSGEFUEHRT DA IM BS2000 DIE SYSTEMUNTERSTUETZUNG FEHLT

Typ

Hinweis

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Programm ggf. ändern

9067 PROGRAM aaa PC bbb STATUS ccc FILE ddd DMS= eee NO USE ERROR PROCEDURE 9067 PROGRAMM aaa PC bbb STATUS ccc DATEI ddd DMS= eee KEINE USE PROZEDUR

Typ

Anwenderfehler oder Systemfehler: schwerwiegender Fehler bei Ein-Ausgabe oder Programmierfehler (keine USE-Prozedur, kein INVALJD KEY oder keine AT END-Klausel)

Bedeutung

aaa: Programmname

bbb: aktueller Stand des Befehlszählers ccc: aktueller COBOL FILE STATUS

ddd: Dateiname

eee: DVS-Fehlercode

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

abhängig vom DVS-Fehler-Code: Programm, FILE-Kommando,... korrigieren oder bei Systemfehler Systemberater verständigen

9068 RPT SEQ# aaa: GROUP bbb REQUIRES TOO MANY LINES

9068 REPORT-QUELLPROGRAMMZEILEN# aaa: GRUPPE bbb ENTHAELT ZU VIELE ZEILEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Zeilennummer

bbb: Name der Gruppe

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

9069 RPT SEO# aaa: GROUP bbb LINE CONFLICTS WIHT HEADING

9069 REPORT-QUELLPROGRAMMZEILEN# aaa: GRUPPE bbb EINE ZEILE STEHT IM WIDERSPRUCH ZUR SEITENKOPFBEGRENZUNG (HEADING)

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Zeilennummer bbb: Name der Gruppe

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

9070 RPT SEQ# aaa REPEATED INITIATE

9070 REPORT-QUELLPROGRAMMZEILEN# aaa EINE INITIATE ANWEISUNG WURDE DURCHGEFUEHRT DOCH NICHT ABGESCHLOSSEN

Typ

Anwenderfehler

Der REPORT wurde nicht ordnungsgemäß mit einer TERMINATE-Anweisung abgeschlossen.

Bedeutung

aaa: Zeilennummer

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

9071 RPT SEQ # aaa GENERATE ISSUED TO TERMINATED REPORT

9071 REPORT-QUELLPROGRAMMZEILEN # aaa FUER EINEN BEREITS ABGESCHLOSSENEN REPORT WURDE EINE GENERATE ANWEISUNG GEGEBEN

Тур

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Zeilennummer

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm ändern

9072A REPLYT (TERMINATE) OR D (DUMP)

9072A BITTE T (TERMINATE) ODER D (DUMP) EINGEBEN

Typ

Anwender- oder Systemfehler, der durch die vorhergehende Meldung beschrieben wurde.

9073 SORT NO. aaa UNSUCCESSFUL

9073 SORTLAUF MIT NR. aaa NICHT ERFOLGREICH

Typ

Anwenderfehler oder Systemfehler

Bedeutung

aaa: Nummer des SORT-Laufs

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Programm prüfen, ggf. SORT-RETURN abfragen

9074A VOLUME aaa UNEXPIRED PURGE DATE! REPLY "I" TO IGNORE

9074A FUER DEN DATENTRAEGER aaa IST DAS FREIGABE-DATUM NOCH NICHT ERREICHT.

UM ZU IGNORIEREN "I" EINGEBEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Archivnummer des Datenträgers

Verhalten

Programmlauf unterbrochen

Maßnahme

Falls Schutzmaßnahme ignoriert werden soll, "I" eingeben

9076 RPT SEQ# aaa: TERMINATE ISSUED TO REPORT WHICH IS NOT INITIATED

9076 REPORT-QUELLPROGRAMMZEILEN # aaa: EINE TERMINATE ANWEISUNG WURDE DURCHGEFUEHRT OBWOHL NOCH KEINE INITIATE ANWEISUNG GEGEBEN WURDE

Typ

Anwenderfehler

Es wurde versucht, einen nicht existierenden REPORT durch eine TERMINATE-Anweisung zu beenden.

Bedeutung

aaa: Zeilennummer

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme Programm ände

Programm ändern

9077 LINK=aaa NO ENTRY IN CATALOG ISSUE NEW FILE COMMAND

9077 LINK=aaa KEIN KATALOG EINTRAG. BITTE NEUES FILE-KOMMANDO EINGEBEN

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Linkname

Verhalten

Programm unterbrochen

Maßnahme

Gültiges FILE-Kommando und RESUME eingeben

9080A STOP LITERAL - AWAITING REPLY aaa

9080A STOP LITERAL - ANTWORT ERWARTET aaa

Typ

Hinweis

Bedeutung

aaa: ausgegebenes Literal

Verhalten

Programm unterbrochen; Meldung auf den Bedienungsplatz

Maßnahme

Operateur-Eingabe abwarten; Eingabe des Operateurs zur Programmfortsetzung ist beliebig

9081 THE DATABASE-HANDLER HAS NOT YET PROCESSED THE LAST DML-STATEMENT

9081 DER DATABASE-HANDLER HAT DAS LETZTE DML-STATEMENT NOCH NICHT ABGEARBEITET

Typ

Anwenderfehler

Der DBH ist durch STXIT unterbrochen und bekommt eine neue DML-Anweisung, ehe die unterbrechende abgearbeitet werden konnte.

Verhalten

Programm abgebrochen

Maßnahme

Programm korrigieren

9082 JOB-VARIABLES ARE NOT SUPPORTED IN THIS OPERATING SYSTEM

9082 JOB-VARIABLE WERDEN IN DIESEM BETRIEBSSYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

Тур

Hinweis

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

ggf. Programm ändern

9083 INTERNAL ERROR. THE ADDRESS CALCULATED BY GENERATION OF THE OBJECTLIST DOES NOT AGREE WITH THAT IN THE INTERNAL CLUMP

9083 INTERNER FEHLER. DER ADRESSPEGEL DER BEI DER ERZEUGUNG DER OBJEKTLISTE BERECHNET WURDE STIMMT NICHT MIT DEM ADRESSPEGEL IM CLUMP UEBEREIN

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

9084 INTERNAL ERROR. THE ADDRESS CALCULATED BY GENERATION OF THE OBJECT MODULE DOES NOT AGREE WITH THAT IN THE INTERNAL CLUMP

9084 INTERNER FEHLER. DER ADRESSPEGEL DER BEI DER ERZEUGUNG DES OBJEKTMODULS BERECHNET WURDE STIMMT NICHT MIT DEM ADRESSPEGEL IM CLUMP UEBEREIN

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9085 INTERNAL ERROR. THE ADDRESS CALCULATED BY GENERATION OF THE OBJECT MODULE DOES NOT AGREE WITH THE START-ADDRESS OF AN LC SECTION IN THE CLUMP

9085 INTERNER FEHLER. DER ADRESSPEGEL DER BEI DER ERZEUGUNG DES OBJEKTMODULS BERECHNET WURDE STIMMT NICHT MIT DEM ADRESSPEGEL IM ORIGIN CLUMP AM BEGINN EINES NEUEN LC ABSCHNITTES UEBEREIN

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9086 INTERNAL ERROR. THE ADDRESS CALCULATED BY GENERATION OF THE OBJECT LIST DOES NOT AGREE WITH THE START-ADDRESS OF AN LC SECTION IN THE CLUMP

9086 INTERNER FEHLER. DER ADRESSPEGEL DER BEI DER ERZEUGUNG DER OBJEKTLISTE BERECHNET WURDE STIMMT NICHT MIT DEM ADRESSPEGEL IM CLUMP AM BEGINN EINES NEUEN LC ABSCHNITTES UEBEREIN

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9087 INTERNAL ERROR. A CLUMP WITH A LESS THAN ALLOWED LENGTH WAS READ 9087 INTERNER FEHLER. DIE MINIMALLAENGE EINES CLUMPS WURDE UNTERSCHRITTEN

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Systemberater verständigen

9088 ACCESS TO JOB-VARIABLE aaa FAILED, ERROR CODE=bbb

9088 FEHLERHAFTER ZUGRIFF ZUR JOB-VARIABLEN aaa FEHLER-CODE=bbb

Typ

Hinweis

Bedeutung

aaa: Linkname der JV

bbb: Code der Systemmeldung

Verhalten

Programm läuft weiter

Maßnahme

Programm ggf. ändern

9089 *STARTC NOT SUPPORTED IN THIS SYSTEM

9089 *STARTC WIRD IN DIESEM SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

Typ

Anwenderfehler (unzulässige Quellprogrammeingabe von Magnetband)

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Bandinhalt in Plattendatei übertragen; neues FILE-Kommando; neu übersetzen

RECORD DECLARATION STARTING ON LINE aaa TOO LARGE FOR COMPILATION DIE DATENSATZERKLAERUNG AB ZEILE aaa IST FUER DIE UEBERSETZUNG ZU GROSS Тур Hinweis **Bedeutung** Compiler-Einschränkung aaa: Zeilennummer Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Datensatzerklärung verkleinern **ERROR DURING PLAM-ACCESS aaa** FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF PLAM-BIBLIOTHEK aaa 9091 Systemfehler Bedeutung aaa: Name der PLAM-Bibliothek Verhalten Übersetzung abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen 9095 SAVLST FILE aaa CREATED AND CLOSED 9095 SAVLST DATEI aaa ERZEUGT UND GESCHLOSSEN Тур Hinweis Bedeutung aaa: Dateiname SAVLST.COB1.programmname Verhalten Übersetzung läuft weiter ERROR ON INTERFACE RUN-TIME-SYSTEM - OPERATING-SYSTEM IN ACCEPT OR **DISPLAY STATEMENT** 9096 FEHLER AN DER SCHNITTSTELLE LAUFZEITSYSTEM - BETRIEBSYSTEM IN ACCEPT **ODER DISPLAY ANWEISUNG** Typ Systemfehler Verhalten Programm abgebrochen Maßnahme Systemberater verständigen 9097 COMPILATION COMPLETED WITHOUT ERRORS 9097 DIE UEBERSETZUNG WURDE OHNE FEHLER BEENDET Typ Hinweis 9099 aaa 9099 aaa Typ Hinweis **Bedeutung** aaa: **COBRUN-Anweisung** Verhalten

Übersetzung läuft weiter

A

- 9101 SUBSCRIPT-/INDEX-RANGE VIOLATION IN aaa STATEMENT IN LINE bbb, VALUE OF SUBSCRIPT/INDEX IS ccc. TABLE BOUNDARY IS ddd THE PROGRAM eee
- 9101 UEBERSCHREITUNG DES SUBSKRIPT-/INDEXBEREICHS BEI ANWEISUNG: aaa IN SOURCEZEILE bbb, SUBSKRIPT- BZW. INDEXWERT: ccc TABELLENGRENZE: ddd PROGRAMM WIRD eee

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Anweisung bbb: Zeilennummer ccc: Indexwert

ddd: maximaler Wert im OCCURS-Feld

eee: fortgesetzt/beendet

Verhalten

gemäß COBRUN RANGECHECK

Maßnahme

ggf. Programm ändern

- 9102 RANGE VIOLATION IN aaa STATEMENT IN LINE bbb, VALUE OF "DEPENDING ON" ELEMENT IS ccc, TABLE BOUNDARY IS ddd. THE PROGRAM ACTION eee
- 9102 UEBERSCHREITUNG DES SUBSKRIPT-/INDEXBEREICHS BEI ANWEISUNG aaa IN SOURCEZEILE bbb, WERT DES "DEPENDING ON"-ELEMENTS: ccc, TABELLENGRENZE: ddd, PROGRAMM WIRD eee

Typ

Anwenderfehler

Bedeutung

aaa: Anweisung bbb: Zeilennummer

ccc: Wert im DEPENDING ON-Feld ddd: maximaler Wert im OCCURS-Feld

eee: fortgesetzt/beendet

Verhalten

gemäß COBRUN RANGECHECK

Maßnahme

ggf. Programm ändern

- 9105 HARDWARE INTERRUPT ADDRESS: aaa OVERLAY: bbb SOURCE SEQUENCE NUMBER: ccc INTERRUPT WEIGHT CODE: ddd
- 9105 HARDWAREUNTERBRECHUNG BEI ADRESSE: aaa OVERLAY: bbb QUELLPROGRAMMFOLGENUMMER: ccc UN-TERBRECHUNGSGEWICHT: ddd

Typ

Compilerfehler

Verhalten

Übersetzung abgebrochen

Maßnahme

Anhang 2: Aufbau des COB1-Systems

Das COB1-System besteht aus den Segmenten des Übersetzers und den Ablaufzeitmoduln.

Auf die Struktur des Übersetzers, die Namen der Segmente und die Funktion der notwendigen Ablaufzeitmoduln wird im folgenden näher eingegangen. Die Schaubilder sollen ein besseres Verständnis vom Übersetzungsvorgang und Ablauf der COBOL-Objektprogramme vermitteln.

Aufbau des COB1-Übersetzers

Der COB1-Übersetzer des Betriebssystems BS2000 besteht aus einer Anzahl von Segmenten, die in Overlay-Technik gebunden sind. Dabei übernimmt der Rootmodul die Kontrolle zum Nachladen übersetzungsabhängiger Überlagerungssegmente. Außerdem übernimmt der Rootmodul die Kommunikation einzelner Überlagerungssegmente untereinander und die gesamte Ein- und Ausgabe von COB1.


Die einzelnen Segmente bilden Funktionseinheiten, die durch den Ablauf einer COBOL-Übersetzung und durch die Struktur eines COBOL-Programms in die einzelnen DIVISIONS vorgegeben werden.

Man kann den Übersetzungsvorgang in folgende Funktionseinheiten gliedern:

- 1. Initialisierung
- 2. Quelldateneingabe
- 3. Lexikalische Analyse
- 4. Syntaktische Analyse
- 5. Semantische Analyse
- 6. Codegenerierung
- 7. Assemblierungslauf
- 8. Objektmodulgenerierung
- 9. Listenerzeugung

Der Aufbau des Übersetzers und die Anordnung der einzelnen Lademoduln im Arbeitsspeicher ist im folgenden Schaubild wiedergegeben.

Schaubild Aufbau des Übersetzers



Aufbau des Übersetzers

Die Segmente des COB1-Übersetzers

Name	Funktion	
ITCLØØ	Rootsegment; Koordinierungssegment, Schnittstelle für Arbeitsdateien, System- schnittstelle	
ITCLØ1	Initialisierung, Parameterübernahme	
ITCLØ2	Eingabe der Quelldaten	
ITCL1Ø	Koordinierungssegment für ITCL11, ITCL12, ITCL13, ITCL14	
ITCL11	lexikalische Analyse für ID + ENVIRONMENT DIVISION	
ITCL12	lexikalische Analyse für DATA DIVISION	
ITCL13 ²)	lexikalische Analyse für REPORT SECTION	
ITCL14	lexikalische Analyse für PROCEDURE DIVISION	
ITCL15 ¹)	Nachlauf für ITCL14 für segmentierte Programme zur Umordnung aufgespaltener Segmente.	
ITCL21	syntaktische Analyse ID + ENVIRONMENT DIVISION	
ITCL31	syntaktische Analyse DATA DIVISION	
ITCL41	Datenstrukturanalyse für DATA DIVISION (Symboltabellenvervollständigung)	
ITCL51 ²)	syntaktische Analyse für REPORT SECTION	
ITCL61 ²)	Strukturanalyse für REPORT SECTION	
ITCL7س)	syntaktische Analyse für DML-Anweisungen der PROCEDURE DIVISION	
ITCL71	syntaktische Analyse für PROCEDURE DIVISION	
ITCL81	Referenzbefriedigung für Daten und Prozedurnamen der PROCEDURE DIVISION	
ITCLA1⁴)	wie ITCL81 für CORRESPONDING-Datennamen	
ITCL91 ⁵)	Erzeugung der Querverweisinformation	
ITCLBØ ³)	semantische Analyse der DML-Anweisungen der PROCEDURE DIVISION und erste Codegenerierung für DML	
ITCLB1	Koordinierungssegment für ITCLBA, ITCLBB	
ITCLBA ²)	semantische Analyse der REPORT WRITER Anweisungen und erste Codegenerierung für REPORT WRITER	
ITCLBB	semantische Analyse der PROCEDURE DIVISION-Anweisungen und Zerlegung komplexer Source-Anweisungen in einfache.	
ITCLB2	Analyse arithmetischer Ausdrücke, Verarbeitung der COBOL-Testverben	
ITCLB3	Operandenanalyse + Generierung der PROCEDURE DIVISION-Literale	
ITCLB4	Literal pooling, Tabellenvorbereitung für ITCLC1, ITCLD1	
ITCLC1	Codegenerierung für PROCEDURE DIVISION	
ITCLDØ ³)	Codegenerierung für DML-Anweisungen	
ITCLD1	Codegenerierung für ENVIRONMENT + DATA DIVISION + Generierung der VALUE- Literale	
ITCLD2	Umwandlung der Codegeneratorausgabe in System 4004/7.000 Maschinensprache	
ITCLEA	Generierung der ISD-Sätze	
ITCLE1	Verarbeitung und Generierung der Tabellen des generierten Objektmoduls (Adreßta bellen). Maschinencodegenerierung der Standardunterprogramme des Objektmoduls	
ITCLE2	Adreßauswertung und Abbildung auf explizite Speicheradressen des Objektmoduls.	
ITCLE3	Generierung des Objektmoduls in TXT, ESD-Kartenformat und Erzeugung der Objekt programmliste.	
ITCLE4 ⁶)	Sortieren des Adreßbuches in alphabetischer Reihenfolge.	
ITCLF17)5)	Erzeugung des Adreßbuches und der Querverweisliste	
ITCLF2 ⁸) ¹⁰)	Koordinierungssegment für ITCLF3, ITCLF4, ITCLF5, ITCLG3, ITCLG4, ITCLG5 und Fehlerlexikon 2. Stufe	
ITCLF39)	Fehlerlexikon für englische Fehlermeldungen mit Kennung 02, 11, 12, 13, 14, 21, 31, 41	
ITCLF4 ⁹) ²)	Fehlerlexikon für englische Fehlermeldungen mit Kennung 51, 61 (REPORT WRITER)	
ITCLF5 ⁹)	Fehlerlexikon für englische Fehlermeldungen mit Kennung 70, 71, 81, A1, B0, B1, BA, BB, B2, B3, B4, C1, D0, D1, D2, E1, E2	
ITCLG3 ITCLG4 ²) ⁹) ITCLG5	entsprechend ITCLF für deutsche Fehlermeldungstexte	

Die mit ¹) bis ¹¹) bezeichneten Übersetzermoduln werden nur in den unten näher beschriebenen Fällen verwendet:

- 1) Nur geladen, falls Segmente aus mehreren SECTIONS zusammengefügt werden müssen und dabei eine Umordnung des Quellprogramms notwendig ist.
- 2) REPORT SECTION innerhalb der DATA DIVISION.
- 3) SUB-SCHEMA SECTION innerhalb der DATA DIVISION (UDS).
- 4) CORRESPONDING-Angabe im Programm bei ADD, SUBTRACT, MOVE.
- 5) Angabe von PARAM XREF = YES.
- 6) Angabe von COBRUN MAPSRT oder MAPALL.
- 7) Angabe von PARAM MAP=YES.
- 8) Für englische Fehlermeldungstexte werden die ITCLF-Lademoduln verwendet.
- 9) Wenn Fehlermeldungen mit den angegebenen Kennungen vorliegen.
- ¹⁰) Für deutsche Fehlermeldungstexte werden die ITCLG-Lademoduln verwendet.

Das COB1-Ablaufzeitsystem

Das COB1-Ablaufzeitsystem liegt als Bibliothek von Moduln vor, die beim Binden eines COBOL-Objektprogramms zum ablauffähigen Programm verwendet wird. Das Hinzufügen der von COB1 ausgewählten Moduln wird automatisch vorgenommen. Die vorliegenden Moduln stellen COB1 bekannte Unterprogramme dar, die im wesentlichen in zwei Gruppen unterteilt werden können:

1. Unterprogramme für komplexe COBOL-Anweisungen

Beispiele für komplexe COBOL-Anweisungen sind Druckschrift [1] zu entnehmen (Beispiel SEARCH ALL...); aber auch für den Anwender scheinbar einfache Funktionen (wie z.B. COMPUTE A=B**C), für die keine entsprechenden Maschinenbefehle existieren, werden durch Bildung von Unterprogrammen und Auslagerung dieser Unterprogramme in vorübersetzte Moduln aufgelöst.

Die Namen und Funktionen dieser Unterprogramme sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Name	Funktion
ITCØCLAØ }	Vergleich ALL ›Literal‹
ITCØCVBØ }	Umwandlung gepackt dezimal nach binär > 15 Stellen
ITCØCVDØ }	Umwandlung binär nach gepackt dezimal >15 Stellen
ITCØCVFØ ITCØDPLØ	Umwandlung von und nach Gleitpunkt Division von Dezimalzahlen > 15 Stellen
ITCØINIØ	INITIALIZE-Anweisung
ITCØINSØ ITCØMDPØ	INSPECT-Anweisung Berechnung variabler Adressen und Längen (rekursiv)
ITCØMPYØ] ITCCMPYØ]	Multiplikation von Dezimalzahlen > 15 Stellen
TCØMVEØ }	MOVE für alphanumerisch-druckaufbereitete Felder
ITCØRCHØ	Überprüfung Tabellengrenzen
TCØREPØ	REPORT WRITER-Steuermodul
ITCCSCHØ S ITCØSTGØ	SEARCH ALL-Anweisung
ITCCTCA1	STRING-Anweisung Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC
ITCCTCL1	Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC-LOWER
ITCCTCS1	Klassentest-Tabelle für Test auf ALPHABETIC-UPPER Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC (mit Vorzeichen)
ITCCTCU1	Klassentest-Tabelle für Test auf NUMERIC
TCCTCVØ	Klassentest bei Datenfeldern > 256 Bytes oder Variablen

Aufbau des Übersetzers

Name	Funktion
ITCØTRTØ ITCCTRTØ	TRANSFORM-Anweisung
ITCOUSTO	UNSTRING-Anweisung
ITCØVCLØ ITCØVMAØ	Vergleich für Felder variabler Länge/Adresse oder > 256 Bytes MOVE ALL >Literal(
ITCØVMPØ ITCCVMPØ	Auffüllen für Felder > 256 Bytes bei MOVE
ITCØVMVØ ITCØXMNØ	MOVE für Felder variabler Länge/Adresse oder > 256 Bytes EXAMINE-Anweisung
ITCØXPFØ ITCCXPFØ	Potenzierung mit Gleitpunktzahlen
ITCØXPIØ ITCCXPIØ	Potenzierung mit Ganzzahlen

2. Unterprogramme zum Anschluß des generierten Bindemoduls an Betriebssystemfunktionen

Diese Unterprogramme dienen hauptsächlich dazu, die Codegenerierung des Übersetzers möglichst betriebssystemunabhängig halten zu können. Die dabei möglicherweise auftretenden Effizienzverluste werden weitgehend durch die größere Betriebssystemunabhängigkeit wettgemacht. Bei Änderung der Schnittstellen genügt im allgemeinen das erneute Binden der vorhandenen Bindemoduln mit der neuen Ablaufzeit-Bibliothek (falls dies überhaupt notwendig sein sollte).

Wesentliche Funktionen unter diesem Titel sind:

- . Anschluß der COBOL-Programme an das Ein-Ausgabesystem
- . Anschluß der COBOL-Programme an SORT
- . Anschluß der COBOL-Programme an UDS
- . Anschluß der COBOL-Programme an Ablaufteil-Funktionen

Im folgenden sind die Namen und Funktionen der zu diesen Zwecken vorhandenen Ablaufzeit-Moduln näher beschrieben.

Name	Funktion	
ITCØACAØ ITCCACAØ ITCCACAØ ITCØBEGØ ITCMCKPØ ITCMCKP1 ITCØDBLØ ITCMDCC1 ITCMDCLØ ITCMDCNI ITCMDOPØ ITCMDRDØ ITCMDRDØ ITCØDSAØ	ACCEPT-Anweisung Programmsystem-Initialisierungsroutine RERUN-Klausel mit Angabe)Ganzzahk RECORDS RERUN-Klausel für SORT-Dateien und END OF REEL Verbindungsmoduln zum Datenbanksystem UDS physikalische Lese/Schreibroutine für direkte Dateien CLOSE-Anweisung für direkte Dateien PAM-FCB-Generierung für direkte Dateien OPEN-Anweisung für direkte Dateien READ-Anweisung für direkte Dateien	
ITCCDSAØ J ITCMDWRØ ITCØENDØ ITCXERR1 ITCØERTØ ITCCHSWØ ITCMICLØ ITCMIN1 ITCXINTØ ITCMICPØ ITCMICPØ ITCMICPØ ITCMICPØ ITCMICROBG3 ITCCMSG3	DISPLAY-Anweisung WRITE/REWRITE-Anweisung für direkte Dateien Programmbeendigungsroutine (normal und abnormal) Fehleranalyseroutine für Ein-Ausgabe ENTRY/RETURN-Anweisung Setzen und Prüfen von Prozeß-/Benutzer-Schaltern CLOSE-Anweisung für indizierte Dateien ISAM-FCB-Generierung FCB-Initialisierung OPEN-Anweisung für indizierte Dateien READ/START-Anweisung für indizierte Dateien WRITE/REWRITE-Anweisung für indizierte Dateien Ausgabe von Fehlermeldungen	

Name	Funktion	
TCØPCAØ 1	Figureting Venetorten > 256 Butes hai COLLATING CECUIENCE	
ITCCPCAØ J	Figurative Konstanten > 256 Bytes bei COLLATING SEQUENCE	
TCØPCSØ]	Vergleiche für PROGRAM COLLATING SEQUENCE	
TCCPCSØ J		
TCØPOVH	programmsystemspezifische Routinen und Konstanten	
ITCMPUSØ	Versorgung des COBOL-Dateisteuerblocks mit Prozedurvereinbarungsadressen	
ITCXRCC1	physikalische Lese/Schreibroutine für relative Dateien	
ITCXRCLØ	CLOSE-Anweisung für relative Dateien	
ITCXRIN1	PAM-FCB-Generierung für relative Dateien	
TCXROPØ	OPEN-Anweisung für relative Dateien	
ITCXRRDØ	READ/START-Anweisung für relative Dateien	
ITCXRWRØ	WRITE/REWRITE-Anweisung für relative Dateien	
ITCMSCLØ	CLOSE-Anweisung für sequentielle Dateien	
TCØSEGØ]	Ansprung segmentierter COBOL-Programme	
TCCSEGØ J	Ansprung segmentierter CODOL-Programme	
TCØSFOØ]	APPLY-FORM-OVERFLOW-Routine für Druckerdateien (Leerfunktion im BS2000	
TCCSFOØ J		
TCMSIN1	SAM-FCB-Generierung	
TCMSLN1	LINAGE-Klausel bei WRITE für sequentielle Dateien	
TCØSMGØ	SORT/MERGE-Anweisung	
TCMSOPØ	OPEN-Anweisung für sequentielle Dateien	
TCØSPCØ	Druckersteuerzeichen-Auswertung	
TCMSRDØ	READ-Anweisung für sequentielle Dateien	
TCCST11	CODE SET-Tabelle für ASCII	
TCCST21	CODE SET-Tabelle für ISO-7	
TCØSTPØ]	STOP >Literal(-Anweisung	
TCCSTPØ J		
TCMSWRØ	WRITE-Anweisung für sequentielle Dateien	
TCMULHØ	Benutzerkennsatzbehandlung	
TCØUPC2	Steuermodul für Prozedurvereinbarungen	
TCØUPS3	Sicherstellungsbereich für Prozedurvereinbarungen	
TCXXIT1	FILE STATUS und Fehlerbehandlungsroutine	

Anhang 3: Beschreibung des Objektmodulformats

Struktur des Objektmoduls

Übersicht: Struktur des Objektmoduls

Kontrollabschnitt (Ø) Initialisierungscoding Kontrollabschnitt (1) Standardunterprogramm f
ür GO TO Adreßkonstante für Tabellen Indexnamenspeicher Adreßkonstante für Datenbereiche Adreßkonstante für Ablaufzeitroutinen Adreßkonstante für FCB's/DTF's Kontrollabschnitt (2) Adreßkonstante für angesprochene Paragraph- und Kapitelnamen ALTER-Tabelle Registersicherstellungsbereiche für PERFORM-Anweisungen V-Adreßkonstante für Unterprogramme und Programmsegmente Kontrollabschnitt (3) • Steuerblöcke für Datenbanksprachelemente Steuerblöcke für Ein- Ausgabesprachelemente Arbeitsbereiche für spezielle COBOL-Anweisungen + DML und I-O Kontrollabschnitt (4) • Speicherbereiche für Ein-Ausgabebereiche, die über temporäre oder permanente Register angesprochen werden (IOREG) Kontrollabschnitt (5) Speicherbereiche für DATA DIVISION Datenerklärung und fest adressierte Ein-Ausgabebereiche Arbeitsbereiche für Verben Initialwerte von Daten (VALUE-Klausel) Kontrollabschnitt (6) Programmspezifische Konstanten und COBOL-Register (TALLY, . . .) • intern verwendete Parameterbereiche zur Verfügung von Ablaufzeitroutinen Adreßzeiger für Kontrollabschnitt (3) Speicherbereiche für REPORT WRITER (LINE-COUNTER, SUM-COUNTER,...) Speicherbereiche Konstantender PROCEDURE DIVISION (Literale) Kontrollabschnitt (7)

Code für PROCEDURE DIVISION-Anweisungen Code für übersetzerintern generierte Anweisungen (SORT, REPORT WRITER) Kontrollabschnitt (8) Standardunterprogramme f
ür GO TO, PERFORM, ALTER, EXIT für nichtsegmentierte Programme programm- Anschlußcode für segmentierte Programme unabhängig; zur GO TO, PERFORM, Behandlung standardmäßiger Programmsystemspezifische Konstante und Zusatzmodul Arbeitsbereiche programm- Unterprogramme f
 ür komplexe Anweisungen der PROCEDURE DIVISION

Unterprogramme zur Bedienung der

Speicherbereiche für Datenbank-

kommunikationsbereich (UWA)

Betriebssystemschnittstelle

zusatzmodul
programmabhängig nur,
falls notwendig
zur Bedienung
bestimmter
Sprachelemente

zur Bindezeit automatisch aus Bibliothek geholt Der Inhalt des Objektmoduls entspricht den allgemeinen Systemkonventionen. Er enthält ESD-, TXT-, RLD-Datensätze und im BS2000 gegebenenfalls zusätzlich ISD-Sätze. Eine genaue Beschreibung dieser einzelnen Bestandteile ist der Beschreibung [3] zu entnehmen.

Die Anzahl der von COB1 erzeugten Objektmoduln ist abhängig vom Aufbau des übersetzten Quellprogramms. Enthält das Quellprogramm keine SECTION-Nummern, oder keine DML-Anweisungen (siehe [9]), erzeugt COB1 nur einen Objektmodul.

Segmentierung

Werden SECTION-Nummern verwendet, die über der in der Klausel ∋SEGMENT-LIMIT(angegebenen Grenze oder ≥50 liegen, werden von COB1 für aus diesen SECTIONS gebildeten Segmenten getrennte Moduln erzeugt.

Die Modulnamen werden aus dem PROGRAMM-ID-Eintrag gebildet. Dies ermöglicht entweder ein automatisches oder ein vom Benutzer gesteuertes Zusammenbinden dieser getrennt vorliegenden Moduln zu einem ablauffähigen Programm. Im BS2000 kann diese Funktion zur Bildung von schareable code«-Segmenten unter Hinzunahme des DLL ausgenützt werden [3] (vgl. Abschnitt 6.2).

DML-Anweisungen

Wurde im COBOL-Quellprogramm eine SUB-SCHEMA SECTION angegeben, führt dies ebenfalls zur Bildung eines separaten Objektmoduls. Dieser Objektmodul dient als Platzhalter für die Aufnahme des Verbindungsbereiches zum Datenbanksystem (USER WORK AREA).

Namenskonventionen für den Objektmodul

In einem COBOL-Quellprogramm muß der Benutzer im PROGRAM-ID-Paragraphen das zu übersetzende Programm mit einem Namen versehen. Dieser Name wird vom Übersetzer als Grundlage zur Identifizierung des erzeugten Objektprogramms verwendet; d. h. ein Objektmodul muß in irgendeiner Form den im Quellprogramm angegebenen Namen enthalten. Der vom Benutzer im PROGRAM-ID-Paragraphen angegebene Name darf zu keinen Zweideutigkeiten mit anderen erzeugten Moduln oder im System vorhandenen Moduln (Ablaufzeitmoduln, die immer mit ITC beginnen) führen.

Da die erzeugten Objektmoduln (Bindemoduln) als Eingabe für den Binder dienen, dessen Hauptaufgabe darin besteht, beim Übersetzen noch nicht aufgelöste Adressen (d. h. externe Bezugnahmen) zu befriedigen, wozu der Name eines Objektmoduls dienen kann, muß der Programmname Bestandteil des ESD (External Symbol Dictionary) werden. Die im ESD angegebene Adresse ist dabei bei einem COBOL-Programm die Adresse des ersten zu durchlaufenden Befehls des Prozedurteils, d.h. die Anfangsadresse für den Ablauf des Programms. In Standard-COBOL stellt dieser Name die einzige Möglichkeit des Ansprungs eines COBOL-Programms dar. Dabei ist es gleichgültig, ob das Programm direkt vom Betriebssystem oder von einem Hauptprogramm aus angesteuert werden soll. Aus Kompatibilitätsgründen wird die Funktion der ENTRY-Anweisung weiterhin unterstützt. Sie entspricht jedoch nicht mehr der heutigen Erkenntnis der strukturierten Programmierung und sollte möglichst durch Verwendung von PROCEDURE DIVISION USING... ersetzt werden.

Es sind im folgenden zweierlei Arten von Namen zu unterscheiden:

- 1. Namen zum Aufruf eines Moduls. Diese Namen stellen externe Namen dar, die für Programmverknüpfungen beim Bindevorgang verwendet werden können.
- Namen zur Benennung des Bibliothekseintrags, unter dem ein Modul in der Bibliothek gespeichert ist.

Wenn im folgenden von Namen gesprochen wird, sind damit immer die unter 1. angegebenen Namen gemeint.

Objektmodulformat

Programme, die nur einen Modul erzeugen

Dazu gehören alle COBOL-Programme, die keine DML-Anweisungen enthalten, oder bei denen von der COBOL-Segmentierungsfunktion nicht Gebrauch gemacht wurde. Der im PROGRAM-ID-Paragraphen angegebene Name wird zur Kennzeichnung des Anfangspunktes des Programmablaufes verwendet.

Der Name einer Bibliothek ist entweder implizit festgelegt (bei der Bibliotheksdatei), oder er wird explizit durch einen LMR-Lauf bestimmt. Der Name eines Bindemoduls in der Datei "* ist implizit durch den Namen des ersten ESD-Satzes gegeben.

Programme mit DML-Anweisungen

Für Programme, die eine SUB-SCHEMA SECTION enthalten, wird ein zusätzlicher Modul generiert, dessen Name aus dem SUB-SCHEMA-Namen gebildet wird. Mit dieser Maßnahme ist es möglich, verschiedene, getrennt kompilierte COBOL-Programme, die sich auf das gleiche SUB-SCHEMA beziehen, ohne Probleme miteinander zu einem Programmsystem zu verknüpfen, da nach der Kompilierung der Modul mit dem Namen des SUB-SCHEMA nur einmal zur Verfügung steht.

Externe Referenzen im Objektmodul

In diesem Abschnitt werden die im Abschnitt Objektprogrammliste erwähnten Teile aus der Sicht des Objektmoduls näher erläutert. Insbesondere wird der Unterschied zwischen externen Referenzen für Ablaufzeitroutinen, benutzerdefinierte Unterprogramme und Unterprogramm-Einsprungpunkte erklärt.

Ablaufzeitroutinen

Im Anhang 3 dieses Benutzerhandbuches sind die Namen und Funktionen der Ablaufzeitroutinen aufgeführt, die COB1 zur Ausführung komplexer Anweisungen auswählen kann. Im generierten Objektmodul erzeugt COB1 für jede ausgewählte Ablaufzeitroutine eine externe Referenz. Die Namen für diese externen Referenzen werden in den ESD-Sätzen des Objektmoduls abgesetzt. Für jede ausgewählte Routine erzeugt COB1 außerdem eine Adreßkonstante, die nach dem Binden des Programmes die Anfangsadresse der eingefügten Routinen enthält.

Anhand des in den ESD-Sätzen auftretenden Namens wird vom Binder ein Modul der COBOL-Ablaufzeit-Programmbibliothek gleichen Namens automatisch zum Objektmodul dazugebunden. Die Anfangsadresse dieses Moduls wird vom Binder in der entsprechenden Adreßkonstanten eingetragen. Dabei geschieht die Verknüpfung über die intern vergebenen ESID-Nummern. Zur Ablaufzeit verwendet das COBOL-Objektprogramm dann diese Adressen, um in das erforderliche Unterprogramm zu verzweigen.

Unterprogrammaufruf

Für jede CALL-Anweisung im COBOL-Quellprogramm wird von COB1 eine V-Konstante erzeugt. Diese ist über eine ESID-Nummer, die in einem ESD-Satz des Objektmoduls abgesetzt wurde, mit dem Namen des zu rufenden Unterprogrammes verknüpft. Bei Ausführung eines Unterprogrammaufrufs wird der Inhalt dieser V-Konstanten (der vom Binder eingetragen wurde) geladen und das entsprechende Unterprogramm angesprungen. Dies geschieht über einen vom Binder eingefügten Steuermodul. (Die Lage und der Name dieser V-Konstanten gehen ebenfalls aus der Beschreibung der Objektprogrammliste hervor). Näheres zur Steuerung dieser Unterprogrammaufrufe ist dem Abschnitt 6.3 zu entnehmen.

A

Unterprogramm-Einsprungpunkte

Externe Referenzen werden auch für Unterprogramm-Einsprungpunkte erzeugt. Diese können entweder direkt durch ENTRY-Anweisungen definiert sein oder implizit durch die USING-Angabe in der Anweisung PROCEDURE DIVISION vorhanden sein. Generell werden für Einsprungpunkte im COBOL-Objektprogramm Einträge in ESD-Sätzen mit dem Typ LD oder SD vorgenommen. Diese Namen sind der Beschreibung der Objektprogrammliste zu entnehmen. Beim Binden eines COBOL-Objektprogrammes werden diese Namen verknüpft mit entsprechenden Namen externer Referenzen in anderen dazugebundenen Moduln.

Anhang 4: Datenbankbedienung (UDS)

Eine Beschreibung des universellen Datenbanksystems UDS findet sich in den Manualen Entwerfen und Definieren [9], Aufbauen und Umstrukturieren [10], Anwendungen Programmieren [20], sowie im UDS Taschenbuch [19].

UDS-Datenbanken werden von Anwenderprogrammen bedient über

- COBOL-DML-Sprachelemente (DML ist integraler Bestandteil von COBOL)
- CALL DML (Datenbankbehandlung über Unterprogrammaufruf).

Der folgende Text beschränkt sich auf COBOL-DML. Ferner wird davon ausgegangen, daß Schema und Subschema bereits generiert sind. Hier werden einzelne Schritte zur Erzeugung eines UDS-Anwenderprogramms kurz dargestellt.

Der Database Handler (DBH) als Kernkomponente des UDS-Datenbanksystems ist zuständig für die Kommunikation zwischen dem Anwenderprogramm und der Datenbank (über das Subschema). Man unterscheidet:

- Linked-in DBH: Er wird in das Anwenderprogramm eingebunden, eignet sich also für den Fall, daß nur ein Anwenderprogramm mit der Datenbank arbeiten soll.
- independent DBH: Er wird nicht mit in das Anwenderprogramm eingebunden, d.h. er kann mehr als ein Anwenderprogramm steuern (eigener Prozeß).

Aufbau eines COBOL-DML-Programms

DATA DIVISION.

SUB-SCHEMA SECTION.

DB subschema-name WITH IN schema-name

PROCEDURE DIVISION.

Folge von COBOL-DML-Anweisungen

Die Formate der COBOL-DML-Anweisungen sind in [20] beschrieben. schema-name/subschema-name: Werden bei der Schema- bzw. Subschemagenerierung festgelegt.

Übersetzen eines COBOL-DML-Programms

Der COB1-Übersetzer erzeugt aus einem COBOL-DML-Programm einen Programm-Modul und einen Subschema-Modul.

Mittels eines FILE-Kommandos (mit LINK = DATABASE) wird dem Übersetzer der Name der Datenbank (dbname) mitgeteilt. Dieser Name wurde schon bei der Datenbank-Generierung verwendet. Mit seiner Hilfe erkennt der Übersetzer die Datei dbname.COSSD, aus der er das Subschema kopiert. Sie wurde bei der Subschema-Generierung von UDS erzeugt.

Beispiel für eine Kommandofolge:

```
/ERASE *
/FILE dbname,LINK = DATABASE
/PARAM . . .
/SYSFILE SYSDTA = quellprogrammdatei
/EXEC $COB1
/SYSFILE SYSDTA = (SYSCMD)
```

A

Sicherstellen der von COB1 erzeugten Moduln

Wie und in welchen Bibliotheken die vom Compiler erzeugten Bindemoduln gesichert werden können, ist im Kapitel "Sicherstellung von Bindemoduln" beschrieben.

Binden eines COBOL-DML-Programms

Das Binden von COBOL-Programmen ist im Kapitel "Erzeugung ablauffähiger Programme" ausführlich beschrieben.

Bei COBOL-DML-Programmen ist jedoch zusätzlich zu beachten, daß je nach Wahl der DBH-Variante (= Database Handler) ein entsprechender UDS-Connection-Modul mit einzubinden ist (siehe hierzu [20]).

Beispiel eines Binderlaufs:

```
/EXEC $TSOSLNK

**PROG_programmname[, FILENAM=dateiname]

**INCLUDE_cobol-dml-programm, modulbibliothek

**INCLUDE_uds-connection-modul, udsmodulbibliothek
[**RESOLVE_, cobol-runtime-bibliothek]
```

Ablauf eines UDS-Anwenderprogramms


Der Ablauf eines UDS-Anwenderprogramms setzt bei Einsatz des independent DBH eine UDS-Session voraus. Die Verbindung zu dieser Session bzw. zur Datenbank stellt das FILE-Kommando her.

Ablauf mit linked-in DBH:

/FILE dbname,LINK = DATABASE /EXEC dateiname [DBH-Parameter] PP END [Anwenderprogramm-Parameter]

Ablauf mit independent DBH:

/EXEC dateiname [Anwenderprogramm-Parameter]



Literatur

[1] COB1 (BS2000)

COBOL-Compiler

Beschreibung

Zielgruppe

COBOL-Anwender im BS2000

Inhalt

Struktur und Elemente eines COBOL-Programms, Ein-/Ausgabebehandlung, Tabellenbearbeitung, Listenprogrammteil, Sortier- und Mischanschluß, Programmkommunikation, Segmentierung, Testhilfeelemente.

[2] BS2000

Kommandosprache des Organisationsprogramms

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender (nicht privilegiert)

Inhalt

Alle BS2000 Systemkommandos in lexikalischer Reihenfolge mit Hinweisen und Beispielen.

Folgende Liefereinheiten sind berücksichtigt:

BS2000-GA, MSCF, JV, FT, TIAM

Einsatz

BS2000 Dialogbetrieb, Prozeduren, Stapelbetrieb

[3] BS2000

Dienstprogramme

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender (nicht privilegiert)

Inhalt

Dienstprogramme für den nichtprivilegierten Benutzer des BS2000

Einsatz

BS2000 Teilnehmerbetrieb

[4] BS2000

DVS Plattenverarbeitung

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender (nicht privilegiert)

Inhalt

Funktionen des Datenverwaltungssystems im BS2000.

DVS-Kommandos und -Makroaufrufe, Service- und Aktionsmakroaufrufe.

Zugriffsmethoden UPAM, SAM, ISAM und EAM für Plattendateien.

Einsatz

BS2000 Dialogbetrieb, Stapelbetrieb, Programmierung

[5] EDT (BS2000)

Beschreibung

Zielgruppe

Datenerfasser, Programmierer

Inhalt

Beschreibung der Anweisungen an den Dateibearbeiter EDT, EDT-Prozeduren, Unterprogrammschnittstelle des EDT

Einsatz

BS2000 Dialog- und Stapelbetrieb

[7] BS2000

Dialog-Testhilfe

Beschreibung

Zielgruppe

Programmierer

Inhalt

Beschreibung der Kommandos und Makroaufrufe an die Dialogtesthilfe IDA.

Einsatz

BS2000 Dialogbetrieb

[8] BS2000

Dialog-Testhilfe

Kommandoformate

[9] UDS (BS2000)

Entwerfen und Definieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Datenbankentwerfer, Programmierer, Datenbankadministrator

Inhali

UDS-Produktumfang, Grundzüge des Datenbank-Design, Datendefinitionssprache DDL, Speicherstruktursprache SSL, Subschema-Datendefinitionssprache Subschema-DDL.

[10] UDS (BS2000)

Aufbauen und Umstrukturieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Datenbankadministrator

Inhalt

Übersicht über die vom UDS benötigten Dateien,

UDS-Dienstprogramme, die zum Aufbauen der UDS-Datenbank nötig sind,

Dienstprogramme zum Umstrukturieren

Einsatz

Datenbankadministrator beim Aufbauen einer Datenbank

[11] TRANSDATA

UTM

Programmschnittstellen

(TRANSDATA BS2000)

Beschreibung

Zielgruppe

Programmierer, Organisatoren und Einsatzplaner

Inhalt

Einführung in UTM. Erläuterung des Programm-, Speicher- und Schnittstellenkonzepts, Beschreibung der Funktionsaufrufe sowie der Formaterstellung bei UTM, Informationen über den Anschluß von UTM an Datenbanken, Programmierhinweise.

Einsatz

BS2000 Transaktionsbetrieb

[13] BS2000

Systemverwaltung

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Systemverwalter

Inhalt

Möglichkeiten und Aufgaben des Systemverwalters zur Steuerung und Verwaltung des Betriebssystems. Alle zu diesem Zweck benötigten Kommandos.

Einsatz

Systemverwaltung, Rechenzentrum

[14] TRANSDATA

UTM

Generierung und Administration

(TRANSDATA BS2000)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Systemverwalter und Administratoren

Inhalt

Aufbau, Generierung und Betrieb von UTM-Anwendungen, Arbeiten mit UTM-Anwendungen,

UTM-Testanwendung, UTM-Meldungen und Fehlercodes

Einsatz

BS2000 Transaktionsbetrieb

[15] BS2000

DVS Bandverarbeitung

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender, Assembler Programmierer (beide nicht privilegiert)

Inhalt

Funktionen des Datenverwaltungssystems im BS2000.

DVS-Kommandos und -Makroaufrufe, Service- und Aktionsmakroaufrufe.

Zugriffsmethoden UPAM, SAM und BTAM für Banddateien.

Einsatz

BS2000 Dialogbetrieb, Stapelbetrieb, Programmierung

[16] FOR1 (BS2000)

FORTRAN-Compiler

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

FORTRAN-Anwender im BS2000

Inhalt

Aufruf und Steuerung des FOR1-Compilers im BS2000, Eingabe und Übersetzung von Quellprogrammen, Verwaltung von Bindemoduln, Ablauf von FOR1-Programmen im BS2000, Testhilfen, Programmierhinweise, ferner Hinweise zu Sprachverknüpfungen sowie eine Auflistung der FOR1-Fehlermeldungen.

[17] SORT (BS2000)

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender

Inhalt

Funktionen und Anweisungen für das Sortieren und Mischen von Dateien

[18] BS2000

Systemmeldungen

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender

Inhalt

Standardmeldungen BS2000 V8.0 Zentralsystem, inklusive SPOOL, RSO V1.1, SDF V1.1.

Standardmeldungen der Softwareprodukte DCAM V8.1A, TIAM V8.1A, RBAM V8.1A

[19] UDS (BS2000)

Taschenbuch

Zielgruppe

UDS-Kenner, die bei der praktischen Arbeit schnell nachschlagen wollen

Inhalt

Zusammenstellung aller wichtigen Syntaxbeschreibungen, Tabellen und Entscheidungshilfen aus den UDS-Manualen.

[20] UDS (BS2000)

Anwendungen programmieren

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Programmierer

Inhalt

Transaktionskonzept, Funktionsweise der Currency-Tabelle, COBOL-DML, CALL-DML,

Testen von DML-Funktionen

[21] LMS (BS2000)

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender

Inhalt

Beschreibung der Anweisungen zum Erstellen und Verwalten von Programmbibliotheken mit LMS

Einsatz

BS2000 Dialog- und Stapelbetrieb

[22] BS2000

Jobvariablen

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Benutzer

Inhalt

Anwendungsmöglichkeiten für Jobvariablen zur Steuerung und Überwachung von Aufträgen und

Programmläufen

Bedingungsabhängige Auftragssteuerung.

Alle erforderlichen Kommandos und Makroaufrufe.

Anwendungsbeispiele.

Einsatz

BS2000 Teilnehmerbetrieb

[23] BS1000

BS2000

TRANSDATA PDN

Systemkonventionen

Beschreibung

Zielgruppe

Benutzer von SIEMENS-Großrechenanlagen

Inhalt

Betriebssystemkonventionen für BS1000, BS2000 und TRANSDATA PDN, Konventionen für Datenträger, Codes für die Zeichendarstellung.

[24] BS2000

Binder und Lader

Beschreibung

Zielgruppe

BS2000 Anwender

Beschreibungen der Anweisungen zum Binden und Laden von Programmen mit TSOSLNK, ELDE und DLL

Einsatz

BS2000 Dialog- und Stapelbetrieb

[25] AID (BS2000)

Advanced Interactive Debugger Testen von COBOL-Programmen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

COBOL-Programmierer

Inhalt

Vorbereitungen für das symbolische Testen von COBOL-Programmen. Beschreibung aller AID-Kommandos, die zum symbolischen Testen zur Verfügung stehen.

Beispiel einer AID-Sitzung.

Meldungen.

Einsatz

Testen von COBOL-Programmen im Dialog- und Stapelbetrieb.



Bestellung

Bitte bestellen Sie Siemens-Druckschriften "Datentechnik"

- als Kunde mit dem Bestellformular U1450-J-Z18-1. Sie erhalten es von Ihrem Ansprechpartner der zuständigen Zweigniederlassung bzw. Landesgesellschaft. Er wird Sie bei der Auswahl der Druckschriften gern unterstützen.
- als Siemens-Mitarbeiter mit dem
 - Inland Bestellzettel S2000 (blau), bzw.
 - Ausland Bestellzettel S2002 (weiß).

Richten Sie Ihre Bestellung bitte an:

ZVW LAGER Postfach 1500 8510 Fürth

Bei der Bestellung geben Sie bitte die Bestellnummer vollständig an, damit der Ausgabestand der Druckschrift mit der bei Ihnen eingesetzten Produkt-Version übereinstimmt. Bestellnummern finden Sie in den Schriften:

Datentechnik

Druckschriftenverzeichnis

Bestell-Nr. U500

Datentechnik

Druckschriften-Neuerscheinungen

Das Druckschriftenverzeichnis erscheint zweimal jährlich und enthält die Bestelldaten aller verfügbaren Druckschriften aus dem Bereich Datentechnik.

Die Einzelblätter "Druckschriften-Neuerscheinungen" informieren wöchentlich über neue Druckschriften. Sie enthalten die Bestelldaten und eine kurze Inhaltsangabe. Zur Ablage dieser Blätter gibt es einen Ordner mit einem Register nach Sachgebieten. Er hat die Bestellnummer U1050-J-Z18-1 und kostet 8,60 DM.

Druckschriftenverzeichnis und "Druckschriften-Neuerscheinungen" erhalten Sie kostenlos und auf Wunsch regelmäßig. Als **Kunde** wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner der zuständigen Zweigniederlassung bzw. Landesgesellschaft. Als **Siemens-Mitarbeiter** können Sie sich in den Verteiler aufnehmen lassen durch ein formloses Schreiben an:

SIEMENS AG, D ÖA, Otto-Hahn-Ring 6, 8000 München 83.

Änderungen von Manualen, die keine Neuausgabe erfordern, erscheinen als "Nachtrag" oder als kostenlose "Korrektur". Nachträge und Korrekturen werden ebenfalls über die "Druckschriften-Neuerscheinungen" angekündigt und müssen bei Bedarf gesondert bestellt werden.

Anstelle von Korrekturen wurden früher "Aktualisierungen" herausgegeben. Eine Aktualisierung müssen Sie nicht bestellen, wenn danach eine Korrektur oder ein Nachtrag erschienen ist. Die Aktualisierung ist in diesem Fall in die Korrektur bzw. den Nachtrag eingearbeitet.

Musterbestellungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Musterbestellung Kunde

Sie benötigen die Druckschrift "COB1 Beschreibung" auf dem Stand der Produktversion 2.1.

Auszug aus dem Druckschriftenverzeichnis:

COB1	COBOL-Compiler, SW-Produ	ukt BS1000, BS2000					
	Tabellenheft	(V1.11)	479	Ag	84	D 15/5774-01	1105
	Beschreibung Nachtrag Tabellenheft	(V1.30) (V1.30) (V1.11)	978 779 479	Ag Ag Ag	492 168 84	D 15/5453-02 D 15/5453-03N1 D 15/5774-01	6970 3945 1105
	Beschreibung Nachtrag Nachtrag Nachtrag Machtraibung	(V1 . 30) (V1 . 30) (V1 . 30) (V2 . 00) {V2 . 00}	978 779 1080 1181	Ag Ag Ag Ag	492 168 98 12	D 15/5453-02 D 15/5453-03N1 D 15/5453-04N2 D 15/5453-05N3	6970 3945 1785 0190 14880
	Aktualisierung Nachtrag Aktualisierung Korrektur	(V2.0) (V2.1) (V2.1) (V2.11)	682 383 583 184	Ag Ag Ag Ag	1 277 2 50	U343-J1-Z55-2 U343-J2-Z55-3 U343-J3-Z55-4 U343-J4-Z55-5	0000 3050 0000 + 0000

Bestellung über D-Druckschriften und -Formulare

	ns AG		
	niederlass		
Vertri	eb Datente	chnik	
Straße/Pos	tfach		
Straße/Pos	tfach		_

Firma	
Bearbeiter	
Straße	

Bestell-Zeichen:

Hiermit bestellen wir aus dem Siemens-Druckschriftenverzeichnis Datentechnik zur Lieferung an oben genannte Anschrift:

Pos.	Bestell-Nr.	Kurztitel	Menge*	Einzelpr. DM	Gesamtpreis DM
1	U 343-J-Z55-1	COB 1 Beschreibung	2		
2	U 343-J2-Z55-3	COB 1 Beschreibung	2		
3	U 343-J3-Z55-4	COB 1 Beschreibung	2	7.4	
4					
5					

Ort, Datum

Musterbestellung SIEMENS-Mitarbeiter (Inland)

Sie benötigen die Druckschrift "Generierung eines Datenkommunikationssystems" für BS2000 V7.1, PDN V7.0.

Auszug aus dem Druckschriftenverzeichnis:

Generierung eines Datenkommunikationssystems Benutzerhandbuch (BS1000 V1 6, BS2000 V6 0, PDN V6 0) 182 Ag 266 U519-J-Z75-1 Benutzerhandbuch (BS1000 V1 6, BS2000 V6 0, PDN V7 0) 382 Ag 302 U519-J-Z75-2	10100 6830
Nachtrag (851000 V1 61 852000 V7 1 PDM V7 0) 1082 Ag 156 U519-J1-Z75-3	1760

Dienststelle /	Besteller		Unternehmens- bereich	Bearbeiter		~	Dat	tum
				Liefertermin		Unte	rschrift	
Versandansch	nrift			Versandart		ZVW-Arbeitsnummer (wird von ZVW belegt)		
	u Kostenstelle u. t unbedingt der empfänger anzu- usfüllhinweise) Rechnungsempfänger Art G		Auftragekennz Kostenstelle 9		eichen Kostenert			
Kostenart ist Rechnungser	unbedingt der mpfänger anzu-	Rechnungsempfänger		Kostenstelle	regekennzei	chen	Kostonart	>
Kostenart ist Rechnungser geben (s. Au	unbedingt der mpfänger anzu-			Kostenstelle	Menge	chen	Kostonart Einzelpreis DM	Gesamtpreis DM
Kostenart ist Rechnungser	unbedingt der mpfänger anzu- usfüllhinweise) Bestell-Nr Bezeicht	nung der Leistung	G	Kostenstelle				Gesamtpreis DM
Kostenart ist Rechnungser geben (s. Au Positions-Nr.	unbedingt der mpfänger anzu- usfüllhinweise) Bestell-Nr Bezeicht	nung der Leistung 75–2 Generi	G	Kostenstelle 9	Menge			Gesamtpreis DM

Musterbestellung SIEMENS-Mitarbeiter (Ausland)

Sie benötigen die Druckschriften "Control System Command Language" und "Executive Macros" für BS2000 7.1.

Auszug aus dem Druckschriftenverzeichnis:

Revision Revision Reference Manual Revision	Language (V5.0) (V5.0) (V5.1) (V6.0) (V6.2) (V7.1)	579 979 180 980 381 962 583	Ag Ag Ag Ag Ag Ag	128 80 120 376 126 480	D 15/5136-03-101 D 15/5136-04N1-101 D 15/5136-05N2-101 D 15/5136-06-101 D 15/5136-07N1-101 U808-J-255-1-7600 U808-J1-255-2-7600	2720 0750 1020 3740 1190 5200 0000
Revision Reference Manual Reference Manual Revision	(V5.0) (V5.0) (V5.0/V5.1) (V6.0) (V6.2) (V7.1)	479 979 480 680 181 1082 583	Ag Ag Ag Ag Ag	480 88 528 600 62 801 6	D 15/5135-03-101 D 15/5135-04N1-101 D 15/5135-05-101 D 15/5135-06-101 D 15/5135-07N1-101 UB10-3-255-3-7806 UB10-31-255-2-7809	4590 1240 4000 6200 1105 6370 0000

Nichtzutreffendes streichen delete where not applicable Tachar lo que no corresponde

An Siemens Aktiengesellschaft	Bestellzettel	
ZWW 16 - Postfach 103 D 8000 München 1	Nummer/Number/Número	
ZVW 85 · Postfach 1500 · D-8510 Fürth-Bislohe		
Besteller/Ordered by/Pedido por	Zeichen/Reference/Referencia	Datum/Date/Fecha
	Liefertermin/Delivery date/Plazo de suministro	Unterschrift/Signature/Firma
Versandanschrift/Forwarding address/Dirección del destinatario	Versandart/Method of dispatch/Forma de envio	ZVW-Arbeitsnummer (wird von ZVW belegt/please leave blank/ favor dejar libre)
		and the same of

Positions-Nr. Item Pos. No.	Bestell-Nr.*/Bezeichnung der Leistung Order No. */Description of service No. de pedido*/Descripción del servicio	Menge Quantity Cantidad	Einheit Unit Unidad **)	Einzelpreis Unit price Precio unitario DM	Gesamtpreis Total price Precio total DM
1	IJ 808-J-Z55-1-7600 Command Language	2			
2	U 808-J1-Z55-2-7600 Command Language	2			
3	U 810-J-Z55-1-7600 Executive Macros	1_			
4	U 810-J1-Z55-2-7600 Executive Macros	1			

Stichwörter

Ablauf der Übersetzung 2-57
Ablauffähiges Programm 2-1, 5-1, 5-9
Ablaufzeitmoduln A-19
Ablauf (Programm) 5-5, 5-8, 6-27, 6-35, 6-40, 6-47
Ablaufzeitroutine A-19
Ablaufzeitsteuerung 6-27, 6-35, 6-40
Ablaufzeitsystem 4-1, 6-12, A-19
Abspeichern auf Magnetband 1-4
ACCEPT-Anweisung 5-1, 6-21
ACCESS-Klausel 6-24ff, 6-27, 6-37, 6-44
ACTKEY (COBRUN-Operand) 2-14, 2-57, 2-62
Adreßliste 2-17, 2-19, 2-24, 2-50
Änderungen

in Dateien 1-8

- in LMS-Bibliotheken 1-21

- mit EDT 1-9

AID (Dialogtesthilfe) 5-11

Aktualisierung

- von indizierten Dateien 6-49ff

- von relativen Dateien 6-56ff

APPLY BLOCK DENSITY-Klausel 6-26

ASSIGN-Klausel 5-7

Aufbau

- COB1-System A-16

- Datenblock 6-45ff

indiziert organisierte Datei 6-44

- relativ organisierte Datei 6-37

sequentiell organisierte Datei 6-27

- Übersetzer A-16

Aufgerufenes Assembler-Programm 6-16 Aufrufendes Assembler-Programm 6-19 Ausgabe

- Bindemoduln 2-22

- des Übersetzers 2-17, 2-18

- Fehlermeldungen 2-55

- Fixpunkte 6-59, 6-61

- Listen 2-23

Ausgabe-Systemdatei 5-1 ff Ausgabemöglichkeiten 2-17, 2-18 Autolink-Mechanismus 4-7 Betriebsmittelzuweisung,

- Ausgabe des Übersetzers 2-18

- Bandverarbeitung 5-7

- Eingabe in den Übersetzer 2-3

- Plattenverarbeitung 5-5

- Systemdateien 5-1 ff

Bibliothek

- LMS 1-19

Bibliotheksabschnitte 2-8 Bibliothekselement 1-19, 2-9, 3-2 Bibliotheksname (LMS-) 2-4, 2-9

Bindemodul 2-1, 2-17, 2-22, 3-1, 4-1, 6-7 Bindemodulbibliothek 2-12, 2-22, 3-1, 5-8

Bindemoduldatei 2-17, 2-22, 3-1, 4-1, 5-8

Binden 2-1 Binder 4-1 ff

Block (PAM-) 6-28, 6-38

Blockstruktur 6-45

Blockteilung 6-46

CALL-Anweisung 6-13 chained I-O 6-28, 6-40 CLOSE-Anweisung 6-31, 6-32

COBLIB (Dateikettungsname) 2-5, 2-11, 2-12,

2-57

COBOL-Bibliotheken 2-3, 2-8

COBOL-Bibliothekstext 2-12

COBOL-DML A-26

COBOL-Quellprogramm 1-2, 1-3

COBOL Return-Code, sh. interner Return-Code COBOL-Verben 5-14

COBRUN-Anweisungen 2-13ff, 2-22, 2-24,

2-55, 2-62

COBRUN-Operanden 2-13ff, 2-22, 2-24,

2-25, 2-55, 2-57, 2-62, 6-35 COB1-Ablaufzeitsystem 4-1, A-19

COMPILER-INFO 5-22

CONSOLE 6-22

COPY-Anweisung 2-10ff

COPY-Element 1-19

COPY-Kommando 1-4

CPU-TIME 5-22

Bandverarbeitung 5-5, 5-7 Bearbeitung

von Dateien 5-5

von Systemdateien 5-3

Bedienungsplatz 5-1, 6-21

Beendigungsverhalten

— des COB1 2-58

- des COBOL-Programmes 5-8

Benutzerschalter 5-16ff

Bereitstellung des Quellprogramms 1-1

DATA DIVISION CODE 2-34, 2-39

DATA-Kommando 1-4, 1-5

Database Handler (DBH)

- independent DBH A-26

- linked-in-DBH A-26

Dateiaufbereiter EDT 1-4

Dateien 1-2, 1-4, 5-5, 6-23

Dateikettungsname 2-5, 2-10, 5-5

Dateiname 2-4, 5-2, 6-27, 6-47 Dateiorganisation 5-5, 6-23 Dateistruktur 6-44 Dateitypen 1-2 Datenbank A-26 Datenblock 6-45, 6-50ff Datenkonventionen bei Prog.verknüpfuna 6-14 Datenstation 1-1, 1-2, 2-2, 2-7 Datenverwaltungssystem (DVS) 6-23, 6-49, 6-56 Deadlock 6-52, 6-57 DIAGNOSTIC LISTING 2-17, 2-19, 2-24, 2-55 ff DIAGTEXT (COBRUN-Operand) 2-16, 2-55, 2-57, 2-62 Dialog 1-1, 1-4, 1-5, 2-3, 2-7, 5-2, 5-3 Dialogtesthilfe AID 5-11 direkte Eingabe 1-2, 2-5, 2-6 - eines Quellprogramms im Stapelbetrieb 2-5 - eines Quellprogramms im Dialogbetrieb 2-6, 2-7 DISPLAY-Anweisung 5-2, 6-21 DLL 4-2ff DML-Anweisung A-23, A-26 DO-Prozedur 5-16 DPAGE (Dienstprogramm) 6-39 Druckervorschub - nach Lochbandkanälen 6-29 um Zeilenzahl 6-29

DUMMY 5-2, 5-3, 5-5

dynamischer Zugriff 6-24

Dynamischer Bindelader (DLL) 4-2ff

EAM-Ausgabedatei 2-22, 5-3 EAM-Bindemoduldatei * 2-22, 4-1, 4-4 EDT 1-4, 1-5 Ein-Ausgabe-Zustände 6-31, 6-40ff, 6-48 Eingabe für DLL 4-4 Eingabe in LMS-Bibliothek 1-19 Eingabe in Datei 1-4 Quellprogramm im Kartenformat 1-4 Quellprogramm, mit EDT 1-5 Eingabe in den Übersetzer 2-2 aus Bibliotheken 2-3, 2-5, 2-9ff. Quellprogramme 2-5ff Quellprogrammteile 2-10 Eingabe über SYSDTA 2-4 Eingabe-Systemdatei 5-1 Eingabemöglichkeiten 2-2 Einsprung in Upro 6-13 Element (LMS) 1-19, 2-9, 3-2 Elementname 2-9, 3-2 END-Anweisung (COBRUN) 2-13, 2-62 END-Kommando 1-4

ENTER-Datei 2-3, 2-4, 5-3, 5-18
ENTER-Kommando 2-5, 5-18
Entsperren von Datenblöcken 6-49
ERASE-Kommando 2-22
ERDICT (COBRUN-Operand) 2-16, 2-57, 2-62
Eröffnungsart 6-26
ERRLINK 2-20, 2-59
ERRLST (COBRUN-Operand) 2-15, 2-57, 2-62
ERRPRn (COBRUN-Operand) 2-16, 2-24, 2-57, 2-62
EXECUTE-Kommando 2-6, 2-58, 4-3, 5-9ff EXHIBIT-Anweisung 5-1, 6-3, 6-21
Explizites Binden 4-6
External Reference (ER) 2-31

Fehlerdatei 2-20, 2-55, 2-59
Fehlerklassen 2-56
Fehlermeldungslisten 2-17, 2-19, 2-55
Fehlermeldungszeilen 2-55
FILE STATUS 6-31, 6-40 ff, 6-48, 6-51
FILE-Kommandos 2-3, 2-5, 2-20, 2-57, 5-5, 5-7, 6-27, 6-40, 6-47
Fixpunkt 6-59, 6-60
Fixpunktdatei 6-59, 6-60
Floppy Disk 5-2
Freigeben von Datenblöcken 6-49
Füllungsgrad 6-26 a, 6-47

gekettete Ein-Ausgabe 6-27, 6-40 Grundsegment 6-7

Hauptmodul 6-9

Indexblock 6-44

Implizites Binden 4-6

independent DBH A-26

Indexeintragung 6-44
indirekte Eingabe 1-2, 2-2, 2-3
— aus Bibliothek 2-9
— von Quellprogramm-Datei 2-7, 2-8
— aus LMS-Programmbibliothek 2-10
Indizierte Dateiorganisation 5-5, 6-24, 6-44
Initialisierung eines Stapelprozesses 1-5
Internadreßbuch (ISD) 2-31
interner Return-Code 5-8
ISAM 1-4, 2-3, 6-23
ISAM-Schlüssel 1-5, 6-44ff
ISO-7-Bit Code 6-30

Jobvariablen

- Kommunikation über 5-19ff
- Rückkehrcode-Anzeige in 2-58, 5-8

Kartenleser 5-2, 5-3, 6-21 Kartenstanzer 5-2, 5-3 katalogisierte Bindemodulbibliothek 3-1. 4-4. 5-8 katalogisierte Datei 2-17, 2-18, 2-19, 5-2, 5-5 Klasse-4-Speicher 6-10 Klasse-6-Speicher 6-10 Konventionen Assembler 6-16, 6-19 Unterprogrammtechnik 6-14

Label Definition (LD) 2-31 Lademodul 2-1, 4-2, 4-7, 5-8 Laden 4-3, 4-4, 5-8, 5-10 Leersätze 6-38 LINEnn (COBRUN-Operand) 2-15, 2-57, 2-63 LINK (COBRUN-Operand) 2-14, 2-22, 2-57,

Linkname 2-20, 5-5, 6-23

Kopieren von Dateien 1-4

- COBLIB 2-5
- ERRLINK 2-20, 2-59
- LIBnnn 1-20
- LOCLINK 2-20,2-60
- OBJLINK 2-20, 2-60
- SORTCKPT 5-6, 6-59
- SORTIN, SORTINXX 5-6, 6-59
- SORTOUT 5-6, 6-59
- SORTWK 5-6, 6-58
- SRCLIB 2-5, 2-10, 2-13, 2-57, 2-64
- SRCLINK 2-20, 2-60
- SYSnnn 6-60
- SYSnnnA, SYSnnnB 6-60
- Xlinkname 5-19

Listenausgabe 2-13, 2-17, 2-23

Listenteil

- Datenteil (DATA DIVISION) 2-34, A-22
- Prozedurteil (PROCEDURE DIVISION) 2-36, A-22

Listenzeilen

- LINKAGE SECTION 2-50
- WORKING-STORAGE SECTION 2-50

LMR (Dienstprogramm) 3-1

LMS (Softwareprodukt) 1-19, 2-10, 3-2

LOAD-Kommando 4-4, 5-8

LOCATOR/MAP LISTING 2-17, 2-19, 2-24, 2-51

Lochkarte 1-4

LOCLINK 2-20

logische Fehler 5-11

Logischer Kontrollabschnitt 0 (LC0) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 1 (LC1) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 2 (LC2) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 3 (LC3) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 4 (LC4) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 5 (LC5) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 6 (LC6) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 7 (LC7) A-22

Logischer Kontrollabschnitt 8 (LC8) A-22 LOW # UP (COBRUN-Operand) 2-14, 2-22, 2-57, 2-63 LSD-Namen 5-13

MAPALL (COBRUN-Operand) 2-15, 2-57, 2-63

MAPSRT (COBRUN-Operand) 2-15, 2-24, 2-50, 2-63

Mehrfachbenutzbare Programme 6-7 Mehrfachbenutzbarkeit des Ablaufzeit-Systems 6-12

Meldungen des Übersetzers 2-15, 2-17,

MERGE-Anweisung 6-58 Metasprache 1-1

für BS2000-Anwendung 1-1

für COBOL-Formate 1-1

Mischen 6-58

MODULE (COBRUN-Operand) 2-15, 2-18, 2-19, 2-22, 2-57, 2-63, 4-2

Modulbibliothek 3-2, 4-5 MULTIPLE FILE TAPE-Klausel 5-7

NESTPF (COBRUN-Operand) 2-14, 2-57,

NODDLIST (COBRUN-Operand) 2-16, 2-24, 2-26, 2-57, 2-63

NOCOPY (COBRUN-Operand) 2-16, 2-57. 2-63

OBJECT PROGRAM LISTING 2-17, 2-19, 2-31, 2-32 ff

OBJECT-COMPUTER-Paragraph 6-1

Objektmodul 2-17, 2-19, 4-1, 4-4, 4-7, A-23

Objektmodulbibliothek 3-1 Objektmodulformat A-22

Objektprogramm 2-19, 2-22, 4-1

Objektprogrammliste 2-17, 2-19, 2-24, 2-31, 2-60

OBJLINK 2-20

OPEN-Anweisung 6-23, 6-26, 6-37

Operandenadreßliste 6-15

Organisationsformen von Dateien 5-5, 6-23ff, 6-26

PAM-Block 6-28, 6-38, 6-40

PAM-Schlüssel 6-38, 6-45

PAM-Seite 6-38, 6-45

PARAMETER-Kommando 2-13, 2-19ff, 2-57,

PARAM8 (COBRUN-Operand) 2-14, 2-57,

Plattenspeicher(datei) 6-23, 6-27, 6-32, 6-37, 6-44

Primärzuweisung

- bei Systemdateien (Standardzuweisung) 2-6, 5-2

- im SPACE-Operanden (FILE-Kommando) 6-28, 6-40, 6-47

PRINT-Kommando 1-5, 2-17, 2-21, 6-30

PRINTERDOD 6-28

PROCEDURE DIVISION CODE 2-35, 2-51

PROCESS-INFO 5-22

Programmaufruf 5-8ff

Programmierbare Testhilfen 6-1

Programmverknüpfung

Assembler-COBOL 6-16, 6-19

COBOL-Assembler 6-16

- COBOL-COBOL 6-13

Prozeß 1-4, 5-2, 5-16

Prozeßschalter 5-16

Pseudodatei (*DUMMY) 5-2ff

Puffer 6-28, 6-40, 6-47

Pufferlänge 6-28, 6-40, 6-47

Quelldaten 2-2, 2-10 Quelleingabe 2-2 Quellprogramm in Datei eingeben 1-1, 1-4 Quellprogramm-Datei 1-2 Quellprogrammliste 2-19, 2-21, 2-23ff Quellprogrammlistenzeile 2-27 Quellprogrammteile 2-2, 2-10 Querverweisliste 2-19, 2-24, 2-50ff QUOTE1 (COBRUN-Operand) 2-13, 2-57, 2-63

RANGECHECK (COBRUN-Operand) 2-13, 2-64

RCARD-Kommando 1-5

READ-Anweisung 6-26ff, 6-37, 6-44, 6-50

READY TRACE-Anweisung 6-5

RECORD KEY 6-44

reentrant Code 6-7

Registerbenutzung 6-15ff

Registerkonventionen 6-15

relative Adressierung 6-37

Relative Dateiorganisation 5-5, 6-23ff, 6-37

RELATIVE KEY 6-37

relative Satznummer 6-39

relativer Satzschlüssel 6-39

RELEASE-Kommando 5-6

RERUN-Klausel 6-59, 6-61

RESET TRACE-Anweisung 6-5

RESTART-Kommando 6-62

RESUME-Kommando 5-8

RETURN-CODE 6-15

Rückkehrcode-Anzeige in

Jobvariablen 2-58, 5-8

Rücksprung aus Upro 6-14

Runtimesystem (RTS) 6-12

SAM 1-4, 2-3, 6-23

Satzbezeichner 6-33

Satzformate 6-24

Schalter

Benutzer- 5-16ff

Prozeß- 5-16ff

Schema A-26

Schlüsselwörter (PARAM-Kommando) 2-19,

2-57, 2-59

Schnelldrucker 2-18

Segmente des COB1-Übersetzers A-18

Segmentierung 6-6, 6-7ff

segmentiertes Programm 6-7ff

Seitenwechsel 2-26

Sekundäreingabe 2-2

Sekundärzuweisung (SPACE-Operand im FILE-Kommando) 6-28, 6-36, 6-40, 6-47,

6-58

SELECT-Klausel 5-6, 6-39

SEMCHK (COBRUN-Operand) 2-13, 2-22,

2-57, 2-64

SEQERR (COBRUN-Operand) 2-16, 2-57,

Sequentielle Dateiorganisation 5-5, 6-23,

6-27 ff

sequentieller Zugriff 6-24

SEVERITY CODE 2-24, 2-56

SHARE-Kommando 6-7, 6-12

shareable 6-7, 6-12

Shared Code 6-10

SHARUPD (FILE-Kommando) 6-40, 6-47,

6-49 ff. 6-55

Sicherstellung von Bindemoduln 3-1

Sicherstellungsbereich 6-15

Simultanverarbeitung 6-49ff

Sonderregister

SORT 6-58

- TALLY 6-2

RETURN-CODE 6-15

SORT (Softwareprodukt) 6-58

SORT-Anweisung 6-58

SORT-Sonderregister 6-57

Sortierdatei 6-58

Sortieren 6-58

SOURCE LISTING 2-17, 2-19, 2-27ff

SOURCE-COMPUTER-Paragraph 6-1

SPECIAL-NAMES-Paragraph 5-2, 6-21

Sperren von Datenblöcken 6-49ff

SPOOLIN-Datei 1-2, 1-4, 2-3, 5-3

SPOOLOUT-Datei 5-3

SRCELEM (COBRUN-Operand) 2-5, 2-10,

2-13, 2-57, 2-64

SRCLIB 2-5, 2-10, 2-13, 2-57, 2-64

SRCLINK 2-20

SSEQ # GEN (COBRUN-Operand) 2-14,

2-57, 2-64

Standardblock 6-28, 6-40, 6-47

Standardzuweisung (FILE) 6-47

Stapel 1-4, 2-3, 2-4, 5-3

Starten 4-3, 4-4, 5-8ff Statischer Binder 4-2, 4-7 STEP-Kommando 2-19 Steueranweisungen - COB1 2-2, 2-13 Steuerinformation für Druckerdateien 6-28 Steueranweisungsliste 2-25 STOP literal-Anweisung 5-1, 6-21 Subschema A-26 SYMTEST (COBRUN-Operand) 2-14, 2-57, SYNCHK (COBRUN-Operand) 2-13, 2-57, 2-65 SYSFILE-Kommando 2-4, 2-18, 2-57, 4-4, 5-2, 5-4 Systembindemodulbibliothek 4-4 Systemdatei 5-1, 6-21 - SYSCMD 2-4 - SYSDTA 2-4, 2-15, 3-1, 5-1 ff, 6-21

SYSIPT 5-1 ff, 6-21SYSLST 2-21, 5-1 ff, 6-21

SYSOPT 5-1 ff, 6-21

- SYSOUT 3-1, 5-1 ff, 6-21

- SYSLSTnn 5-1ff

TABS-Anweisung (EDT) 1-6
TALLY (Sonderregister) 6-2
TCBENTRY (COBRUN-Operand) 2-15, 2-57, 2-65
temporäre Bindemoduldatei * 2-17, 2-19, 2-22, 4-1, 5-8
temporäre Datei 2-17, 2-18
TERMINAL 6-21
TERMINAL-INFO 5-22
Testhilfen 5-11, 6-1
Testüberwachung 6-5
Testhilfezeile 6-1
TRACE-Anweisung 5-1, 6-5, 6-21
TRUNCATE (COBRUN-Operand) 2-15, 2-57, 2-65

TŚOSLNK (Dienstprogramm) 4-2, 4-6, 4-8 TYPE-Kommando 2-6

Überlagerungssegment 6-7
Überlauf-Blöcke 6-26 a
Übersetzer-Eingabe 2-2
Übersetzung, Quellprogramm 2-1
Umsetzroutinen 1-4
Umweisung (Systemdateien) 5-3
Universelles Datenbanksystem (UDS) A-26
Unterprogramm-Einsprungpunkte A-25
Unterprogrammaufruf 6-13, A-24
Unterprogramme für komplexe COBOLAnweisungen A-19
UPAM 6-23
USING 6-13

Vorschubinformation 6-28

Wahlfreier Zugriff 6-24
Wiederanlauf 6-59, 6-61
Wiederholungsschleife 6-51
WITH DEBUGGING MODE-Klausel 6-1
WRITE-Anweisung
— COBOL 6-26ff, 6-37
— EDT 1-6
WRLST (COBRUN-Operand) 2-16, 2-17, 2-21, 2-57, 2-65
Wurzelsegment 6-7

Zugriff (COB1) 6-25
Zugriffsart 6-24
Zugriffskoordinierung 6-49
Zugriffsmethode des DVS 5-5, 6-23
Zuweisung von Betriebsmittel,

— Übersetzer-Ausgabe 2-17ff

— Systemdatei 5-1

— Datei 5-1, 5-5



	Name
	Firma
	Straße
An Biemens AG	Postleitzahl/Ort
CDSTQM2 Manualredaktion	Telefon
Otto-Hahn-Ring 6 3000 München 83	

Leserzuschrift zum Manual
COB1 (BS2000)
COBOL-Compiler Benutzerhandbuch
Nachtrag August 1986 (Softwareprodukt COB1 V2.3A)

Seite	Kritik / Anregungen / Korrekturen

Seite	Kritik / Anregungen / Korrekturen	
		•
		0


	Name
	Firma
	Straße
An Siemens AG	Postleitzahl/Ort
CDSTQM2 Manualredaktion	Telefon
Otto-Hahn-Ring 6 3000 München 83	

Von


Leserzuschrift zum Manual COB1 (BS2000) COBOL-Compiler Benutzerhandbuch Nachtrag August 1986 (Softwareprodukt COB1 V2.3A)

Seite	Kritik / Anregungen / Korrekturen


Seite	Kritik / Anregungen / Korrekturen	_
		_
		_



Herausgegeben vom Bereich Datentechnik Postfach 83 09 51, D-8000 München 83



Herausgegeben vom Bereich Datentechnik Postfach 83 09 51, D-8000 München 83



Herausgegeben vom Bereich Datentechnik Postfach 83 09 51, D-8000 München 83 WORKING-STORAGE SECTION.\ 77 ZAHL PIC 9.\ 77 ERGEBNIS PIC ZZ9.\ 77 I PIC 99.\ PROCEDURE DIVISION. ANFANG.\ DISPLAY "ZWEISTELLIGE ZAHL EINGEBEN (ENDE BEI 0):" UPON TERMI\ NAL **ACCEPT ZAHL FROM TERMINAL.**\ IF ZAHL NOT NUMERIC\ DISPLAY "EINGABE ZAHL MUSS NUMERISCH SEIN" UPON TERMINAL\ GO TO ANFANG.\ IF ZAHL = ZERO STOP RUN.\ PERFORM RECHNEN VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > 10.\ GO TO ANFANG.\ RECHNEN.\ MULTIPLY I BY ZAHL GIVING ERGEBNIS.\

H!H
"DATEI QUELL.FLEXI GESCHLOSSEN"\
EDOR BEENDET

- ① Die Datei QUELL.FLEXI wird eröffnet. Anschließend zeigt EDOR den Dateianfang am Bildschirm.

 Anmerkung: Falls QUELL.FLEXI eine SAM-Datei wäre, müßte man statt dessen eine
 - Anmerkung: Falls QUELL.FLEXI eine SAM-Datei wäre, müßte man statt dessen eine Hilfsdatei eröffnen (z. B. O,HILF,N) und den Inhalt von QUELL.FLEXI hineinkopieren (z. B. K200,QUELL.FLEXI).
- ② Die Änderungen werden am Bildschirm mit Hilfe der Tastatur durchgeführt. Der zu löschende Satz wird durch einen Satzbegrenzer, den Gegenschrägstrich (\), ersetzt. Anschließend müssen die veränderten Datensätze eingegeben werden.
- Mit der Anweisung "——" könnte man kontrollieren, ob die Änderungen wie gewünscht in die Datei übernommen wurden. Die Anweisung "H" schließt die Datei, das zweite "H" beendet EDOR.

1.3 COBOL-Bibliotheken (COBLUR)

1.3.1 Übersicht über die Bereitstellung in COBOL-Bibliotheken

Eine COBOL-Bibliothek ist eine ISAM-Datei, in der COBOL-Quellprogramme und -Quellprogrammteile in komprimierter Form abgespeichert werden können. Elemente einer solchen Bibliothek werden vom Übersetzer eingelesen, wenn er eine BASIS-Anweisung erkennt oder eine COPY-Anweisung [1] (siehe Abschnitt 2.2) in dem zu übersetzenden Programm vorfindet. Der Inhalt einer COBOL-Bibliothek bleibt so lange verfügbar, bis der Benutzer ihn ändert oder löscht. Dazu benötigt er — ebenso wie zu jedem anderen Zugriff zu der Bibliothek — das Dienstprogramm COBLUR [3], das Aufbau und Wartung einer COBOL-Bibliothek ermöglicht.

Im Vergleich zum Einsatz von Quellprogramm-Dateien erweist sich das Speichern in einer COBOL-Bibliothek als platzsparend. Andernfalls benötigt jedes noch so kleine COBOL-Quellprogramm eine eigene Datei, von der jede mindestens 3 PAM-Seiten auf dem Datenträger belegt. Der Einsatz von COBOL-Bibliotheken bietet sich vor allem bei der Entwicklung von Programmsystemen an, bei denen die einzelnen Programme teilweise gleiche Unterroutinen oder Dateibeschreibungen benutzen.

1.3.2 Struktur von COBOL-Bibliotheken

Eine COBOL-Bibliothek ist eine ISAM-Datei mit Sätzen variabler Länge, die einen 14 Zeichen langen ISAM-Schlüssel am Satzanfang besitzen.

Die Bibliothek unterteilt sich in 4 Bibliotheksabschnitte:

- Teil 1 enthält Einträge für den Erkennungs- und Maschinenteil (IDENTIFICATION und ENVIRONMENT DIVISION) von Quellprogrammen,
- Teil 2 enthält Einträge für den Datenteil (DATA DIVISION) von Quellprogrammen,
- Teil 3 enthält Einträge für den Prozedurteil (PROCEDURE DIVISION) von Quellprogrammen,
- Teil 4 enthält vollständige Quellprogramme oder Programmteile.

 (Bei COPY- oder BASIS-Anweisungen greift der Übersetzer immer auch auf diesen Teil zu.)




Bild 1-2
Aufbau des ISAM-Schlüssels für die Datensätze einer COBOL-Bibliothek

1.3.3 Eingabe in COBOL-Bibliotheken

Mit Hilfe des Dienstprogramms COBLUR [3] gibt der Benutzer Quellprogramme bzw. Quellprogrammteile in eine COBOL-Bibliothek ein. Die Eingabe kann erfolgen:

- über die Systemdatei SYSDTA, d.h. wahlweise von einer Datenstation, Datei oder dem Lochkartenleser, im Stapelbetrieb auch aus der SPOOLIN-Datei.
- aus einer anderen COBOL-Bibliothek.

Das Programm COBLUR wird dazu mit dem EXECUTE-Kommando aufgerufen und erwartet dann COBLUR-Steueranweisungen von der Systemdatei SYSDTA.

Für die Eingabe von Quellprogrammen oder Quellprogrammteilen sind folgende COBLUR-Anweisungen von Bedeutung (die dafür unbedingt erforderlichen sind durch Unterstreichung hervorgehoben):

COBLIB	vereinbart den Namen der COBOL-Bibliothek, die COBLUR neu aufbauen bzw.
	hearheiten soll

SOURCE gibt an, woher die einzufügenden Einträge kommen sollen. Standardmäßig ist SYSDTA vorgesehen, d. h. in diesem Fall kann die Anweisung SOURCE weggelassen werden.


COPYLIB wird beim Kopieren aus einer anderen COBOL-Bibliothek benötigt.

<u>CATALS</u> legt fest, wo die Einträge in der COBOL-Bibliothek zu machen sind und gibt den Namen des neuen Bibliothekseintrags an.

DSPLYE ermöglicht, das Inhaltsverzeichnis der COBOL-Bibliothek oder den Inhalt von Bibliotheksabschnitten zu protokollieren.

END beendet den COBLUR-Lauf

Alle COBLUR-Anweisungen beginnen mit einem Leerzeichen (X'40').



Eingabemöglichkeiten für eine COBOL-Bibliothek

Im folgenden werden zwei typische Anwendungsfälle im Stapel- und im Dialogbetrieb anhand je eines Beispiels vorgestellt.

Beispiel 7: Eingabe in eine COBOL-Bibliothek im Stapelbetrieb

/LOGON	
/EXEC \$COBLUR	0
COBLIB BIB. 1	2
CATALS C4,LK	3
Quellprogramm	
DSPLYE CD	4
DSPLYE C4,LK	
END	6
/LOGOFF	

- ① Das Dienstprogramm COBLUR wird aufgerufen.
- ② Als Name der COBOL-Bibliothek, die COBLUR bearbeiten soll, wird BIB. 1 vereinbart.
- ③ In Teil 4 der COBOL-Bibliothek wird das nachfolgende Quellprogramm unter dem Namen LK eingetragen. Jede Quellprogrammzeile (je 80 Byte) wird zu einem Satz in der Bibliotheksdatei.
- 4 Das Inhaltsverzeichnis der Bibliothek (CD) und der Eintrag LK aus Teil 4 werden in die Systemdatei SYSLST (Schnelldrucker) ausgegeben.
- ⑤ Der Lauf von COBLUR wird beendet.

Beispiel 8: Eingabe in eine COBOL-Bibliothek im Dialogbetrieb

/ EXEC SCOBLUR	①
% P500 LOADING	
PROGRAM COBLUR/10.0 STARTED	
* COBLIS BIB.1	2
OLD COBLIB= FILE OPENED.	
* CATALS C3,ABCOB,SEQUE,SAVE	3
123456 A B	
* 000010 ADD 500 TO H-FELD1.	4
* 000020 MOVE H-FELD1 TO H-FELD2.	
* UUUU30 MOVE SPACES TO PR-SATZ.	
# UDOO40 WRITE PR-SATZ FROMH-FELD2 AFTER 3.	
* DSPLYE C3,ABCOB,SO	5
PARTITION 3	
ABCOB 000010 ADD 500 TO H-FELD1.	
ABCOB 000020 MOVE H-FELD1 TO H-FELD2.	
ABCOB 000030 MOVE SPACES TO PR-SATZ.	
ABCOB 000040 WRITE PR-SATZ FROMH-FELD2 AFTER 3.	
* CATALS C4,BEISP1	6
123456 A B	
	7
/ SYSFILE SYSDTA=QUELL.EINXEINS	8
/ R	
IDENTIFICATION DIVISION.	
PROGRAM-ID. EINXEINS.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Street and the Standard	
ISSUE /SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY) AND /RESUME	
BKPT PCOUNT 0011E4	
/ SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)	9
, a can a strong a manager an analysis and a strong a strong and a strong a strong and a strong a strong and a strong a strong and a strong a s	
* DSPLYE C4,BEISP1	0
The first of the state of the s	
PROGRAM COBLUR/10.0 STARTED	
COBLIB=BIB.1	
PARTITION 4 BEISP1 000010 IDENTIFICATION DIVISION.	
BEISP1 000020 PROGRAM-ID. EINXEINS.	
* END	(1)
* END COBLIB= FILE CLOSED.	0

Cobol-Bibliotheken

- 1 Das Dienstprogramm COBLUR wird aufgerufen.
- ② Der Name BIB.1 der zu bearbeitenden COBOL-Bibliothek wird angegeben.
- ③ Unter dem Namen ABCOB soll in den Teil 3 der COBOL-Bibliothek ein neuer Eintrag erstellt werden. SEQNCE bewirkt ein Prüfen des Schlüssels, der wegen SAVE übernommen wird.
- 4 Vier Quellprogramm-Sätze werden in die COBOL-Bibliothek eingegeben.
- ⑤ Der Eintrag ABCOB in Teil 3 wird auf SYSOUT (Angabe SO), d.h. auf der Datenstation protokolliert.
- ⑥ In Teil 4 der aktuellen COBOL-Bibliothek soll unter dem Namen BEISP1 ein Quellprogramm übernommen werden. Dieses Programm ist bereits in der Datei QUELL.EIN-XEINS.FEHLER vorhanden.
- Mit der EXCAPE-Funktion der Datenstation (Datenübertragungstaste) wird COBLUR unterbrochen und in den Systemmodus übergegangen. So kann im folgenden SYSFILE-Kommando SYSDTA auf die neue Eingabedatei für COBLUR umgelegt werden.
- ® Das SYSFILE-Kommando weist die Systemdatei SYSDTA der Datei QUELL.EIN-XEINS.FEHLER zu, das RESUME-Kommando (Abkürzung: R) bewirkt eine Rückkehr in den Programm-Modus. COBLUR läuft weiter, d.h. es liest das Quellprogramm. Sobald das Ende der Datei QUELL.EINXEINS.FEHLER erkannt wird, sendet COBLUR die folgende Meldung und unterbricht seinen Lauf.
- Die Systemdatei SYSDTA wird auf die Datenstation gelegt: (SYSCMD) oder aber (PRIMARY).
- © Eintrag BEISP1 aus Teil 4 der COBOL-Bibliothek soll auf SYSLST (Schnelldrucker) protokolliert werden.
- 1 Das Programm COBLUR wird beendet.

1.3.4 Änderungen in COBOL-Bibliotheken

Will man Daten in einer COBOL-Bibliothek abändern, löschen oder einfügen, so bietet COBLUR dafür Steueranweisungen an. Die damit durchgeführten Änderungen in der COBOL-Bibliothek sind nicht temporär, d.h. man muß sie von denen unterscheiden, die nur für einen einzigen Übersetzungslauf gelten (siehe Abschnitt 2.2.5).

Zusätzlich zu den COBLUR-Anweisungen für die Eingabe, die bereits im Abschnitt 1.3.3 aufgeführt sind, können für Änderungen folgende Angaben erforderlich sein:

DELETS löscht ein Element aus einem Bibliotheksabschnitt.

Mehrere Anweisungen bilden eine in sich abgeschlossene Korrektureinheit, die mit STARTC beginnt und mit ENDC endet. Dazwischen stehen Daten, DELETE- oder INSERT-Anweisungen:

STARTC vereinbart den zu ändernden Eintrag.

DELETE löscht Quellprogramm-Anweisungen innerhalb des mit STARTC vereinbarten

Elements und ist nur nach STARTC erlaubt.

INSERT fügt Quellprogramm-Anweisungen in das mit STARTC vereinbarte Element ein

und ist nur nach STARTC erlaubt.

ENDC schließt die Korrektureinheit ab.

Beispiel 9: Änderungen in einer COBOL-Bibliothek

```
/ EXEC &COBLUR
 % P500 LOADING
 PROGRAM COBLUR/10.0 STARTED
                                                                         1
* COBLIB BIR.1
 OLD COBLIB= FILE OPENED.
* DSPLYE C4.LK.SO
                                                                         2
 PARTITION 4
        000010 IDENTIFICATION DIVISION.
 LK
        000020 PROGRAM-ID. EINXEINS.
 LK
        000030 ENVIRONMENT DIVISION.
 LK
        000040 DATA DIVISION.
 LK
        000050 WORKING-STORAGE SECTION.
 LK
        000060 77 ZAHL
                           PUC 99.
                  DISPLAY I "*" ZAHL "=" ERGEBNIS UPON TERMINAL.
        000220
* STARTE C4, LK
                                                                         3
* 123456 A B
* DELETE 000060
                                                                         4
* INSERT 000060
                                                                         (5)
* 000061 77 ZAHL
                PIC 99.
* ENDC
                                                                         6
* DSPLYE C4, LK, SO
                                                                         7
PARTITION 4
        000010 IDENTIFICATION DIVISION.
        UUUUUU PROGRAM-ID. EINXEINS.
LK
        000030 ENVIRONMENT DIVISION.
LK
LK
        000040 DATA DIVISION.
        U00050 WORKING-STORAGE SECTION.
LK
        000061 77 ZAHL PIC 99.
        000220 DISPLAY I "*" ZAHL "=" ERGEBNIS UPON TERMINAL.
  END
 COBLIB= FILE CLOSED.
```

Cobol-Bibliotheken

- ① Die zu bearbeitende COBOL-Bibliothek heißt BIB. 1.
- ② In Teil 4 der aktuellen Bibliothek soll der Eintrag LK auf SYSOUT (Datenstation) gezeigt werden.
- 3 Korrekturen sollen im Eintrag LK von Teil 4 vorgenommen werden. Damit wird der Korrekturmodus eingeschaltet, der mit der Anweisung ENDC beendet wird.
- 4 Satz 60 wird gelöscht.
- (5) Ab Satz 60 soll eingefügt werden, und zwar der folgende Quellprogrammsatz.
- 6 ENDC beendet den Korrekturmodus.
- ① Zur Kontrolle wird der Eintrag LK erneut auf die Datenstation ausgegeben.

Mit COBLUR können nur Sätze eingegeben, keine einzelnen Zeichen oder Satzteile verändert werden.